



VideoStudio® 2020

Guide de l'utilisateur

Corel® VideoStudio® 2020

Guide de l'utilisateur

Applicable également à VideoStudio® Pro et VideoStudio® Ultimate

Sommaire

Démarrage rapide	1
Bienvenue	7
Quoi de neuf dans Corel VideoStudio 2020 ?	7
Configuration requise	9
Formats de fichier pris en charge	10
Accélération matérielle	11
Préparation à l'édition de vidéos	12
Installation et désinstallation de l'application	12
Démarrage et fermeture de l'application	13
Mise à jour de l'application	13
Services d'assistance de Corel	14
À propos de Corel	14
Ressources d'apprentissage	15
Conventions utilisées dans la documentation	15
Utilisation du système d'aide	16
Guide d'utilisation de Corel VideoStudio 2020 (PDF)	16
Apprentissage par modules d'apprentissage vidéo	16
Utilisation de ressources en ligne	17
Visite de l'espace de travail	19
Exploration des espaces de travail	19
Basculement entre les différents espaces de travail	23
Le livre de bienvenue	23
Utilisation du panneau Lecteur	24
Utilisation de la barre d'outils	26
Personnalisation de l'espace de travail	28
Changement de la langue de l'application	30
Capture et importation	33
Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Capturer	33

Capture de vidéos et de photos	34
Capture de vidéo numérique (DV)	37
Utilisation de DV Quick Scan.	37
Capture de vidéo analogique	37
Importation depuis Digital Media	38
Recherche et fractionnement de scènes	39
Éléments de base des projets	41
Création de nouveaux projets et ouverture de projets	41
Définition des propriétés de projet	42
Création de profils personnalisés	43
Utilisation de Smart Proxy pour une expérience de montage plus rapide et plus fluide.	44
Aperçu de votre projet ou de vos clips	45
Annulation et rétablissement d'actions	46
Affichage et masquage du quadrillage	46
Enregistrement de projets	47
Enregistrement de vos projets à l'aide de Smart Package	47
Ajout de repères et de chapitres	48
Modèles	51
Utilisation des modèles de projet instantané	51
Modèles vidéo avec fractionnement d'écran	53
Organisation et recherche de médias	57
Utilisation de la bibliothèque	57
Tri, visualisation et filtrages des clips dans la bibliothèque	60
Recherche dans la bibliothèque	61
Redimensionnement de diapos	62
Marquage de fichiers comme 3D	62
Plan de montage	65
Basculement entre les vues du plan de montage	65
Affichage et masquage de pistes	67

Ajout et échange de pistes	68
Changement de nom des pistes.....	69
Ajustement de la hauteur des pistes	69
Association et dissociation	70
Utilisation de l'Édition avec effet de vague	71
Édition de médias	73
Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Éditer	73
Conversion de plusieurs fichiers.....	76
Ajout de clips vidéo	77
Ajout de photos.....	78
Déplacement de clips sur le plan de montage.....	79
Faire pivoter une vidéo ou une photo.....	79
Recadrage d'une vidéo ou d'une photo	79
Redimensionnement/Mise à l'échelle d'une vidéo ou d'une photo.....	80
Remappage temporel.....	81
Modification de la vitesse de lecture des vidéos.....	83
Utilisation de Geler l'image.....	85
Remplacement de clips multimédias.....	87
Découpage d'un clip.....	87
Utilisation des outils Déplacer dessous, Glisser, Propagation ou Élargir sur le plan de montage	89
Utilisation de Fractionner par scène	91
Découpage de vidéos en plusieurs clips.....	92
Enregistrement de clips découpés.....	94
Prise d'un instantané dans un clip vidéo.....	95
Correction de l'objectif.....	95
Application d'un panoramique et d'un zoom aux vidéos et aux photos	97
Utilisation du Créateur de masque (Ultimate)	100
Transparence des pistes.....	105
Vidéo à 360°	109
Montage vidéo à 360°	109
Conversion d'une vidéo à 360° en vidéo standard	111

Effet de petite planète et de terrier de lapin à partir d'une vidéo à 360°	113
Audio	115
Ajout de fichiers audio	115
Utilisation de la priorisation vocale pour régler automatiquement le volume.	117
Fractionnement d'une piste audio à partir d'un clip vidéo	118
Utilisation de musique auto	118
Équilibrage du volume de plusieurs clips avec la fonction Normaliser l'audio	119
Réglage du volume d'un clip	120
Découpe et coupe de clips audio.	120
Étirement de la durée de l'audio	121
Application d'un fondu avant/arrière	121
Utilisation du mélangeur de son	122
Réglage des canaux stéréo	122
Utilisation du mélangeur de son multicanal.	123
Mélange de son multicanal	123
Duplication d'un canal audio	124
Application de filtres audio	124
Titres et sous-titres.	127
Ajout de titres à l'aide de la bibliothèque.	127
Ajout de titres avec l'éditeur de sous-titres	129
Mise en forme du texte	132
Création de titres pour la bibliothèque.	135
Application d'effets et d'animation au texte	137
Conversion de titres en fichiers image et animation	138
Éditeur de titres 3D.	141
Espace de travail Éditeur de titres 3D	141
Création et édition de titres 3D	142
Transitions	145
Ajout de transitions.	145
Enregistrement et suppression de transitions	147

Transitions de type morphing.....	147
Transitions parfaites (Ultimate).....	149
Graphiques	153
Ajout de clips de couleur.....	153
Ajout de modèles de couleur	153
Ajout d'arrière-plans.....	154
Ajout d'objets ou d'images	154
Ajout d'animations	155
Filtres vidéo	157
Application de filtres.....	157
Marquage de filtre en favoris	158
Application de plusieurs filtres	158
Personnalisation des filtres	159
Clips d'incrustation.....	161
Ajout de clips aux pistes Incrustation	161
Ajustement de clips d'incrustation.....	162
Combinaison de clips d'incrustation pour créer une vidéo Ultra HD (4K)	163
Application d'un mouvement à un clip d'incrustation	164
Ajustement de la transparence globale des clips d'incrustation	164
Ajout de bordures aux clips d'incrustation.....	164
Utilisation de la clé chroma pour obtenir un effet d'écran vert.....	165
Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan.....	166
Ajout d'une image de masque	169
Utilisation des masques vidéo avec les clips d'incrustation.....	170
Correction et étalonnage des couleurs	173
Utilisation des commandes de couleur.....	173
Correction de la couleur et de la teinte de base	174
Ajustement de la balance des blancs.....	175
Courbe de teinte	176
Réglage HSL.....	177

Roue chromatique	178
Oscilloscopes vidéo	179
Étalonnage des couleurs avec les tables de recherche (profils LUT)	183
Suivi de mouvement	185
Suivi des mouvements des objets d'une vidéo	185
Mise en correspondance d'un mouvement avec un chemin de suivi	189
Personnalisation de mouvement	193
Chemins de tracé	199
Ajustement de chemins de tracé	199
Utilisation d'objets dans des chemins de tracé	201
Utilisation de la bibliothèque de chemins	203
Créateur d'images.	207
Utilisation du Créateur d'images	207
Espace de travail du Créateur d'images	209
Basculement entre les modes du créateur d'images	211
Choix d'un arrière-plan	212
Comment créer des animations et des images dans le Créateur d'images	213
Définition des préférences du Créateur d'images	216
Création et importation de pinceaux personnalisés	216
Exportation d'animations et d'images du Créateur d'images	217
FastFlick	219
Création d'un projet FastFlick	219
Sélection d'un modèle (FastFlick)	220
Ajout de clips multimédias (FastFlick)	220
Édition de titres (FastFlick)	220
Ajout de musique (FastFlick)	221
Application des effets Panoramique et zoom (FastFlick)	222
Définition de la durée du film (FastFlick)	223
Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur (FastFlick)	223
Téléchargement sur le Web (FastFlick)	223

Édition de votre film dans VideoStudio (FastClick)	224
Sélection des moments forts.	227
Présentation de la Sélection des moments forts	228
Fenêtre Sélection des moments forts	229
Paramètres de la Sélection des moments forts	231
Comment créer un film Sélection des moments forts	232
Édition d'un film Sélection des moments forts	233
Utilisation de la détection des visages dans la Sélection des moments forts	235
Conception de modèles FastFlick.	239
Terminologie relatives aux modèles FastFlick	239
Règles de création de modèles FastFlick	241
Création de modèles FastFlick	242
Animation image par image	245
Comment créer un projet d'animation image par image	245
Paramètres image par image	247
Ouverture et importation de fichiers pour une animation image par image	248
Utilisation du mode agrandi DSLR	248
Montage multi-caméra	251
L'espace de travail de l'éditeur multi-caméra	251
Étapes de base du montage multi-caméra	254
Importation de clips audio et vidéo dans l'éditeur multi-caméra	254
Synchronisation de clips vidéo et audio dans les projets multi-caméras	255
Choix d'une source audio pour votre projet multi-caméra	256
Montage de plusieurs clips pour créer une compilation multi-caméra	257
Ajout d'un effet d'incrustation d'image (PIP) dans l'éditeur multi-caméra	260
Gestion des fichiers source multi-caméras	260
Enregistrement et exportation de votre projet multi-caméra	261
Utilisation de Smart Proxy avec l'éditeur multi-caméra	262
Enregistrement et partage.	263

Sélection d'une option de partage.	263
Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur.	264
Enregistrement de fichiers vidéo pour des périphériques mobiles.	265
Enregistrement d'une piste comme vidéo issue d'un canal alpha.	266
Enregistrement de fichiers vidéo HTML5.	267
Téléchargement sur le Web.	269
Création de fichiers vidéo 3D.	270
Création de fichiers vidéo à partir d'une partie de projet (découpée).	272
Création de fichiers son.	272
Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager.	273
Gravure de disques.	275
Enregistrement d'un projet sur un disque.	275
Assemblage de fichiers.	277
Ajout et édition de chapitres.	278
Édition d'un modèle de menu.	280
Création de menus avancés.	283
Prévisualisation de votre film et de votre menu avant la gravure.	284
Gravure de votre projet sur un disque.	285
Copie d'un fichier image du disque.	287
Création d'étiquettes de disque.	288
Raccourcis.	291
Raccourcis des commandes de menu.	291
Raccourcis de l'espace de travail.	291
Raccourcis du panneau de navigation.	292
Raccourcis du plan de montage.	293
Raccourcis de la multi-découpe vidéo.	293
Raccourcis des paramètres de disposition.	293
Raccourcis des captures d'écran.	294
Autres raccourcis.	294
Assistant DV sur DVD.	295
Recherche de scènes.	295

Application de modèles et gravure sur DVD	296
---	-----



Démarrage rapide

Si vous souhaitez vous plonger immédiatement dans Corel® VideoStudio®, ce didacticiel vous guidera tout au long de l'exécution des tâches principales.

Dans ce module d'apprentissage, vous apprendrez à faire les tâches suivantes :

- Importation de clips vidéo dans la bibliothèque
- Ajout de vos clips et photos
- Examen et découpage de vos clips vidéo
- Ajout de titres
- Application de transitions
- Ajout de musique
- Enregistrement et partage

Les mêmes étapes basiques s'appliquent pour la création d'un diaporama photo, ou d'une présentation multimédia comprenant des photos, des clips vidéo et des musiques.


Pour réaliser un film rapidement, essayez d'utiliser Sélection des moments forts ou Corel® FastFlick®. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections «Sélection des moments forts», page 227 et «FastFlick», page 219.

Pour plus d'informations sur le démarrage de projets de film, reportez-vous à la section «Éléments de base des projets», page 41.

Importation de clips vidéo dans la bibliothèque


Commençons par la situation la plus courante : la prise est terminée, et vous avez transféré les clips vidéo et les photos de votre appareil à votre ordinateur. Ouvrons VideoStudio, et passons directement à l'espace de travail **Éditer** et à la **bibliothèque**.

La **bibliothèque** est la source de tous vos médias, y compris les clips vidéo, les photos et la musique. Elle contient également les modèles, les transitions, les effets et une série d'autres ressources multimédias disponibles pour vos projets.



- 1 Cliquez sur l'onglet **Éditer** en haut de la fenêtre de l'application pour ouvrir l'espace de travail **Éditer**. Le panneau **Bibliothèque** s'affiche dans le coin supérieur droit de l'application.
- 2 Créez un dossier pour votre projet (pour conserver toutes vos vidéos au même endroit) en cliquant sur le bouton **Ajouter un nouveau dossier** **+ Ajouter**.
- 3 Tapez un nom pour le dossier.
- 4 En haut de la **bibliothèque**, cliquez sur le bouton **Importer des fichiers multimédias** , sélectionnez les clips vidéo et les photos à utiliser, puis cliquez sur **Ouvrir**.


Notez que les boutons en haut de la fenêtre **Bibliothèque** peuvent être activés et désactivés pour filtrer les diapos par vidéos, photos et musiques. Si vous ne voyez pas le média que vous vous attendiez à trouver, vérifiez l'état de ces boutons multimédias.



Ajout de vos clips et photos

Vous pouvez facilement ajouter des clips et des photos à un projet vidéo en faisant glisser les diapos pour les clips vidéo et les photos à utiliser de la **bibliothèque** vers le **plan de montage**.

Si vous recherchez une manière d'obtenir des résultats impeccables rapidement, utilisez un modèle de projet instantané. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Utilisation des modèles de projet instantané», page 51.



Examen et découpage de vos clips vidéo

La clé d'une vidéo réussie est de la garder suffisamment courte pour maintenir l'intérêt de celui qui la visionne. Examinons et découpons des clips vidéo.

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur un clip vidéo sur le **plan de montage**.
- 2 Dans la zone de navigation du panneau Lecteur, cliquez sur **Clip**, puis sur le bouton **Lire**.



- 3 Après avoir examiné le clip, faites glisser les **poignées de découpe** orange de leur position de départ d'origine vers leur nouvelle position de départ. Le **curseur** se déplace vers l'image sélectionnée, et l'image s'affiche dans la **fenêtre d'aperçu**.




1. Poignée de découpe (une à chaque extrémité). 2. Curseur.

- 4 À présent, faites glisser la deuxième **poignée de découpe** de sa position de fin d'origine vers sa nouvelle position de fin.
- 5 Cliquez sur **Lire**.

Remarque: Les modifications apportées aux fichiers importés dans la **bibliothèque** n'affectent pas les fichiers d'origine.

Vous pouvez également découper des clips sur le **plan de montage** lui-même en faisant glisser les poignées de découpe d'un clip.




Vous souhaitez éditer une section au milieu ? Essayez **Multi-découpe vidéo**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Découpage de vidéos en plusieurs clips», page 92.

Ajout de titres

Ajoutons maintenant un titre.


- 1 Sur le plan de montage, faites glisser le **curseur** sur la position de votre choix.
- 2 Cliquez sur le bouton **Titre T** à gauche des diapos de la **bibliothèque**.
- 3 Vous pouvez directement effectuer la saisie dans la **fenêtre d'aperçu**, mais la manière la plus facile d'obtenir un titre de qualité professionnelle est de faire glisser une des diapos de titre de la **bibliothèque** vers la **piste Titre** du **plan de montage**.



- 4 Vous pouvez faire glisser le titre dans n'importe quelle position de la **piste Titre**, puis régler la durée du titre en faisant glisser les poignées de découpe de fin du clip.
- 5 Pour éditer le texte du titre, double-cliquez sur le clip du titre sur le **plan de montage**, puis dans la **fenêtre d'aperçu**, sélectionnez le texte et tapez le nouveau texte.




- 6 Le panneau **Options** s'affiche dans le panneau **Bibliothèque**. Sur la page **Paramètres du texte** du panneau **Options**, utilisez les commandes afin de mettre en forme le texte de votre titre. Par exemple, vous pouvez aligner le texte et modifier la police, la taille et la couleur.



Application de transitions

Vous pouvez ajouter des transitions entre des clips ou des photos. Les transitions permettent d'effectuer un fondu avant ou arrière, ou de dissoudre une photo dans la suivante. Vous disposez de nombreuses options de transition.


- 1 Dans la **bibliothèque**, cliquez sur le bouton **Transition** .
- 2 Cliquez sur la liste déroulante **Galerie** en haut de la **bibliothèque**, puis choisissez **Tous** si vous souhaitez voir les options disponibles.
- 3 Faites glisser la diapo correspondant à la transition de votre choix sur le **plan de montage**, puis placez-la entre deux clips ou photos.



Si vous souhaitez appliquer la même transition entre tous les clips et photos de la piste, dans la **bibliothèque**, faites un clic droit sur la diapo de la transition, puis sélectionnez **Appliquer l'effet actuel à la piste vidéo**. Vous serez averti du remplacement des transitions existantes.

Ajout de musique

Vous pouvez ajouter des chansons à partir de votre ordinateur en faisant glisser un fichier musique de la **bibliothèque** vers la **piste Musique**. Vous pouvez également utiliser **Musique auto** pour sélectionner des musiques libres de droit pour votre projet.



- 1 Dans la barre d'outils du **plan de montage**, cliquez sur le bouton **Musique auto** .
- 2 Dans la zone **Musique auto** qui s'affiche dans le panneau **Options**, essayez différents choix dans les listes déroulantes, puis cliquez sur **Lire le morceau sélectionné** pour écouter la sélection.
- 3 Pour ajouter votre sélection au **plan de montage**, cliquez sur **Ajouter au plan de montage**.
- 4 La musique est ajoutée à la **piste Musique**, et comme pour d'autres clips, vous pouvez la faire glisser vers une nouvelle position sur le **plan de montage**, puis la découper en faisant glisser les poignées de découpe.
- 5 Pour effectuer un fondu de la musique à la fin de votre projet, cliquez sur le bouton **Fondu arrière**  dans la zone **Musique auto**.

Notez que pour tout clip audio ou vidéo comprenant du son, vous pouvez contrôler le volume. Pour plus d'informations sur l'ajustement audio, reportez-vous à la section «Audio», page 115.

Enregistrement et partage

Lorsque vous avez terminé votre projet, vous pouvez l'enregistrer et le partager de différentes manières. Dans ce module d'apprentissage, nous allons directement le télécharger sur le Web.

Avant le partage, il est important que vous enregistriez une version de votre projet au format natif *.vsp. Vous bénéficierez ainsi d'un maximum de flexibilité si vous décidez d'éditer votre projet par la suite ou si vous souhaitez le générer dans un format différent.

- 1 Cliquez sur l'onglet **Partager** pour afficher l'espace de travail **Partager**.
- 2 Cliquez sur **Fichier > Enregistrer**, choisissez un emplacement dans la zone **Enregistrer sous**, puis saisissez un nom dans la zone **Nom de fichier**.
- 3 Pour partager votre vidéo sur le Web, cliquez sur le bouton **Web** , puis sur **YouTube**, **Flickr**, ou **Vimeo** et cliquez sur **Connexion** pour vous connecter à votre compte ou créer un compte. Après vous être connecté et avoir approuvé le lien entre VideoStudio et le compte, choisissez les paramètres souhaités pour le téléchargement de votre vidéo, puis cliquez sur **Démarrer**.



Bienvenue

Bienvenue dans VideoStudio, le logiciel de montage vidéo d'une créativité surprenante qui vous permet de produire des projets vidéo impressionnants, quel que soit votre niveau de compétence. VideoStudio fournit un ensemble complet d'outils conçus pour vous permettre de capturer, modifier et partager vos vidéos, diaporamas et projets multimédias.



Les fonctions disponibles dépendent de la version du logiciel dont vous disposez. Pour plus d'informations, consultez www.videostudiopro.com/compare.

Cette section traite des sujets suivants :

- Quoi de neuf dans Corel VideoStudio 2020 ?
- Configuration requise
- Formats de fichier pris en charge
- Accélération matérielle
- Préparation à l'édition de vidéos
- Installation et désinstallation de l'application
- Démarrage et fermeture de l'application
- Mise à jour de l'application
- Services d'assistance de Corel
- À propos de Corel

Quoi de neuf dans Corel VideoStudio 2020 ?

Grâce aux nouvelles fonctions de création, aux améliorations apportées à vos fonctions favorites, vous pouvez créer plus rapidement des vidéos incroyables dans VideoStudio. Les principales améliorations sont répertoriées ci-dessous.

Nouveau ! Sélection des moments forts

Créez des vidéos qui présentent les moments forts de vos dernières aventures grâce au nouveau créateur de films intelligent, **Sélection de moments forts**, de VideoStudio. Il vous suffit d'importer vos photos et vidéos et la **Sélection des moments forts** procédera à l'analyse et à l'extraction des meilleurs moments, puis les compilera pour les adapter au rythme de la musique. Plongez-vous dans vos projets et personnalisez davantage vos vidéos sur le plan de montage de VideoStudio. C'est l'outil idéal pour créer des vidéos d'une

seconde par jour, des montages de vos souvenirs et des projets rapides de films retraçant vos vacances et grands événements !

Dans VideoStudio 2020, vous pouvez modifier librement près de 50 pistes, ajouter ou supprimer des vidéos sur le plan de montage principal, ajuster la position de vos clips avec de nouvelles touches de raccourci ou sélectionner et déplacer facilement une partie de votre projet le long du plan de montage. Parcourez facilement la bibliothèque grâce aux nouvelles capacités de recherche et à l'amélioration du flux entre la bibliothèque et l'éditeur. Vous pourrez aussi apprécier les nouvelles commandes et la souplesse de déplacement personnalisable directement accessibles à partir de la suite d'édition. L'accès à toute votre palette d'outils est beaucoup plus simple et rapide.

Nouveautés et améliorations Flexibilité du montage vidéo

Accédez à de nouvelles possibilités créatives et combinez jusqu'à 10 filtres dans un même clip ! Modifiez les effets directement sur votre plan de montage en utilisant un nouveau raccourci qui vous aidera à vous plonger facilement dans la personnalisation de vos effets, de la couleur et du mouvement. Les nouvelles améliorations concernant le partage des vidéos configurent automatiquement vos paramètres d'exportation en fonction des propriétés de projet de votre plan de montage, ce qui accélère pour vous l'exportation de vos vidéos. Vous disposez d'un flux de travail plus efficace et rapide, du début à la fin !

Nouveau ! Bibliothèque de contenu créatif

Les utilisateurs peuvent accéder à un grand choix de nouveaux contenus multimédias modernes, ce qui facilite le démarrage et l'embellissement de vos projets vidéo. Tirez parti des nouveaux titres, des arrière-plans vidéo, des textures, des graphismes animés, des profils LUT, des effets sonores et de tellement plus encore. Et c'est loin d'être tout ! VideoStudio 2020 comprend également une structure de bibliothèque actualisée pour permettre aux utilisateurs de trouver ce dont ils ont besoin afin d'élever leurs projets à un niveau supérieur.

Amélioration ! Créateur d'images

Créez des incrustations graphiques animées uniques à l'aide du Créateur d'images amélioré et sa sélection de nouveaux pinceaux. Cet outil enregistre vos coups de pinceau à mesure que vous travaillez, ce qui vous permet d'intégrer vos créations à vos vidéos sous forme de graphismes statiques ou de dessins animés ! Travaillez à partir d'une toile blanche ou importez une image d'arrière-plan à vectoriser ou utiliser comme référence. Seule votre œuvre est enregistrée et ajoutée à votre projet ! L'enregistrement de vos coups de pinceau fournit un moyen idéal pour ajouter des graphismes de mouvement ou des tiers inférieurs uniques, améliorer une séquence d'introduction ou créer un arrière-plan pour vos vidéos.

Nouveauté et amélioration ! Prise en charge de l'affichage 4K

VideoStudio 2020 fait passer l'expérience de l'utilisateur au niveau supérieur en offrant depuis peu une compatibilité avec l'affichage Ultra HD. Les utilisateurs qui travaillent sur des écrans à haute résolution (tels que les écrans 4K) noteront des améliorations significatives de leur expérience de montage sur une interface aussi nette que leurs projets finalisés. L'amélioration de la fonction de masque vidéo, du rendu des titres et le nouveau contenu créatif contribuent à cette expérience utilisateur basée sur une interface axée sur la qualité.

Amélioration ! Performances

Effectuez un montage plus fluide et obtenez plus rapidement un rendu avec VideoStudio 2020 ! VideoStudio Pro 2020 est optimisé pour les technologies d'accélération matérielle vidéo les plus récentes d'Intel et de nVidia, ce qui améliore les performances tout en accélérant considérablement le rendu dans les formats de fichier courants. Profitez aussi de capacités d'édition 4K et de lecture plus rapide et fluide avec la technologie innovante Smart Proxy. La qualité haute résolution de vos fichiers d'origine est préservée lors de l'exportation, mais VideoStudio vous donne la possibilité de travailler avec des fichiers de taille plus réduite pour améliorer à la fois la vitesse et les performances.

Configuration requise

Pour optimiser les performances de VideoStudio, assurez-vous que votre système présente la configuration recommandée. Certains formats et certaines fonctions nécessitent un équipement ou des logiciels spécifiques (tel qu'indiqué).

- Connexion Internet nécessaire pour installer et enregistrer le logiciel et pour les mises à jour L'utilisation du produit nécessite son enregistrement préalable. Téléchargement électronique possible si le lecteur optique n'est pas disponible pour l'installation
- Windows 10, Windows 8, Windows 7 (64 bits)
- Processeur Intel Core i3 ou AMD A4 3 GHz ou plus rapide
 - Processeur Intel Core i5 ou i7 1,06 GHz ou plus rapide nécessaire pour la prise en charge AVCHD et Intel Quick Sync Video
 - Processeur Intel Core i7 ou AMD Athlon A10 ou plus rapide pour l'UHD, le multi-caméra ou la vidéo à 360°
- 4 Go de RAM ou plus, 8 Go et plus fortement recommandé pour les vidéos UHD ou 360°
- Carte graphique avec au moins 256 Mo de mémoire VRAM, 512 Mo ou plus recommandé pour l'accélération de l'encodage matériel
- La prise en charge HEVC (H.265) requiert Windows 10 et un équipement PC ou une carte graphique et extension vidéo Microsoft HEVC adéquate
- Résolution d'affichage minimum : 1024 x 768
- Carte son compatible Windows
- 8 Go d'espace disque minimum disponible pour l'installation complète

Accessoires

- Graveur de DVD pour la création de DVD et de disques AVCHD

Options d'entrée

- Capture depuis des caméscopes ou magnétoscopes DV, HDV et Digital8 (port FireWire requis)
- Capture depuis des caméscopes analogiques équipés d'une carte de capture analogique compatible
- Capture depuis des périphériques de capture USB, des caméras PC et des webcams
- Importation depuis des caméscopes AVCHD et autres caméscopes à fichiers, appareils photo numériques, appareils mobiles et disques

Les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans notification ni obligation.

Pour plus de détails, rendez-vous sur : www.videostudiopro.com

Formats de fichier pris en charge

Les formats de fichier pris en charge sont répertoriés ci-dessous. Consultez les notes de version pour connaître les dernières nouveautés concernant les fichiers pris en charge ou rendez-vous sur www.videostudiopro.com afin d'en obtenir la liste la plus récente dans la section consacrée à la configuration système.

Formats d'importation

- **Vidéo** : AVCHD* (.M2T/.MTS), AVI, DV, DVR-MS, HDV, HEVC** (H.265), M2TS, M4V, MKV, MOD, MOV*** (H.264), MPEG-1/-2/-4, MXF, TOD, UIS, UISX, WebM, WMV, XAVC, XAVC S, 3GP, titres de DVD non cryptés
- **Vidéo à 360°** : Équirectangulaire, Grand angle, Grand angle double
- **Audio** : AAC, Aiff, AMR, AU, CDA, M4A, MOV, MP3, MP4, MPA, OGG, WAV, WMA
- **Image** : CLP, CUR, DCS, DCX, EPS, FAX, FPX, GIF87a, ICO, IFF, IMG, JP2, JPC, JPG, MAC, MPO, MSP, PBM, PCT, PCX, PGM, PIC, PNG, PPM, PSD, PSPImage, PXR, RAS, SCI, SCT, SHG, TGA, TIF/TIFF, UFO, UFP, WBM, WBMP, WMF, 001, Camera RAW

Formats d'exportation

- **Vidéo** : AVC, AVI, DV, HDV, HEVC** (H.265), M2T, MOV, MPEG-1/-2/-4, UIS, UISX, WebM, WMV, XAVC S, 3GP

- **Appareils** : Formats compatibles Apple iPod/iPhone/iPad/TV, Android, Sony PSP/PS3/PS4, Nintendo Wii, Microsoft Xbox, DV, HDV
- **Disque** : DVD, AVCHD, SD Card, Blu-ray (voir ci-dessous)
- **Web** : YouTube, Flickr, Vimeo
- **Audio** : M4A, OGG, WAV, WMA
- **Image** : BMP, JPG

Prise en charge Blu-ray

- Nécessite l'achat d'un module externe distinct à partir du produit.
- Lecteur et/ou graveur Blu-ray requis.

* Le format audio AVCHD avec AC3 est uniquement pris en charge sous Windows 8 et 10.

** La prise en charge HEVC (H.265) requiert Windows 10 et un équipement PC ou une carte graphique et extension vidéo Microsoft HEVC adéquate.

*** Prise en charge de l'importation et de la génération de vidéos à partir d'un canal Alpha.

Les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans notification ni obligation.

Accélération matérielle

Selon les caractéristiques techniques de vos périphériques, VideoStudio vous permet d'optimiser les performances de votre système en améliorant l'accélération matérielle. Par exemple, vous pouvez tirer parti de la technologie nVidia CUDA ou Intel Quick Sync. Testez des réglages différents pour obtenir des résultats optimaux.



L'accélération du décodeur et de l'encodeur matériel nécessite au moins 512 Mo de VRAM.

Pour modifier les paramètres d'accélération matérielle

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Préférences [F6]**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Performance**, et sélectionnez les options suivantes sous **Accélération matérielle** :
 - **Activer l'accélération matérielle du décodeur** : améliore les performances d'édition, et la lecture des clips et des projets grâce aux technologies d'accélération vidéo du matériel disponible de votre ordinateur.
 - **Activer l'accélération de l'encodeur matériel** : améliore le délai de rendu nécessaire pour réaliser des films. Dans la liste déroulante **Type**, choisissez une option.



Si la fonction n'est pas prise en charge par votre système, certaines options d'accélération matérielle seront grisées.

Préparation à l'édition de vidéos

Les tâches d'édition de vidéos nécessitent beaucoup de ressources informatiques. Votre ordinateur doit être correctement configuré pour assurer une capture efficace et une édition vidéo fluide. Vous trouverez ci-dessous quelques astuces sur la façon de préparer et d'optimiser votre ordinateur avant de lancer VideoStudio.

- Nous vous recommandons de fermer les autres applications lorsque vous travaillez avec VideoStudio. Pour éviter des interruptions lors de la capture, il est préférable de fermer tout logiciel lancé automatiquement.
- Si vous possédez deux disques durs dans votre système, il est préférable d'installer VideoStudio sur votre disque système (généralement C:) et de stocker les vidéos capturées sur un autre disque.
- Il est recommandé de stocker vos fichiers vidéo sur un disque dur dédié.
- Portez la taille du fichier de pagination (Fichier Swap) à deux fois le volume de votre mémoire vive.

Lorsque vous êtes dans VideoStudio, vous pouvez choisir des paramètres qui vous permettent d'équilibrer la qualité de la lecture et la vitesse de l'application. Par exemple, votre lecture est-elle rapide, mais floue ? Ou est-elle trop lente ? Les astuces ci-dessous vous aideront peut-être à trouver les bons paramètres dans VideoStudio.

- Une lecture plus nette, de meilleure qualité, est disponible si votre système informatique respecte la configuration minimale recommandée ou la dépasse. Vous pouvez travailler avec des projets HD et générer un aperçu de votre projet en HD. Pour plus d'informations, consultez les sections «Définition des propriétés de projet», page 42 et «Aperçu de votre projet ou de vos clips», page 45.
- Pour accélérer les systèmes moins performants, envisagez d'utiliser Smart Proxy et passez en revue les options d'accélération matérielle. Pour plus d'informations, consultez les sections «Utilisation de Smart Proxy pour une expérience de montage plus rapide et plus fluide», page 44 et «Accélération matérielle», page 11.

Installation et désinstallation de l'application

Vous pouvez installer VideoStudio à partir d'un disque ou de fichiers d'installation que vous téléchargez.

Pour installer VideoStudio

- 1 Fermez toutes les applications ouvertes.

- 2 Double-cliquez sur le fichier .exe associé que vous avez téléchargé ou insérez le DVD dans le lecteur de DVD.
Si l'installation lancée à partir d'un disque ne démarre pas automatiquement, accédez au lecteur DVD sur votre ordinateur et double-cliquez sur **Setup.exe**.
- 3 Suivez les instructions à l'écran.
Remarque: Outre VideoStudio, il peut vous être demandé d'installer des extensions Windows et des programmes et pilotes tiers.

Pour désinstaller VideoStudio

- 1 Ouvrez le **Panneau de configuration** Windows.
- 2 Dans la catégorie **Programmes**, cliquez sur le lien **Désinstaller un programme**.
- 3 Dans la fenêtre **Programmes et fonctionnalités**, cliquez sur **Corel VideoStudio 2020** dans la liste des applications.
- 4 Cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.
- 5 Suivez les instructions à l'écran.

Démarrage et fermeture de l'application

Vous pouvez démarrer VideoStudio à partir du bureau de Windows ou du menu Démarrer, et fermer le programme depuis la fenêtre de l'application.

Pour démarrer l'application

- Dans le menu **Démarrer** ou l'écran **Démarrage** de Windows, sélectionnez **Corel VideoStudio 2020**.

Pour quitter l'application

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Choisissez **Fichier > Quitter**.
 - Cliquez sur le bouton **Fermer** , dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'application.

Mise à jour de l'application

Vous pouvez vérifier si votre produit est à jour et installer les mises à jour disponibles. Les mises à jour fournissent de nouveaux renseignements importants sur votre application.

Pour mettre à jour l'application

- Sélectionnez **Aide > Rechercher une mise à jour**.

Services d'assistance de Corel

Les Services d'assistance technique Corel® permet d'obtenir rapidement des informations précises sur les fonctions, les spécifications, les prix, la disponibilité, les services et les options d'assistance technique relatifs aux produits Corel. Pour obtenir les renseignements les plus récents sur l'assistance et les services professionnels offerts pour votre produit Corel, consultez la page www.corel.com/support.

À propos de Corel

Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Avec certaines des marques de logiciels les plus reconnues de l'industrie, Corel permet aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d'applications innovantes, notamment CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com.

Ressources d'apprentissage



Il existe plusieurs manières d'apprendre à utiliser : VideoStudio : en consultant l'aide ou le guide de l'utilisateur, en accédant aux modules d'apprentissage vidéo proposés dans l'onglet Bienvenue ou en naviguant sur le site Web de Corel (www.corel.com).

Cette section traite des sujets suivants :

- Conventions utilisées dans la documentation
- Utilisation du système d'aide
- Guide d'utilisation de Corel VideoStudio 2020 (PDF)
- Apprentissage par modules d'apprentissage vidéo
- Utilisation de ressources en ligne

Conventions utilisées dans la documentation

Le tableau suivant présente les principales conventions utilisées dans l'aide.

Convention	Description	Exemple
Menu > Menu Commande	Élément de menu suivi d'une commande de menu.	Cliquez sur Paramètres > Préférences > Éditer.
Liste déroulante	Liste d'options qui s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur un bouton représentant une flèche orientée vers le bas.	Sélectionnez un profil dans la liste déroulante Profil.
	Note fournissant des informations importantes concernant les étapes précédentes. Elle peut, par exemple, décrire les conditions dans lesquelles la procédure précédente doit être exécutée.	Activez Aplatir l'audio et la vidéo d'arrière-plan si votre navigateur peut prendre en charge une seule piste pour l'audio et la vidéo.
	Astuce concernant l'exécution des étapes précédentes. Elle peut proposer des alternatives aux étapes ou d'autres avantages et utilisations de la procédure.	Pour de meilleurs résultats, utilisez un trépied lorsque vous prenez des photos ou des vidéos que vous souhaitez utiliser dans votre projet d'animation image par image.

Utilisation du système d'aide

L'aide disponible dans le programme constitue la source d'informations la plus complète pour VideoStudio. Le système d'aide présente deux méthodes de recherche d'informations. Vous pouvez choisir une rubrique dans le panneau Sommaire ou utiliser la zone Recherche pour lancer une recherche sur des termes et expressions spécifiques. Vous pouvez également imprimer les rubriques de l'aide.

Une connexion Internet est nécessaire pour afficher l'aide en ligne. Si vous travaillez hors ligne, vous pouvez télécharger une copie du fichier PDF contenant ces informations (**Aide > Guide d'utilisation (PDF)**).

Pour utiliser le système d'aide

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Aide > Sommaire de l'aide**.
 - Appuyez sur **F1**.
- 2 Dans la fenêtre d'aide, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Panneau Sommaire (à gauche) : permet de parcourir les rubriques de l'Aide.
 - Zone Recherche (le long du haut de la fenêtre) : pour rechercher un mot ou une expression spécifique dans l'aide (entre guillemets). Par exemple, si vous recherchez des informations sur un outil ou une commande spécifique, vous pouvez taper le nom de l'outil ou de la commande (comme **Découper**) pour afficher une liste des rubriques pertinentes.


Guide d'utilisation de Corel VideoStudio 2020 (PDF)

Vous pouvez consulter le **Guide d'utilisation de Corel VideoStudio 2020 (PDF)** en ligne ou le télécharger sur votre ordinateur ou votre tablette. Vous pouvez imprimer les pages que vous souhaitez à tout moment. Vous pouvez rechercher le PDF dans le menu d'aide (**Aide > Guide d'utilisation (PDF)**).

Apprentissage par modules d'apprentissage vidéo

L'onglet **Bienvenue** permet d'accéder aux supports de formation, tels que des didacticiels vidéo (uniquement en anglais pour certains contenus vidéo), ainsi qu'à des contenus gratuits et payants pour vous aider à multiplier les options pour vos projets dans VideoStudio.

Le livre de bienvenue est accessible via l'onglet **Bienvenue**. Cliquez sur **Modules d'apprentissage** pour découvrir la collection de modules d'apprentissage vidéo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Le livre de bienvenue», page 23.



Vous pouvez également vous rendre sur le site www.youtube.com/VideoStudioPro pour découvrir d'autres modules d'apprentissage.

Pour ouvrir la fenêtre du Discovery Center

- Choisissez **Aide ▶ Didacticiels vidéo**.

Utilisation de ressources en ligne

À partir du menu d'aide de VideoStudio et du site Web de Corel, vous avez accès à plusieurs pages Web destinées aux communautés et à l'assistance à la clientèle. Vous y trouverez des ressources, telles que des modules d'apprentissage, conseils, groupes de diffusion, téléchargements et autres ressources en ligne.

Pour accéder aux ressources en ligne de Corel VideoStudio

- Utilisez votre navigateur Internet pour accéder à www.videostudiopro.com/learn et à des modules d'apprentissage, forums communautaires.
- Consultez les publications Facebook sur VideoStudio : <https://www.facebook.com/corelvideostudio>



Visite de l'espace de travail

VideoStudio comprend trois espaces de travail : Capturer, Éditer et Partager. Ces espaces de travail sont basés sur les étapes clés du processus d'édition de vidéos. Les espaces de travail personnalisables vous permettent de réorganiser les panneaux pour répondre à vos préférences et garantir que vous disposez de tout ce dont vous avez besoin en un coup d'œil.

Cette section présente les sujets suivants :

- Exploration des espaces de travail
- Basculement entre les différents espaces de travail
- Le livre de bienvenue
- Utilisation du panneau Lecteur
- Utilisation de la barre d'outils
- Personnalisation de l'espace de travail
- Changement de la langue de l'application

Exploration des espaces de travail

Corel VideoStudio Pro comprend trois espaces de travail principaux et un onglet **Bienvenue**.

- **Capturer**
- **Éditer**
- **Partager**


Chaque espace de travail contient des outils et commandes spécifiques pour vous aider à accomplir rapidement et efficacement vos tâches.

Pour plus d'informations sur l'onglet **Bienvenue**, consultez la section «Le livre de bienvenue», page 23.

Vous pouvez personnaliser la taille et l'emplacement des éléments sur votre écran pour avoir un total contrôle de votre environnement d'édition. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une disposition d'espace de travail personnalisée, reportez-vous à la section «Personnalisation de l'espace de travail», page 28.

Espace de travail Capturer

Vous pouvez enregistrer ou importer des clips multimédias directement sur le disque dur de votre ordinateur. Cette étape vous permet de capturer et d'importer des clips vidéo, photo et audio.




L'espace de travail **Capturer** comprend les composants suivants :

1. **Barre de menus** : propose diverses commandes permettant de personnaliser VideoStudio, d'ouvrir et d'enregistrer des projets de films, de travailler avec des clips individuels, etc.
2. **Fenêtre d'aperçu** : permet d'afficher la vidéo actuellement lue dans le panneau Lecteur.
3. **Panneau Bibliothèque** : dépôt de stockage pour tous les clips multimédias capturés.
4. **Zone de navigation** : fournit des boutons permettant de lire et de découper avec précision dans le panneau Lecteur.
5. **Panneau Information** : vous permet d'afficher des informations sur les fichiers avec lesquels vous travaillez.
6. **Options de capture** : permettent d'afficher différentes méthodes de capture et d'importation de fichiers multimédias.

Espace de travail Éditer

Lorsque vous ouvrez Corel VideoStudio Pro, l'espace de travail **Éditer** s'affiche comme espace de travail par défaut. L'espace de travail **Éditer** et le **plan de montage** constituent le cœur de Corel VideoStudio Pro. Vous pouvez les utiliser pour organiser, éditer, découper et ajouter des effets à vos clips vidéo.




L'espace de travail **Éditer** comprend les composants suivants :

1. **Barre de menus** : propose diverses commandes permettant de personnaliser VideoStudio, d'ouvrir et d'enregistrer des projets de films, de travailler avec des clips individuels, etc.
2. **Panneau Lecteur** : permet d'afficher la vidéo actuellement lue dans la **fenêtre d'aperçu** et de modifier les objets de façon interactive.
3. **Panneau Bibliothèque** : un dépôt de stockage pour tout ce dont vous avez besoin pour créer un film, y compris des échantillons de clips vidéo, photo et de musique, et vos clips importés. Il inclut également des modèles, des transitions, des titres, des graphismes, des filtres et des chemins. Le panneau **Options** partage un espace avec le panneau **Bibliothèque**.
4. **Zone de navigation** : fournit des boutons permettant de lire et de découper avec précision dans le panneau Lecteur.
5. **Barre d'outils** : vous permet de faire votre choix parmi diverses fonctionnalités liées au contenu du **plan de montage**.

6. Panneau Plan de montage : le **plan de montage** correspond à l'endroit où vous assemblez les clips multimédias à utiliser dans votre projet vidéo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Plan de montage», page 65.

Espace de travail Partager

L'espace de travail **Partager** vous permet d'enregistrer et de partager votre film terminé.



L'espace de travail **Partager** comprend les composants suivants :

- 1. Barre de menus** : propose diverses commandes permettant de personnaliser VideoStudio, d'ouvrir et d'enregistrer des projets de films, de travailler avec des clips individuels, etc.
- 2. Fenêtre d'aperçu** : permet d'afficher la vidéo actuellement lue dans le panneau Lecteur.
- 3. Zone de sélection de catégorie** : vous permet de faire votre choix entre les catégories de sortie Ordinateur, Périphérique, Web, Disque et Films 3D. Pour les projets HTML5, vous pouvez choisir HTML5 et Projet Corel VideoStudio.
- 4. Zone de format** : vous offre une sélection de formats de fichier, de profils et de descriptions. Pour le partage sur le Web, elle affiche les paramètres de votre compte.
- 5. Zone de navigation** : fournit des boutons permettant de lire et de découper avec précision dans le panneau Lecteur.
- 6. Zone d'information** : vous permet d'afficher les informations sur l'emplacement de sortie et offre une estimation de la taille du fichier.

Basculement entre les différents espaces de travail

VideoStudio simplifie le processus de création de films en organisant les commandes dont vous avez besoin en trois espaces de travail qui correspondent aux différentes étapes du processus d'édition de vidéos.


Capture	Les clips multimédias peuvent être enregistrés ou importés directement sur le disque dur de votre ordinateur dans l'espace de travail Capturer . Cet espace de travail vous permet de capturer et d'importer des clips vidéo, photo et audio.
Édition	L'espace de travail Éditer comprend le plan de montage . C'est le cœur de VideoStudio, là où vous pouvez organiser, éditer, découper et ajouter des effets à vos clips vidéo.
Partage	L'espace de travail Partager vous permet d'enregistrer et de partager votre film. Vous pouvez enregistrer votre fichier vidéo, le graver sur un disque ou le télécharger sur le Web.

Pour basculer entre les espaces de travail

- En haut de la fenêtre de l'application, cliquez sur l'un des onglets suivants :
 - **Capturer**
 - **Éditer**
 - **Partager**

Le livre de bienvenue

Le livre de bienvenue est accessible via l'onglet **Bienvenue**.



Ce livre de bienvenue comprend :


- Didacticiels vidéo
- Offres de contenu (gratuit et payant)
- Informations de mise à jour
- Informations sur les autres ressources

Consultez régulièrement le livre de bienvenue afin de découvrir les nouveautés.

Le livre de bienvenue est défini comme l'onglet par défaut lorsque vous ouvrez l'application. Vous pouvez configurer votre page de démarrage par défaut en sélectionnant **Paramètres** > **Préférences**, puis en sélectionnant l'onglet **Général** et en choisissant **Page de démarrage par défaut**. Notez que la page Livre de bienvenue peut continuer de s'afficher si d'importantes mises à jour sont disponibles.

Utilisation du panneau Lecteur

Le panneau Lecteur comprend la fenêtre d'aperçu et la zone de navigation, qui offre des boutons de lecture et de découpe de précision pour les clips. Utilisez les commandes la zone de navigation pour vous déplacer dans un clip sélectionné ou dans votre projet. Utilisez les **poignées de découpe** et le **curseur** pour éditer vos clips. Dans l'espace de travail **Capturer**, ce panneau sert également pour contrôler le caméscope DV ou HDV.



Le panneau Lecteur comprend 1. la fenêtre d'aperçu et 2. la zone de navigation.

La fenêtre d'aperçu du panneau Lecteur est l'emplacement où vous pouvez modifier votre projet de façon interactive. Le type de modifications dépend du contenu et de l'outil que vous sélectionnez.

Smart Guide

Les Smart guides sont des lignes d'alignement qui vous indiquent automatiquement que vous sélectionnez et déplacez des objets dans la fenêtre d'aperçu. Par exemple, si vous déplacez le texte dans la fenêtre d'aperçu, les Smart guide vous aident à identifier le centre ou le bord du projet ou encore l'alignement par rapport aux autres objets.



Les Smart guide s'affichent sous forme de lignes rouges en pointillé pour vous aider à aligner l'objet sélectionné dans la fenêtre d'aperçu.

Zone de navigation

Le tableau ci-dessous décrit les commandes disponibles dans la zone de navigation.

	Partie	Description
	Curseur	Vous permet de parcourir le projet ou le clip.
	Poignées de découpe	Vous permettent de définir un domaine d'aperçu dans le projet ou de découper un clip.
	Mode Projet/clip	Permet de générer un aperçu du projet en entier ou d'un clip sélectionné uniquement.
	Lire	Permet de lire, de faire une pause ou de reprendre la lecture du projet courant ou d'un clip sélectionné.
	Accueil	Permet de revenir au repère ou au segment de départ.
	Précédent	Retourne sur l'image précédente.
	Suivant	Va sur l'image suivante.
	Fin	Permet d'avancer jusqu'au repère ou au segment de fin.
	Répéter	Fait une lecture en boucle.
	Volume système	Vous permet d'ajuster le volume des haut-parleurs de votre ordinateur en faisant glisser un curseur.
	Liste déroulante Aperçu HD et Aperçu 360°	Vous permet de prévisualiser les clips ou les projets haute définition (HD) ou à 360 degrés (360°).
	Modifier le rapport d'aspect	Vous permet de changer le rapport d'aspect (actualise les paramètres du projet).
	Redimensionnement/ Recadrage	Vous permet d'accéder au mode Recadrer et au mode Échelle (redimensionnement ou déformation).
	Code temporel	Vous permet de passer directement à une partie de votre projet ou à un clip sélectionné en spécifiant le code temporel exact.
	Agrandir la fenêtre d'aperçu	Permet d'augmenter la taille de la fenêtre d'aperçu.
	Clip fractionné	Permet de fractionner le sélectionné. Positionnez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez fractionner le clip, puis cliquez sur ce bouton.

	Partie	Description
	Marque de début/fin	Permet de définir un domaine d'aperçu dans le projet ou de définir des marques de début et de fin pour la découpe d'un clip.

Le bouton **Lire** de la zone de navigation est destiné à deux fins : pour la lecture de votre projet en entier ou d'un clip sélectionné.

Pour obtenir un aperçu de projets ou de clips

- Cliquez sur **Projet** ou sur **Clip**, puis cliquez sur **Lire**.



En cours de travail, il est souvent nécessaire de prévisualiser fréquemment son projet afin d'en apprécier l'état d'avancement. **Lecture instantanée** vous permet d'obtenir rapidement un aperçu des changements apportés à votre projet. La qualité de lecture dépend des ressources de votre ordinateur.



Vous pouvez choisir de ne lire qu'une portion de votre projet. La plage d'images sélectionnée pour l'aperçu est appelée le **domaine d'aperçu** et est signalée par une barre colorée dans le panneau Règle.

Pour lire uniquement la plage découpée

- 1 Utilisez les **poignées de découpe** ou les boutons **Marque de début/fin** pour sélectionner le domaine d'aperçu.
- 2 Pour obtenir un aperçu de la plage sélectionnée, sélectionnez ce que vous désirez prévisualiser (**Projet** ou **Clip**), puis cliquez sur **Lire**. Pour prévisualiser l'intégralité du clip, maintenez la touche [Maj] enfoncée, puis cliquez sur **Lire**.

Utilisation de la barre d'outils

La barre d'outils fournit un accès facile à de nombreuses commandes d'édition. Vous pouvez changer la vue du projet, faire un zoom avant ou arrière sur le **plan de montage** du projet, et lancer différents outils conçus pour vous aider à éditer efficacement. Vous pouvez personnaliser la barre d'outils en affichant ou en masquant les outils.



	Élément	Description
	vue Storyboard	Affiche les diapos de média dans l'ordre chronologique.

	Élément	Description
	vue Plan de montage	Vous permet de réaliser une édition précise de vos clips sur des pistes séparées, et d'ajouter et de positionner d'autres éléments, comme des titres, des incrustations, une voix off et de la musique.
	Personnaliser la barre d'outils	Vous permet de masquer ou d'afficher les différents outils de la barre d'outils.
	Annuler	Annule la dernière action.
	Rétablir	Répète la dernière action qui a été annulée.
	Outil Déplacer dessous	Permet de faire glisser un clip coupé sur le plan de montage pour changer les images qui sont affichées. La durée du clip sur le plan de montage ne change pas.
	Outil Élargir	Permet de changer la vitesse du clip en allongeant ou en compressant le clip de façon interactive sur le plan de montage.
	Outil Propagation	Permet de faire glisser le point d'entrée/de sortie entre deux clips coupés sur le plan de montage et, par conséquent, d'ajuster la durée des deux clips.
	Outil Déplacer dessus	Permet d'ajuster les points de sortie d'un clip coupé sur le plan de montage sans affecter la durée des clips adjacents.
	Option d'enregistrement/de capture	Permet d'afficher le panneau Option d'enregistrement/de capture, où vous pouvez capturer une vidéo, importer des fichiers, enregistrer des voix off et prendre des instantanés.
	Mélangeur de son	Lance le mélangeur de son multicanal et le plan de montage audio multipiste, ce qui vous permet de personnaliser les paramètres audio.
	musique auto	Lance le panneau Options Musique auto pour ajouter une musique de fond à votre projet selon une variété de styles et d'humeurs. Vous pouvez définir la musique afin qu'elle corresponde à la durée de votre projet.
	Suivre mouvement	Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Suivre mouvement, afin de créer des chemins de suivi d'éléments particuliers dans des clips vidéo sélectionnés.
	Éditeur de sous-titres	Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Éditeur de sous-titres pour détecter et organiser des segments, afin d'ajouter facilement des titres dans les clips vidéo sélectionnés.
	Éditeur multi-caméra	Lance l'éditeur multi-caméra et importe les médias sélectionnés.
	Remappage temporel	Ouvre la boîte de dialogue Remappage temporel, qui permet d'utiliser les contrôles de vitesse afin de ralentir, accélérer, inverser ou geler des images dans un clip vidéo.

	Élément	Description
	Créateur de masque	Ouvre la boîte de dialogue Créateur de masque, qui vous permet de créer des masques vidéo ou des masques fixes.
	Panoramique et zoom	Ouvre la boîte de dialogue Panoramique et zoom, qui vous permet d'appliquer des effets de panoramique et de zoom en utilisant des images clés.
	Éditeur de titres 3D	Ouvre la boîte de dialogue Éditeur de titre 3D, qui vous permet de créer et d'enregistrer des titres 3D.
	Créateur de modèles de division d'écran	Ouvre l'éditeur de modèle qui vous permet de créer ou de modifier des modèles de fractionnement d'écran grâce auxquels vous êtes en mesure de lire simultanément plusieurs vidéos dans une mise en page créative.
	Créateur d'images	Lance le Créateur d'images à partir duquel vous pouvez enregistrer vos coups de pinceau, vos coups de crayons ou vos écritures sous forme d'animation ou d'image fixe, puis appliquez celle-ci à votre projet en tant qu'effet d'incrustation.
	Zoom avant/arrière	Vous permet d'ajuster votre vue du plan de montage en utilisant le curseur et les boutons de zoom.
	Ajuster le projet dans la fenêtre Plan de montage	Règle la vue du projet, afin qu'elle s'ajuste à l'étendue totale du plan de montage.
	Durée de projet	Affiche la durée totale du projet.


Pour afficher ou masquer des outils dans la barre d'outils Plan de montage

- 1 Sur le plan de montage, cliquez sur le bouton **Personnaliser la barre d'outils** .
- 2 Dans la fenêtre **Personnaliser la barre d'outils**, cochez les cases correspondant aux outils à afficher (coche) ou masquer (pas de coche) dans la barre d'outils.

Personnalisation de l'espace de travail

Le nouvel espace de travail est conçu pour vous fournir une meilleure expérience d'édition. Vous pouvez désormais personnaliser la taille de la fenêtre du programme, ainsi que la taille et la position des éléments sur votre écran pour contrôler entièrement votre environnement d'édition.

Chaque panneau se comporte comme une fenêtre indépendante, qui peut être modifiée selon vos préférences d'édition, ce qui est très utile lorsque vous faites de l'édition sur de grands écrans ou à l'aide de deux écrans.



Les panneaux principaux sont :

1. **Panneau Lecteur** : contient la **fenêtre d'aperçu** et la zone de navigation.
2. **Panneau Plan de montage** : contient la **barre d'outils** et le **plan de montage**.
3. **Panneau Bibliothèque** : contient la bibliothèque multimédia et le panneau **Options**.

Pour masquer ou afficher la bibliothèque et le panneau Options

- Dans le coin inférieur droit du panneau **Bibliothèque**, cliquez sur un des boutons suivants  :
 - **Afficher le panneau Bibliothèque**
 - **Afficher la bibliothèque et le panneau Options**
 - **Afficher le panneau Options**

Pour déplacer un panneau

- Double-cliquez sur le coin supérieur gauche du **panneau Lecteur**, du **panneau Plan de montage** ou du **panneau Bibliothèque**.
Lorsque le panneau est actif, vous pouvez le réduire, l'agrandir ou le redimensionner.




Vous pouvez également faire glisser le panneau à l'extérieur de la fenêtre d'application principale dans une zone d'affichage secondaire pour les configurations à deux écrans.

Pour personnaliser la taille de la fenêtre du programme

- Vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton **Restaurer**  et faites glisser les extrémités de la fenêtre du programme jusqu'à la taille désirée.
 - Cliquez sur le bouton **Agrandir**  pour procéder l'édition en mode plein écran.

Pour amarrer un panneau

- 1 Commencez par faire glisser un panneau flottant.
Les guides d'ancrage s'affichent.



- 2 Faites glisser le panneau sur un guide d'ancrage pour choisir un position d'ancrage et relâchez le bouton de la souris.
Le panneau est ancré à la position voulue.

Pour enregistrer une disposition d'espace de travail personnalisée

- Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de disposition** > **Enregistrer sous**, puis sur une option personnalisée.

Pour charger une disposition d'espace de travail personnalisée

- Cliquez sur **Paramètres** > **Paramètres de disposition** > **Passer à**, et choisissez **Valeur par défaut** ou un des paramètres personnalisés que vous avez enregistrés.
Pour en savoir plus sur les combinaisons de touches directes affectées à chaque préréglage, consultez la section «Raccourcis des paramètres de disposition», page 293.



Vous pouvez également modifier les paramètres de disposition à partir de l'onglet **Disposition d'interface utilisateur** dans **Paramètres** > **Préférences**.

Pour définir des préférences de programme

- Cliquez sur **Paramètres** > **Préférences** ou appuyez sur **F6** pour ouvrir la boîte de dialogue **Préférences**.

Changement de la langue de l'application

Vous pouvez changer la langue de l'application VideoStudio.

Remarque : si la langue voulue ne s'affiche pas après son changement dans VideoStudio, vérifiez les points suivants dans Windows :

- Vérifiez que la langue que vous voulez utiliser a été ajoutée dans les paramètres de langue Windows (Windows **Panneau de configuration** > **Horloge, langue et région** > **Ajouter une langue**).
- Pour les caractères non-Unicode, modifiez les paramètres système régionaux.

Pour changer la langue d'affichage

- Cliquez sur **Paramètres** > **Langue d'affichage** et choisissez la langue à utiliser dans le sous-menu.

Capture et importation



VideoStudio vous permet de capturer ou d'importer des vidéos à partir de disques DVD vidéo, AVCHD et BDMV, ainsi que de caméscopes qui enregistrent sur des cartes mémoire, de la mémoire interne de disques, des caméscopes DV ou HDV, des périphériques mobiles et des périphériques de capture TV analogiques et numériques.

Cette section traite des sujets suivants :

- Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Capturer
- Capture de vidéos et de photos
- Capture de vidéo numérique (DV)
- Utilisation de DV Quick Scan
- Capture de vidéo analogique
- Importation depuis Digital Media
- Recherche et fractionnement de scènes

Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Capturer

Dans l'espace de travail **Capturer**, VideoStudio affiche la **bibliothèque** et le panneau d'**options** de capture, dans lequel différentes méthodes de capture et d'importation de contenu multimédia sont disponibles.

Le tableau ci-dessous décrit les options de l'espace de travail Capturer.

	Cliquez sur Capturer la vidéo pour importer sur votre ordinateur des images vidéo et des photos à partir de votre caméscope.
	Cliquez sur DV Quick Scan pour analyser votre bande DV et sélectionner des scènes.
	Cliquez sur Importer depuis Digital Media pour ajouter des clips multimédias à partir d'un disque formaté au format DVD-Video, AVCHD, BDMV ou de votre disque dur. Cette fonction vous permet également d'importer une vidéo directement depuis un caméscope AVCHD, Disque Blu-ray ou DVD.
	Cliquez sur Image par image Stop-Motion pour créer instantanément des animations Stop Motion en utilisant des images capturées à partir de vos photos et de vos appareils d'enregistrement vidéo.



Cliquez sur **MultiCam Capture** pour créer des vidéos de capture d'écran. Vous pouvez également choisir d'enregistrer simultanément les images de votre webcam et le contenu de votre écran (la version MultiCam Capture Lite est limitée à un appareil de type caméra avec fonction de capture d'écran). Consultez l'aide de **MultiCam Capture Lite** pour des informations supplémentaires.

Capture de vidéos et de photos

La procédure de capture est similaire pour tous les types de caméscopes ; notez cependant que la configuration des paramètres de capture disponibles dans le panneau Options de capture vidéo varie pour chaque type de source.

Le panneau Options de capture vidéo comprend les composants suivants :

- **Durée** : permet de définir le temps de capture.
- **Source** : permet d'afficher le périphérique de capture sélectionné et de répertorier les autres périphériques de capture installés sur votre ordinateur.
- **Format** : propose une liste d'options qui vous permet de sélectionner un format de fichier pour enregistrer la vidéo capturée.
- **Nom de fichier** : vous permet de spécifier un préfixe pour les fichiers capturés.
- **Dossier de capture** : vous permet de spécifier un emplacement pour les fichiers capturés.
- **Fractionner par scène** : vous permet de séparer automatiquement la vidéo capturée en plusieurs fichiers selon les changements dans la date et l'heure de tournage.
- **Capturer dans la bibliothèque** : choisissez ou créez un dossier **Bibliothèque** dans lequel vous voulez enregistrer votre vidéo.
- **Options** : affiche un menu vous permettant de modifier vos paramètres de capture.
- **Capturer la vidéo** : vous permet de transférer la vidéo de votre source vers votre disque dur.
- **Prendre un instantané** : vous permet de capturer l'image vidéo affichée sous forme de photo.

Pour capturer des clips vidéo et des photos à partir de votre caméscope

- 1 Connectez votre caméscope à votre ordinateur et démarrez-le. Mettez-le en mode **Lire** (ou **VTR/VCR**).
- 2 Dans le panneau Options de capture, cliquez sur **Capturer la vidéo**.
- 3 Sélectionnez votre périphérique de capture dans la liste déroulante **Source**.
- 4 Dans la liste déroulante **Format**, sélectionnez un format de fichier. Dans la liste déroulante **Capturer**, tapez un emplacement de dossier, ou cochez la case **Capturer dans la bibliothèque** et choisissez un dossier dans la liste déroulante.

Remarque: Cliquez sur **Options** pour personnaliser les paramètres de capture spécifiques à votre périphérique vidéo.

- 5 Balayez votre vidéo pour rechercher la portion à capturer.

Remarque: Si vous capturez une vidéo à partir d'un caméscope DV ou HDV, utilisez la zone de navigation pour lire votre bande vidéo.

- 6 Lorsque la vidéo à capturer se trouve déjà sur le repère, cliquez sur **Capturer la vidéo**. Cliquez sur **Arrêter la capture** ou appuyez sur **[Echap]** pour arrêter la capture en cours.
- 7 Pour capturer une photo à partir du métrage vidéo, interrompez la vidéo sur l'image désirée, puis cliquez sur **Prendre un instantané**.

Remarque: Quand votre caméscope est en mode Enregistrer (habituellement appelé **APPAREIL** ou **FILM**), vous pouvez capturer de la vidéo en direct.

Remarque: Les paramètres disponibles dans la boîte de dialogue **Propriétés vidéo** varient en fonction du format de fichier de capture que vous avez choisi.

Pour capturer des vidéos et des photos à partir d'un appareil photo reflex numérique

- 1 Connectez votre appareil photo reflex numérique à l'ordinateur et allumez-le.
- 2 Cliquez sur **Capturer la vidéo** et sélectionnez votre périphérique dans la liste déroulante **Source**.
- 3 Indiquez l'emplacement du dossier dans lequel vous avez enregistré les fichiers en cliquant sur le bouton **Dossier de capture** .
- 4 Cliquez sur **Capturer la vidéo** pour lancer l'enregistrement. Cliquez sur **Arrêter la capture** ou appuyez sur **[Echap]** pour arrêter la capture en cours.
- 5 Pour capturer une photo lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur, cliquez sur **Prendre un instantané**.

Pour capturer une vidéo depuis un caméscope HDV

- 1 Connectez votre caméscope HDV sur le port IEEE-1394 de votre ordinateur à l'aide du câble IEEE-1394.
- 2 Allumez votre caméscope et faites-le basculer en mode **Lire/Éditer**. Vérifiez ensuite que votre caméscope HDV est bien réglé en mode HDV.

Remarque: avec les caméscopes HDV Sony, ouvrez l'écran LCD et vérifiez que la mention **HDVout I-Link** est bien affichée sur l'écran LCD, afin de vous assurer que l'appareil est en mode HDV. Si vous voyez **DVout I-Link**, appuyez sur **P-MENU** dans le coin inférieur droit de l'écran. Dans le menu, appuyez sur **MENU > STANDARD SET > VCR HDV/DV**, puis sur **HDV**.
- 3 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Capturer la vidéo** .

Pour capturer la vidéo DVB-T

- 1 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Capturer la vidéo** .
Remarque: Avant la capture, assurez-vous que la source DVB-T est connectée par le biais d'une carte de capture compatible installée sur votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **Source TV numérique** dans la liste déroulante **Source**.
- 3 Cliquez sur **Options** et sélectionnez **Propriétés vidéo**. La boîte de dialogue **Propriétés vidéo** s'affiche.
- 4 Dans l'onglet **Source d'entrée**, sélectionnez **TV** dans liste déroulante **Source d'entrée**. Cliquez sur **OK**.
- 5 Dans **Liste des canaux**, cliquez sur **Commencer la recherche** pour lancer la recherche de canaux.
Remarque: Les canaux DVB-T ne sont pas balayés automatiquement. Veillez à bien balayer manuellement les canaux avant de capturer.
- 6 Cliquez sur **Capturer la vidéo**.
- 7 Cliquez sur **Oui** lorsque vous y êtes invité si vous voulez démarrer la capture et récupérer automatiquement la vidéo DVB-T.
- 8 Suivez le reste des étapes de la procédure décrite pour la capture des vidéos.

Pour capturer une séquence d'émission TV

- 1 Sélectionnez votre périphérique tuner TV dans la liste déroulante **Source**.
- 2 Cliquez sur **Options** > **Propriétés vidéo** pour ouvrir la boîte de dialogue **Propriétés vidéo**. Si nécessaire, ajustez les paramètres correctement.
Cliquez sur l'onglet **Informations du tuner** pour choisir **Antenne** ou **Câble**, rechercher les canaux disponibles dans votre région, etc.
- 3 Dans la zone **Canal**, précisez le numéro du canal à partir duquel vous voulez effectuer une capture.

Pour capturer une vidéo au format MPEG-2

- 1 Dans **Source**, choisissez votre source vidéo.
- 2 Dans **Dossier de capture**, précisez ou recherchez le dossier de destination dans lequel vous souhaitez stocker vos clips.
- 3 Cliquez sur **Options** et sélectionnez **Propriétés vidéo**. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez un profil dans le menu déroulant **Profil courant**.
- 4 Cliquez sur **OK**.
- 5 Cliquez sur **Capturer la vidéo** pour démarrer la capture et sur **Arrêter la capture** pour terminer la session de capture. Votre clip multimédia sera automatiquement stocké dans le dossier spécifié, au format MPEG-2.

Capture de vidéo numérique (DV)

Pour capturer la vidéo numérique (DV ou Digital Video) dans son format d'origine, sélectionnez **DV** dans la liste **Format** du panneau Options. Ce choix vous permet d'enregistrer la vidéo capturée dans un fichier DV AVI (.avi).



Vous pouvez également utiliser l'option **DV Quick Scan** pour capturer de la vidéo numérique DV AVI Type 1 et Type 2.

Lors des captures de DV, cliquez sur **Options** dans le panneau Options et sélectionnez **Propriétés vidéo** pour ouvrir un menu. Dans le profil courant, choisissez de capturer de la DV au format **DV Type 1** ou **DV Type 2**.

Utilisation de DV Quick Scan

Utilisez cette option pour balayer un périphérique DV dans le but d'y sélectionner des scènes à importer. Il vous est possible d'ajouter la date et l'heure à votre vidéo.

Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez la section «Assistant DV sur DVD», page 295

Pour ajouter la date et l'heure de votre vidéo

- 1 Après le balayage de votre cassette DV, cliquez sur **Suivant**.
La boîte de dialogue **Importer les paramètres** s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Insérer dans le plan de montage** et choisissez **Ajouter les informations de date vidéo comme titre**.
Remarque: Si vous souhaitez que la date de tournage apparaisse pendant toute la durée de la vidéo, sélectionnez **Vidéo entière**. Si vous ne souhaitez qu'une partie de la vidéo, sélectionnez **Durée** et spécifiez le nombre de secondes.

Capture de vidéo analogique

Lorsque le métrage est capturé à partir de sources analogiques, telles que des caméscopes ou magnétoscopes VHS, S-VHS, Video-8 ou Hi8, il est converti dans un format numérique qui peut être lu et stocké par l'ordinateur. Avant la capture, choisissez le format de fichier à utiliser pour enregistrer la vidéo capturée dans la liste **Format** du panneau Options.

Pour préciser le type de la source vidéo à partir de laquelle vous réalisez la capture

- 1 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Options** et sélectionnez **Propriétés vidéo**.


- 2 Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous pouvez personnaliser les paramètres de capture suivants :
 - Dans l'onglet **Source d'entrée**, indiquez si vous capturez de la vidéo NTSC, PAL ou SECAM, et sélectionnez la **Source d'entrée** (TV, Composite ou S-Vidéo).
 - Dans l'onglet **Gestionnaire de couleurs**, vous pouvez ajuster la source vidéo pour garantir des captures de bonne qualité.
 - Dans l'onglet **Modèle**, choisissez la taille d'image et la méthode de compression à utiliser pour enregistrer la vidéo capturée.

Importation depuis Digital Media

Vous pouvez importer une vidéo DVD, AVCHD, BDMV et des photos à partir d'un disque, d'un disque dur, d'une carte mémoire ou d'un caméscope numérique.

Pour importer depuis Digital Media

- 1 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Importer depuis Digital Media**.
- 2 Cliquez sur **Sélectionner les dossiers sources pour l'importation** et recherchez les dossiers contenant votre support numérique, puis cliquez sur **OK**.
- 3 Cliquez sur **Démarrer**, et la boîte de dialogue **Importer depuis Digital Media** s'affiche.



- 4 Choisissez les clips multimédias que vous souhaitez importer et cliquez sur **Démarrer l'importation**. Toutes les vidéos importées seront ajoutées à la liste des diapos dans la **bibliothèque**.

Pour activer l'extraction du code temporel pour AVCHD

- 1 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Importer depuis Digital Media**.
- 2 Sélectionnez l'emplacement du fichier dans la liste **Sélectionner les dossiers sources pour l'importation** et cliquez sur **Démarrer**.
- 3 Choisissez les clips multimédias que vous souhaitez importer et cliquez sur **Démarrer l'importation** pour lancer **Importer les paramètres**.
- 4 Dans **Destination d'importation**, sélectionnez **Insérer dans le plan de montage** ou **Ajouter les informations de date vidéo comme titre**.
- 5 Choisissez **Vidéo entière** pour importer le code temporel du fichier vidéo, afin qu'il s'affiche pendant toute la durée de la vidéo. Choisissez **Durée** pour importer le code temporel comme titre à afficher pendant une durée déterminée. Cliquez sur **OK** pour appliquer les paramètres.

Remarque: Vous pouvez appliquer les mêmes paramètres à toutes les vidéos que vous importez et masquer la boîte de dialogue **Importer les paramètres** en cochant la case **Appliquer ce réglage et ne jamais me poser la question**. Vous pouvez également choisir de cocher la même case dans l'onglet **Capturer** de la boîte de dialogue **Préférences de programme**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Personnalisation de l'espace de travail», page 28.

Recherche et fractionnement de scènes

Une même bande DV peut contenir une vidéo prise à différents moments. VideoStudio détecte automatiquement ces segments et les enregistre dans des fichiers distincts.

Pour trouver des scènes dans la vidéo

- Faites glisser le **Curseur Navette** pour vous déplacer en avant ou en arrière sur la vidéo à différentes vitesses.



Pour utiliser le fractionnement par scène

- 1 Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Capturer la vidéo**.
- 2 Activez l'option **Fractionner par scène** dans le panneau des options de capture vidéo. VideoStudio recherche automatiquement les scènes en fonction de leur date et heure de prise, puis les enregistre dans des fichiers distincts.



Éléments de base des projets

VideoStudio combine la vidéo, les titres, les sons et les effets dans un processus de « rendu ». Les paramètres de projet déterminent la façon dont votre projet est rendu lorsque vous le prévisualisez. La vidéo produite peut ensuite être lue sur votre ordinateur, gravée sur un disque ou téléchargée sur Internet.

Cette section traite des sujets suivants :

- Création de nouveaux projets et ouverture de projets
- Définition des propriétés de projet
- Création de profils personnalisés
- Utilisation de Smart Proxy pour une expérience de montage plus rapide et plus fluide
- Aperçu de votre projet ou de vos clips
- Annulation et rétablissement d'actions
- Affichage et masquage du quadrillage
- Enregistrement de projets
- Enregistrement de vos projets à l'aide de Smart Package
- Ajout de repères et de chapitres

Création de nouveaux projets et ouverture de projets

Lorsque vous lancez VideoStudio, il ouvre automatiquement un nouveau projet et vous permet de démarrer la création de votre film. Les nouveaux projets utilisent toujours les paramètres par défaut de l'application. Vous pouvez également créer des projets HTML5 à publier sur le Web.

Vous pouvez ouvrir des projets précédemment enregistrés et, si vous souhaitez combiner plusieurs projets, vous avez la possibilité d'ajouter des projets précédemment enregistrés à un nouveau projet.

Pour créer un nouveau projet

- Cliquez sur **Fichier > Nouveau projet [Ctrl + N]**.

Pour créer un nouveau projet HTML5

- Cliquez sur **Fichier > Nouveau projet HTML5 [Ctrl + M]**.

Pour créer un nouveau projet FastFlick

- 1 Cliquez sur **Outils > FastFlick**.
- 2 Dans la fenêtre FastFlick, cliquez sur **Menu > Nouveau projet**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «FastFlick», page 219.

Pour ouvrir un projet existant

- Cliquez sur **Fichier > Ouvrir un projet [Ctrl + O]**.

Pour ajouter un projet existant à un nouveau projet

- 1 Dans la bibliothèque, cliquez sur le bouton **Média** .
- 2 Faites glisser un fichier de projet (.vsp) de la bibliothèque vers le plan de montage.
Si le fichier ne figure pas dans la bibliothèque, cliquez sur le bouton **Importer des fichiers multimédia** , accédez à un fichier de projet (stocké dans le dossier **Mes projets** par défaut), sélectionnez le fichier et cliquez sur **Ouvrir**.
Toutes les pistes, clips multimédias et éléments du projet s'affichent dans le plan de montage.



Avant d'importer un projet (fichier VSP) dans la bibliothèque, assurez-vous que tous les liens du projets sont opérationnels. Les projets qui présentent des problèmes de lien ne peuvent pas être ajoutés aux projets existants.



Pour aplatir le projet afin de l'ajouter à une piste spécifique, maintenez enfoncée la touche **Maj** avant de relâcher le bouton de la souris.

Définition des propriétés de projet

Les **propriétés de projet** vous servent de modèle pour vos projets de film. Les paramètres de projet de la boîte de dialogue **Propriétés de projet** déterminent l'apparence et la qualité d'un projet lorsqu'il est prévisualisé à l'écran.

Les propriétés de projet sont basées sur un profil. Vous pouvez utiliser un profil existant ou créer un profil personnalisé. Pour plus d'informations sur les profils personnalisés, consultez la rubrique «Création de profils personnalisés», page 43.

Pour modifier des propriétés de projet

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Propriétés de projet**.
- 2 Sélectionnez les options de paramétrage adéquates dans la boîte de dialogue **Propriétés de projet**.
- 3 Cliquez sur **OK**.



Lorsque vous personnalisez les paramètres de projet, veillez à faire en sorte que les paramètres soient identiques aux attributs du métrage vidéo qui sera capturé, afin d'éviter toute déformation des images vidéo et d'éviter les omissions d'images. Cependant, les performances de l'aperçu peuvent diminuer pour les projets comprenant des fichiers haute résolution, en fonction des spécifications du système.

Création de profils personnalisés

Les profils contiennent des paramètres qui définissent la façon de créer le fichier film final. En utilisant les profils prédéfinis fournis par VideoStudio, ou en créant et en enregistrant vos propres profils dans le **gestionnaire de profils de film**, vous pouvez avoir plusieurs versions de votre film final. Par exemple, vous pouvez créer des profils qui fournissent une sortie de haute qualité pour l'enregistrement sur DVD et sur bande vidéo, et vous pouvez créer des profils qui génèrent des fichiers de qualité moindre, idéalement adaptés pour le streaming Web et la diffusion par messagerie électronique.

Vous pouvez également choisir des profils et créer des profils personnalisés dans l'espace de travail **Partager** avant de générer votre projet de film. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager», page 273.

Pour créer des profils personnalisés

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de profils de film**. La boîte de dialogue **Gestionnaire de profils de film** s'ouvre.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur** ou **3D**.
- 3 Dans la liste déroulante **Format**, sélectionnez un format de fichier.
- 4 Cliquez sur **Nouveau**.
- 5 Dans la boîte de dialogue **Nouvelles options de profil**, cliquez sur l'onglet VideoStudio et entrez un nom dans le champ **Nom du profil**.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Général** et sélectionnez les paramètres de votre choix.
Remarque: Des onglets et paramètres supplémentaires sont disponibles selon le type de format sélectionné.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Pour choisir un profil personnalisé pour votre projet

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de profils de film**. La boîte de dialogue **Gestionnaire de profils de film** s'ouvre.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Ordinateur** ou **3D**.
- 3 Dans la liste déroulante **Format**, sélectionnez un format de fichier.
- 4 Dans la zone **Profil**, choisissez **Profils personnels** dans la liste déroulante.
Les profils personnels précédemment enregistrés sont répertoriés dans la zone sous la liste déroulante.
- 5 Cliquez sur le profil souhaité, puis sur **Fermer**.

Utilisation de Smart Proxy pour une expérience de montage plus rapide et plus fluide

L'objectif principal de la fonction **Smart Proxy** est de procurer une expérience d'édition et d'aperçu plus fluide lorsque vous travaillez avec des fichiers vidéo haute définition volumineux.

Smart Proxy crée des copies de travail de plus basse résolution des fichiers source plus volumineux. Ces fichiers de plus petite taille sont appelés fichiers « proxy ». L'utilisation de fichiers proxy accélère l'édition des projets haute résolution (par exemple, les projets associés à des fichiers source HDV et AVCHD).

Les fichiers proxy dépendent de la source plutôt que du projet. En d'autres termes, les fichiers proxy peuvent être partagés entre plusieurs projets.

Lorsque vous effectuez le rendu d'un projet vidéo, les fichiers source haute qualité d'origine sont utilisés.

Vous pouvez utiliser l'option **Gestionnaire Smart Proxy** pour activer ou désactiver **Smart Proxy**, changer le seuil de résolution par défaut qui active **Smart Proxy** et accéder au **Gestion de fichiers Smart Proxy** et au **Gestionnaire de files d'attente Smart Proxy** pour gérer les fichiers proxy existants et futurs.

Smart Proxy peut être configuré et réglé dans les espaces de travail VideoStudio ou dans l'éditeur multi-caméra.

Pour activer ou désactiver Smart proxy

- Cliquez sur le menu ou le bouton **Paramètres (Éditeur multi-caméra)**  > **Gestionnaire Smart Proxy > Activer Smart Proxy**.
Remarque: La fonction **Smart Proxy** est activée par défaut si le matériel informatique peut la prendre en charge.

Pour définir le seuil de résolution et l'emplacement des fichiers Smart Proxy

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Gestionnaire Smart Proxy** > **Paramètres**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Smart Proxy**, définissez un seuil de résolution pour la création des fichiers proxy et choisissez un dossier proxy.

Pour gérer les fichiers proxy

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Gestionnaire Smart Proxy** et choisissez l'une des options suivantes :
 - **Gestionnaire de fichiers Smart Proxy** : énumère les fichiers source et proxy. Vous pouvez utiliser ce gestionnaire pour supprimer les fichiers proxy dont vous n'avez plus besoin.
 - **Gestionnaire de files d'attente Smart Proxy** : énumère les fichiers source pour lesquels des fichiers proxy seront générés (selon les paramètres courants).

Aperçu de votre projet ou de vos clips


Le bouton **Lire** de la zone de navigation du panneau Lecteur est destiné à deux fins :

- Lecture de tout votre projet
- Lecture d'un clip sélectionné

En cours de travail, il est souvent nécessaire de prévisualiser fréquemment son projet afin d'en apprécier l'état d'avancement. **Lecture instantanée** vous permet d'obtenir rapidement un aperçu des changements apportés à votre projet. La qualité de lecture dépend des ressources de votre ordinateur.

Vous pouvez choisir de ne lire qu'une portion de votre projet. La plage d'images sélectionnée pour l'aperçu est appelée le **domaine d'aperçu** et signalée par une barre colorée dans le panneau Règle.

Si vous avez un projet en haute définition (HD), vous pouvez activer **Aperçu HD** pour afficher un aperçu de votre projet dans une qualité plus claire et supérieure. La vitesse dépend de votre système.



Pour afficher un aperçu d'un projet ou d'un clip

- 1 Dans la zone de navigation du panneau Lecteur, cliquez sur **Projet** ou **Clip**.
- 2 Cliquez sur **Lire**.

Remarque: Pour **Clip**, seul le clip actuellement sélectionné est lu.



Si vous souhaitez afficher un aperçu d'un projet en haute définition en HD complet, appuyez sur le bouton **Aperçu HD**.

Pour lire une partie d'un projet ou d'un clip

- 1 Utilisez les **poignées de découpe** ou les boutons **Marque de début/fin** pour sélectionner le domaine d'aperçu.
- 2 Dans le domaine d'aperçu sélectionné, dans la zone de navigation du panneau Lecteur, cliquez sur **Projet** ou **Clip**.
- 3 Cliquez sur **Lire**.

Annulation et rétablissement d'actions

Vous pouvez annuler ou rétablir le dernier jeu d'actions que vous avez effectuées en travaillant sur votre film.

Pour annuler la dernière action

- Cliquez sur le bouton **Annuler**  de la **barre d'outils**.

Pour rétablir la dernière action annulée

- Cliquez sur le bouton **Rétablir**  de la **barre d'outils**.



Vous pouvez régler le nombre de niveaux d'annulation dans la boîte de dialogue **Préférences**.

Vous pouvez également utiliser les raccourcis clavier **[Ctrl] + Z** et **[Ctrl] + Y** pour annuler et rétablir des actions, respectivement.


Affichage et masquage du quadrillage

Vous pouvez utiliser le quadrillage pour vous guider lorsque vous repositionnez ou redimensionnez des photos et vidéos. Vous pouvez également utiliser le quadrillage pour aligner les titres de votre film.

Pour afficher le quadrillage

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, double-cliquez sur un clip pour afficher le panneau **Options**.

- 2 Cliquez sur l'onglet **Modifier**.
- 3 Cochez **Afficher le quadrillage**.



Cliquez sur le bouton **Options de quadrillage**  pour régler les paramètres du quadrillage.

Enregistrement de projets

Vous pouvez enregistrer des projets pour les éditer ou les compléter ultérieurement. Pour protéger votre travail, vous pouvez activer l'enregistrement automatique à des intervalles réguliers.

Pour enregistrer le projet

- Cliquez sur **Fichier > Enregistrer [Ctrl + S]**.
Remarque: Les projets vidéo VideoStudio sont enregistrés au format de fichier *.vsp.
Les projets vidéo HTML5 sont enregistrés au format de fichier *.vsh.

Pour enregistrer votre travail automatiquement

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Préférences**, puis sur l'onglet **Général**.
- 2 Sélectionnez **Intervalle d'enregistrement automatique** : et spécifiez l'intervalle entre les enregistrements.

Remarque: Par défaut, ce paramètre est défini à 10 minutes.



Pour éviter de perdre accidentellement votre travail, enregistrez votre projet fréquemment.

Enregistrement de vos projets à l'aide de Smart Package

L'emballage d'un projet vidéo est utile si vous voulez faire une copie de sauvegarde de votre travail, ou transférer vos fichiers pour les partager ou les éditer sur un ordinateur portable ou sur un autre ordinateur. Il vous est également possible de réunir votre projet

dans un dossier zippé ou de le préparer pour un stockage en ligne à l'aide de la technologie de compression de fichier de WinZip, laquelle est intégrée dans la fonction Smart Package.

Pour enregistrer vos projets en utilisant Smart Package

- 1 Cliquez sur **Fichier > Smart Package**, puis choisissez de regrouper votre projet sous forme de dossier ou de fichier compressé.
- 2 Précisez le **chemin de dossier**, le **nom du dossier projet** et le **nom du fichier projet**. Pour ajouter des paramètres de tracker ou de disque, activez la case à cocher correspondante.
- 3 Cliquez sur **OK**.



Vous devez enregistrer votre projet avant de pouvoir utiliser Smart Package.


Ajout de repères et de chapitres

Ajouter des repères et des chapitres vous aide à naviguer dans un projet, et vous permet d'insérer des commentaires sur le **plan de montage**. Les marques de repère et de chapitre sont principalement utilisées comme guides de projet, ou comme chapitres de menu de disque et liens interactifs dans les projets HTML5.


Les points de repère servent de marqueurs et permettent d'aligner les clips multimédias dans un projet. Les points de chapitre indiquent les chapitres du menu d'un disque ou des liens hypertextes.

Pour ajouter des points de repère dans votre projet

- 1 Cliquez sur la flèche **Menu Chapitre/Repère** (petit triangle gris).



- 2 Cliquez sur **Point de repère**.
- 3 Faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez ajouter un point de repère et cliquez sur la barre située sous la règle du **plan de montage**. Une icône en forme de flèche bleue est ajoutée.




- 4 Pour modifier un repère, cliquez sur la flèche **Menu Chapitre/Repère**, puis sur **Gestionnaire de points de repère**. Vous pouvez ajouter, supprimer, renommer les points de repère et les parcourir (Aller à).



Pour supprimer des chapitres et des repères, faites simplement glisser les marqueurs à l'extérieur de la règle du **plan de montage** et relâchez le bouton de la souris. Vous pouvez également faire glisser la règle du **plan de montage** vers un chapitre ou un point de repère et cliquer sur **Ajouter/Supprimer Point de chapitre** ou **Ajouter/Supprimer Point de repère** (le triangle vert ou bleu à gauche de la flèche **Menu Chapitre/Repère**).

Pour ajouter des chapitres

- 1 Cliquez sur la flèche **Menu Chapitre/Repère** (petit triangle gris).



- 2 Cliquez sur **Point de chapitre**.
- 3 Faites glisser le curseur jusqu'à l'endroit où vous voulez ajouter un chapitre et cliquez sur la barre située sous la règle du **plan de montage**. Notez que les points de chapitre d'un film sont signalés par une flèche verte.

Pour repositionner le point de chapitre, faites-le glisser à la position souhaitée.



- 4 Pour modifier un chapitre, cliquez sur la flèche **Menu Chapitre/Repère**, puis sur **Gestionnaire de points de repère**. Vous pouvez ajouter, supprimer, renommer les points de chapitre et les parcourir (Aller à).



Pour supprimer des chapitres et des repères, faites simplement glisser les marqueurs à l'extérieur de la règle du **plan de montage** et relâchez le bouton de la souris. Vous pouvez également faire glisser la règle du **plan de montage** vers un chapitre ou un

point de repère et cliquer sur **Ajouter/Supprimer Point de chapitre** ou **Ajouter/Supprimer Point de repère** (le triangle vert ou bleu à gauche de la flèche **Menu Chapitre/Repère**).



Vous pouvez également faire glisser le curseur du **plan de montage** jusqu'à l'endroit où vous voulez définir un point de chapitre dans votre projet. Cliquez sur **Ajouter/supprimer point de chapitre**.

Modèles



Les modèles vous permettent de réaliser rapidement vos projets. Vous pouvez utiliser les modèles prêts à l'emploi ou créer les vôtres.

Cette section traite les sujets suivants :

- Utilisation des modèles de projet instantané
- Modèles vidéo avec fractionnement d'écran


Utilisation des modèles de projet instantané

Les modèles de projet instantané vous permettent de suivre rapidement le processus de création de films en vous proposant des projets de film préassemblés. Il vous suffit de remplacer les clips et photos de l'espace réservé par vos propres médias, et vous avez terminé. C'est également une formidable méthode pour découvrir les composants d'un projet de film.

Vous pouvez utiliser un modèle pour l'ensemble du film ou ajouter plusieurs modèles. Par exemple, vous pouvez utiliser différents modèles pour le début, le milieu et la fin de votre film. Vous pouvez même créer et enregistrer vos modèles personnalisés. Par exemple, si vous créez une série de vidéos, vous pouvez créer un modèle pour que toutes les vidéos aient un style cohérent.

Pour ouvrir un modèle de projet instantané

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur le bouton **Modèle**  dans le panneau **Bibliothèque**.
- 2 Cliquez dans la liste des catégories, puis sur **Projet instantané**.



- 3 Pour prévisualiser un modèle, cliquez sur la vignette correspondante, puis sur **Lire**  dans le panneau Lecteur .
- 4 Faites un clic droit sur la miniature du modèle, et choisissez l'emplacement d'insertion sur le **plan de montage** entre **Ajouter au début** et **Ajouter à la fin**.
Le modèle est ajouté au **plan de montage**.



Vous pouvez aussi ajouter un modèle à votre projet en faisant glisser la diapo vers le **plan de montage**.

Pour remplacer des clips, des photos et de la musique dans un modèle de projet instantané

- 1 Faites glisser un clip, une photo ou de la musique de la **bibliothèque** vers le clip, la photo ou la piste de musique dans l'espace réservé approprié.
- 2 Appuyez sur **[Ctrl]** et relâchez le bouton de la souris.

Pour créer un modèle de projet instantané

- 1 Ouvrez le projet vidéo que vous souhaitez enregistrer comme modèle.
- 2 Cliquez sur **Fichier > Exporter comme modèle > Modèle de projet instantané**.
- 3 Lorsque vous êtes invité à enregistrer votre projet, cliquez sur **Oui**.
- 4 Saisissez un **nom de fichier**, un **sujet** et une **description**.
- 5 Recherchez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre modèle et cliquez sur **Enregistrer**.
- 6 Dans la boîte de dialogue **Exporter un projet comme modèle**, déplacez le curseur pour afficher la diapo du modèle de votre choix.
- 7 Précisez le chemin et le nom du fichier. Dans la liste déroulante, sélectionnez la catégorie dans laquelle vous voulez conserver votre modèle.
Les détails du modèle s'afficheront aussi.
- 8 Cliquez sur **OK**.

Pour importer des modèles de projet

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur le bouton **Modèle**  dans le panneau **Bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur le projet **Importer un modèle de projet**  et recherchez le fichier *.vpt que vous souhaitez importer.
- 3 Cliquez sur **Ouvrir**.

Modèles vidéo avec fractionnement d'écran

Vous pouvez facilement créer une vidéo avec fractionnement d'écran dans VideoStudio afin de lire plusieurs vidéos dans un modèle prédéfini ou personnalisé. Les options personnalisées incluent les images clés pour vous aider à créer des modèles dynamiques intégrant du mouvement.



Vous pouvez utiliser un modèle pour créer un projet de vidéo avec fractionnement d'écran ou vous pouvez créer votre propre modèle de fractionnement d'écran.

Avant de commencer

- Assurez-vous que les clips vidéo que vous souhaitez utiliser sont importés dans la **bibliothèque** et sont facilement accessibles à partir d'un chutier ou d'une collection.
- Prévisualisez les clips vidéo que vous voulez utiliser afin de vous faire une idée des formes qui conviendront le mieux au contenu à mettre en avant. Par exemple, si l'action principale est verticale, l'utilisation d'une forme horizontale ne sera pas très adaptée.

Pour choisir et remplir un modèle de fractionnement d'écran

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur le bouton **Modèle**  dans le panneau **Bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur **Diviser l'écran** dans la liste des dossiers qui s'affiche.
- 3 Faites glisser la miniature du modèle à utiliser sur le **plan de montage**.
- 4 Faites glisser une vidéo ou une photo à partir de la **bibliothèque** vers l'espace réservé approprié et appuyez sur **Ctrl** pour remplacer l'espace réservé.
- 5 Dans le panneau **Lecteur**, cliquez sur la liste déroulante **Redimensionner/Recadrer**  et activez le **Mode Échelle**  (le bouton est bleu quand le mode est activé). Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Redimensionnez le clip sélectionné en faisant glisser les nœuds de dimensionnement orange qui s'affichent dans la fenêtre d'aperçu.

- Positionnez le clip en le faisant glisser dans la fenêtre d'aperçu.
- 6 Sur le **plan de montage**, cliquez sur une autre piste pour ajuster les autres clips du modèle.

Pour créer un modèle de division d'écran :

- 1 Dans la barre d'outils du **plan de montage**, cliquez sur le bouton **Concepteur de modèle de division d'écran** .
- 2 Dans l'**éditeur de modèle**, choisissez un outil dans le panneau **Outils de division** et faites-le glisser dans la fenêtre de l'éditeur pour fractionner la zone en zones de clip distinctes.




Un chiffre d'affiche dans chaque zone de clip.

Pour ajouter une forme, dans la zone **Graphiques**, cliquez une forme et faites-la glisser dans la fenêtre de l'éditeur.

- 3 Pour ajuster les lignes et les formes, dans le panneau **Outils de division**, choisissez l'outil de **sélection**  approprié, puis sélectionnez l'élément que vous souhaitez modifier dans la fenêtre de l'éditeur.

Vous pouvez faire glisser les lignes et les formes afin de les repositionner et de les redimensionner. Vous pouvez également ajuster la **Rotation**, la **Largeur de la bordure**, la **Couleur de la bordure** et l'**Opacité** dans la zone **Propriétés**.


- 4 Pour ajouter du mouvement à votre modèle, utilisez le curseur et les commandes d'image clé au bas de la fenêtre pour ajouter des images clés et affecter de nouveaux réglages de propriété et/ou déplacer les éléments du modèle. Utilisez les commandes de lecture pour passer en revue le mouvement.



- 5 Si vous souhaitez enregistrer le contenu avec votre modèle (par exemple, une image qui fera partie du modèle), à l'aide du panneau situé à gauche de la fenêtre, accédez au contenu à ajouter et faites glisser la miniature correspondante vers le chiffre voulu dans la zone de dépôt.

Remarque: Pour remplacer le contenu, faites glisser un autre contenu sur la zone de dépôt.

Remarque: Le dimensionnement et le positionnement de contenu peut s'effectuer sur le **plan de montage** après avoir fermé la fenêtre de l'**éditeur de modèle**.



- 6 Une fois votre modèle terminé, cliquez sur le bouton **Exporter comme modèle** pour enregistrer votre modèle. Votre modèle est enregistré dans la **bibliothèque**, sous la catégorie **Modèle** et dans le dossier **Diviser l'écran**.
- 7 Cliquez sur **OK** pour revenir sur le **plan de montage**.
- 8 Ajoutez et modifiez les clips comme vous le faites pour un modèle existant.

Organisation et recherche de médias



Organisez les clips multimédias de la bibliothèque de façon à pouvoir accéder à vos projets facilement et rapidement. Vous pouvez également importer une bibliothèque, afin de restaurer les fichiers multimédias et les autres informations qu'elle contient.

Cette section traite des sujets suivants :


- Utilisation de la bibliothèque
- Tri, visualisation et filtrages des clips dans la bibliothèque
- Recherche dans la bibliothèque
- Redimensionnement de diapos
- Marquage de fichiers comme 3D

Utilisation de la bibliothèque

La **bibliothèque** est une zone de stockage de tout ce dont vous avez besoin pour créer un film : clips vidéo, photos, fichiers audio, modèles, transitions, titres, filtres, graphiques et chemins de suivi.

Créez une bibliothèque personnalisée pour votre projet. Vous pouvez sélectionner, ajouter ou supprimer des médias dans la **bibliothèque**. Si les fichiers multimédias sont déplacés de leur emplacement d'origine, vous pouvez automatiquement restaurer les liens. N'oubliez pas d'exporter la bibliothèque pour créer une sauvegarde sur le disque dur ou sur un périphérique de stockage externe. Vous pourrez ensuite ultérieurement importer la bibliothèque.


À la fin d'un projet, vous pouvez réinitialiser la **bibliothèque**, afin de restaurer les clips multimédias par défaut. Les fichiers que vous ajoutez sont supprimés de la **bibliothèque**, mais pas de leur emplacement initial. Vous pouvez toujours choisir d'importer de nouveau vos fichiers multimédias dans la **bibliothèque**.



Faites un clic droit sur un clip de la **bibliothèque** pour afficher les propriétés de ce clip, et pour copier, supprimer ou fractionner des clips par scène.

Vous pouvez également découper un clip dans la **bibliothèque** en faisant glisser le **curseur** dans le panneau Lecteur pour définir les **points de début/de fin**.

Les fichiers de la bibliothèque que vous utilisez dans un projet sont identifiés par une coche verte affichée dans l'angle supérieur droit de la diapo.



Pour obtenir des informations sur les formats de fichiers pris en charge, reportez-vous à la section «Formats de fichier pris en charge», page 10

Pour sélectionner des médias dans la bibliothèque

- Dans la **bibliothèque**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - **Sélectionnez un fichier multimédia** : cliquez sur une diapo.
 - **Sélectionnez plusieurs fichiers multimédias** : appuyez et maintenez la touche **[Ctrl]** enfoncée, puis cliquez sur la diapo de votre choix.
 - **Sélectionnez une séquence de fichiers multimédias** : cliquez sur la première diapo de la séquence, appuyez et maintenez la touche **[Maj]** enfoncée, puis cliquez sur la dernière diapo de la séquence.
 - **Sélectionnez un groupe de fichiers multimédias** : faites glisser votre pointeur sur les vignettes à sélectionner.

Pour ajouter des clips multimédias à la bibliothèque

- 1 Cliquez sur **Ajouter** pour créer un nouveau dossier Bibliothèque dans lequel vous souhaitez stocker vos clips multimédias.

Remarque: Vous pouvez créer des dossiers personnalisés pour séparer vos clips personnels des clips d'exemple ou conserver tous les clips appartenant à un projet dans un seul dossier.

- 2 Pour repérer vos fichiers, cliquez sur le bouton **Importer des fichiers multimédia** .
- 3 Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez importer.
- 4 Cliquez sur **Ouvrir**.



Cliquez sur **Parcourir** pour ouvrir l'**Explorateur de fichiers** où vous pouvez glisser-déposer des fichiers dans la **bibliothèque**.

Pour supprimer des clips multimédias de la bibliothèque

- 1 Dans la **bibliothèque**, sélectionnez un clip et appuyez sur **[Suppr]**.
Vous pouvez également faire un clic droit sur le clip dans la **bibliothèque**, puis cliquer sur **Supprimer**.

Remarque: Même si les clips sont référencés dans la **bibliothèque**, ils restent en réalité à leur emplacement d'origine, afin que seule la référence soit supprimée lorsque vous supprimez un clip de la **bibliothèque**. Vous pouvez toujours accéder au véritable fichier dans l'emplacement où il a été stocké.

- 2 Lorsque vous y êtes invité, confirmez que vous voulez supprimer la diapo de la **bibliothèque**.

Pour rechercher et restaurer automatiquement les liens vers les fichiers multimédias

- Cliquez sur **Fichier > Relier**.

Un message s'affiche et vous informe du nombre de clips reliés avec succès.

Remarque: Si les liens de certains clips ne sont pas restaurés, vous pouvez les restaurer manuellement en recherchant le fichier correspondant sur votre ordinateur.

Pour exporter une bibliothèque

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de bibliothèques > Exporter la bibliothèque**, puis précisez l'emplacement du dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre **bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur **OK**.



Cette opération génère une sauvegarde des informations des fichiers multimédias virtuels de votre bibliothèque actuelle dans le répertoire que vous précisez.

Pour importer une bibliothèque

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de bibliothèques > Importer la bibliothèque**, puis recherchez le dossier que vous souhaitez importer.
- 2 Cliquez sur **OK**.

Pour réinitialiser la bibliothèque

- Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de bibliothèques > Réinitialiser la bibliothèque**.



Cette action restaure les paramètres par défaut de la **bibliothèque** et supprime tous les fichiers ajoutés par l'utilisateur.

Tri, visualisation et filtrages des clips dans la bibliothèque

Il existe plusieurs méthodes pour trier, rechercher, visualiser et filtrer vos clips multimédias dans la bibliothèque :

- Triez des clips multimédias par propriétés, telles que le nom, le type de fichier, la date et la résolution.
- Visualisez les clips multimédias sous forme de diapos ou de liste présentant les détails relatifs aux fichiers.
- Filtrez les clips multimédias en masquant ou affichant les clips par type : photo, vidéo et audio

Pour trier des clips multimédias


- Cliquez sur le bouton **Trier les clips dans la bibliothèque**  et sélectionnez une propriété **Trier par** dans le menu.

Pour modifier l'affichage des clips multimédias

- Cliquez sur le bouton **Vue en liste**  pour afficher vos clips multimédias dans une liste comprenant les propriétés de fichier ou cliquez sur le bouton **Vue en vignette**  pour afficher des diapos.

Pour trier les clips multimédias dans la **Vue en liste**, cliquez sur un titre de propriété, tel que **Nom**, **Type** ou **Date**.

Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Afficher/Masquer le titre**  pour afficher ou masquer les noms de fichiers des clips multimédias.



Nom	Type	Date (": D...	Durée	Résolution	IPS	Codec Vi...	Codec A...	Heure de...	Heure d...
181119_072...	Photo	2018.11.19	00:00:03:00	3926 x 27...	N/A	N/A	N/A	00:00:00:00	00:00...
181121_123...	Photo	2018.11.21	00:00:03:00	6480 x 43...	N/A	N/A	N/A	00:00:00:00	00:00...
baby.mov	Vidéo	2018.06.20	00:00:07:12	1920 x 10...	25.00	Ôiô - JP...	N/A	00:00:00:00	00:00...
Jump2_899...	Vidéo	2018.06.20	00:00:15:00	1920 x 10...	29.97	H.264	N/A	00:00:00:00	00:00...


La vue en liste affiche les propriétés telles que le nom de fichier, le type de clip multimédia, la date, la durée, la résolution, les images par seconde (ips) et les codecs.

Pour afficher ou masquer des clips multimédias

- Cliquez sur un ou plusieurs de boutons suivants :
 - **Afficher/Masquer les vidéos** 
 - **Afficher/Masquer les photos** 
 - **Afficher/Masquer les fichiers audio** 


Pour modifier la vue du panneau Bibliothèque

- Vous pouvez utiliser les icônes du panneau **Bibliothèque** pour afficher les modèles, les transitions, les titres, les graphismes, les filtres et les chemins de tracé.




Recherche dans la bibliothèque

Vous pouvez utiliser le champ **Recherche** dans la **bibliothèque** pour trouver des contenus multimédias spécifiques et d'autres ressources de la **bibliothèque**, telles que des transitions, des titres, des graphiques ou des effets.



Pour lancer une recherche dans la bibliothèque

- 1 Dans le panneau **Bibliothèque**, choisissez la catégorie de ressources que vous souhaitez afficher.
- 2 Dans le champ **Rechercher**, saisissez le nom du fichier à rechercher ou un type de fichier.
Si vous définissez les conditions de la recherche, cliquez sur l'icône **Rechercher**  et choisissez **Correspond à n'importe quel mot** ou **Correspond à tous les mots** dans le menu.




Les résultats s'affichent dans le panneau **Bibliothèque**.

Remarque: Vous devez effacer le contenu du champ **Rechercher** pour restaurer l'affichage de toutes vos ressources. Cliquez sur le bouton **Effacer la recherche** (X) à droite du champ **Rechercher**.

Redimensionnement de diapos

VideoStudio vous permet d'ajuster la dimension des diapos pour faciliter l'accès aux divers clips multimédias de la **bibliothèque**.



Pour ajuster la taille des diapos

- Déplacez le curseur vers la gauche ou vers la droite pour diminuer ou augmenter la taille des diapos.

Marquage de fichiers comme 3D


Dans VideoStudio, les clips MVC et MPO sont automatiquement détectés et marqués comme 3D lors de l'importation. Vous pouvez également marquer des clips 2D pour simuler un effet 3D lorsque vous générez le rendu du projet comme un film 3D. Les clips

multimédias 3D marqués sont signalés par la balise **3D** pour simplifier leur identification et autoriser leur édition 3D.

Le format **Gauche-Droite** pour le 3D côte à côte est un choix populaire pour afficher du contenu et est principalement utilisé avec les clips multimédias importés ou capturés à partir d'appareils vidéo 3D. L'option **Droite-Gauche** est principalement utilisée avec les clips multimédias provenant du Web.

Pour marquer des clips vidéo et photo comme 3D

- 1 Faites un clic droit sur les fichiers 3D importés dans la **bibliothèque** ou le **plan de montage**, puis choisissez **Marquer comme 3D** dans le menu généré par un clic droit. La boîte de dialogue **Paramètres 3D** s'affiche.



- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes pour définir le bon affichage du contenu 3D :
 - **2D** : les paramètres par défaut si le clip sélectionné n'est pas reconnu comme étant en 3D.
 - **Côte à côte** : affiche un contenu 3D en divisant la résolution horizontale de chaque image pour l'œil gauche et droit. 3D côte à côte est un format largement utilisé par les chaînes câblées pour diffuser du contenu auprès des téléviseurs compatibles 3D du fait d'une plus faible utilisation de la bande passante. Choisissez entre le format **Gauche-Droite** ou **Droite-Gauche**.
 - **Superposition** : permet d'afficher un contenu 3D en divisant la résolution verticale de chaque image pour l'œil gauche et droit. Le nombre de pixels horizontaux étant plus élevé, cette option est la plus appropriée pour afficher les animations panoramiques. Choisissez entre le format **Gauche-Droite** ou **Droite-Gauche**.

- **Codage vidéo multivue** (MVC) : permet de générer une vidéo à deux vues (stéréoscopique) haute définition ou une vidéo multivue 3D.
- **Image multivue** : permet d'afficher des images stéréoscopiques de haute qualité, tels que des fichiers MPO (Multi-Picture Object) qui ont été tournés à l'aide d'appareils 3D.

3 Cliquez sur **OK**.

La diapo du clip multimédia dans la **bibliothèque** et le **plan de montage** comporte à présent la balise 3D.

Plan de montage



Le plan de montage correspond à l'endroit où vous assemblez les clips multimédias à utiliser dans votre projet vidéo.

Cette section traite des sujets suivants :


- Basculement entre les vues du plan de montage
- Affichage et masquage de pistes
- Ajout et échange de pistes
- Changement de nom des pistes
- Ajustement de la hauteur des pistes
- Association et dissociation
- Utilisation de l'Édition avec effet de vague

Basculement entre les vues du plan de montage

Deux types de vue sont disponibles sur le plan de montage : la **vue Storyboard** et la **vue Plan de montage**.

Vue Storyboard

La manière la plus rapide et la plus simple d'organiser vos photos et clips vidéo dans un projet est d'utiliser la vue Storyboard. Chaque diapo de ce storyboard représente une photo, un clip vidéo ou une transition. Les diapos sont affichées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le projet, et vous pouvez les faire glisser pour les réorganiser. La durée de chaque clip est affichée à la base de chaque diapo. De plus, vous pouvez insérer des transitions entre les clips vidéo et vous pouvez découper un clip vidéo sélectionné dans la fenêtre d'aperçu.



Vue Storyboard de VideoStudio

Vue Plan de montage

La vue Plan de montage est celle qui vous donne l'affichage le plus complet des éléments contenus dans votre projet de film. Elle divise le projet en pistes distinctes pour la vidéo, les incrustations, les titres, la voix et la musique.



Vue Plan de montage de VideoStudio

Partie	Description
1. Afficher toutes les pistes visibles	Affiche toutes les pistes de votre projet.
2. Gestionnaire de pistes	Vous permet de gérer les pistes visibles sur le plan de montage .
3. Ajouter/Supprimer le chapitre ou le repère	Vous permet de définir les points de repère et de chapitre dans votre film.
4. Règle du plan de montage	Vous aide à déterminer la longueur du clip et du projet en affichant les incréments du code temporel du projet en heures:minutes:secondes:images.
5. Bouton Piste	Afficher/Masquer les pistes individuelles
6. Activer/Désactiver l'Édition avec effet de vague	Lorsqu'elle est activée, les clips conservent leurs positions relatives lors de l'ajout d'un clip à la piste. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Utilisation de l'Édition avec effet de vague», page 71.
7. Activer/Désactiver la sourdine	Permet de couper ou d'activer l'audio de la piste.

Partie	Description
8. Transparence de la piste	Active le mode Transparence de la piste. Voir «Transparence des pistes», page 105.
9. Faire défiler automatiquement le plan de montage.	Permet d'activer/de désactiver le défilement sur le plan de montage lorsque vous prévisualisez un clip qui s'étend au-delà de la vue courante.
10. Commandes de défilement	Vous permet de déplacer votre projet en utilisant les boutons gauche et droite, ou en faisant glisser la barre de défilement .
11. Piste Vidéo	Contient des vidéos, des photos, des graphismes et des transitions. Notez qu'en mode HTML 5, il est également possible d'avoir une piste d'arrière-plan.
12. Pistes Incrustation	Contient les clips d'incrustation, qui peuvent être des clips vidéo, photo, d'images ou de couleur. Notez que les projets HTML 5 peuvent également avoir des pistes Incrustation.
13. Piste Titre	Contient les clips des titres.
14. Piste Voix	Contient des clips de voix off.
15. Piste Musique	Contient les clips musicaux venant de fichiers audio.



Vous pouvez utiliser la molette de la souris pour faire défiler le **plan de montage**. Faites un clic droit sur n'importe quel bouton de piste et sélectionnez **Sélectionner tous les médias** pour sélectionner tous les clips multimédias se trouvant sur la piste.



Lorsque le pointeur est sur **Contrôles de zoom** ou sur **Règle du plan de montage**, vous pouvez utiliser la molette pour faire un zoom avant ou arrière sur le **plan de montage**.

Pour basculer entre la vue Storyboard et la vue Plan de montage

- Cliquez sur les boutons à gauche de la barre d'outils.



Affichage et masquage de pistes

Vous pouvez afficher ou masquer des pistes. Lorsque les pistes sont masquées, elles n'apparaissent pas durant la lecture ou quand vous générez le rendu de votre vidéo. Masquer ou afficher les pistes vous permet de voir l'effet de chaque piste d'un projet sans devoir supprimer, ni réimporter les clips multimédias à plusieurs reprises.

Pour afficher ou masquer des pistes

- Cliquez sur le **bouton Piste** de la piste à afficher ou à masquer.

La piste apparaît en grisé sur le plan de montage lorsqu'elle est masquée.

Ajout et échange de pistes

Le **gestionnaire de pistes** vous permet d'avoir un meilleur contrôle sur le **plan de montage**. Vous pouvez avoir jusqu'à 49 pistes d'incrustation, deux pistes de titre et huit pistes de musique.


Dans un projet HTML5, vous pouvez avoir jusqu'à 3 pistes d'arrière-plan, 47 pistes d'incrustation, 2 pistes de titre et 3 pistes de musique.

Il n'y a qu'une seule piste vidéo et une seule piste de voix.

Vous pouvez également insérer et supprimer des pistes d'incrustation, de titre et de musique, ou encore échanger les pistes d'incrustation directement sur le plan de montage.

Pour ajouter des pistes à l'aide du gestionnaire de pistes

- 1 Cliquez sur le **gestionnaire de pistes** dans la barre d'outils.
- 2 Précisez le nombre de pistes que vous souhaitez afficher dans la liste déroulante de chaque piste.



Cliquez sur **Définir par défaut** pour enregistrer les paramètres actuels comme paramètres par défaut pour les nouveaux projets.

Vous pouvez également réduire le nombre de pistes facultatives que vous avez ajoutées en réglant les paramètres du **gestionnaire de pistes**.

Pour insérer ou supprimer des pistes sur le plan de montage

- 1 Sur le **plan de montage**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un bouton de piste correspondant au type de piste que vous souhaitez insérer ou supprimer et choisissez l'une des commandes de menu suivantes :
 - **Insérer une piste au-dessus** : insère une piste au-dessus de la piste sélectionnée.
 - **Insérer une piste au-dessous** : insère une sous la piste sélectionnée.

- **Supprimer la piste** : supprime la piste du plan de montage.

Une piste de même type est insérée ou la piste sélectionnée est supprimée.



Les options de menu ci-dessus s'affichent uniquement si l'action est autorisée. Par exemple, l'option **Supprimer la piste** n'est pas disponible si vous n'avez pas ajouté de pistes facultatives dans le projet. De même, si vous utilisez déjà le nombre maximum de pistes pour le type de piste sélectionné, les commandes du menu d'insertion de piste ne sont pas affichées.

Pour échanger des pistes d'incrustation


- 1 Faites un clic droit dans la zone d'en-tête de la piste d'incrustation et sélectionnez **Échanger les pistes**.
- 2 Sélectionnez la piste d'incrustation correspondante que vous souhaitez échanger. Tout le contenu multimédia des pistes d'incrustation est échangé.



Cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les projets contenant plusieurs pistes d'incrustation.

Changement de nom des pistes

Vous pouvez renommer les pistes pour leur donner des noms descriptifs vous permettant d'organiser votre projet.




Pour renommer une piste

- 1 Sur le plan de montage, cliquez sur le nom de la piste indiqué dans l'en-tête de la piste.
- 2 Lorsque le curseur d'insertion de texte s'affiche, entrez un nouveau nom pour la piste.

Ajustement de la hauteur des pistes

Vous pouvez ajuster la hauteur des pistes individuelles. Par exemple, vous pouvez augmenter la hauteur de la piste sur laquelle vous travaillez afin de rendre le contenu plus visible. Par exemple, si vous avez activé le mode Mélangeur de son, une piste plus large vous permet de visualiser plus facilement la forme d'onde et de régler les nœuds du niveau sonore.



La hauteur de la piste bleue au bas de la fenêtre a été augmentée.

Pour ajuster la hauteur de la piste

- 1 Sur le plan de montage, placez le pointeur le long du bord inférieur de la piste à ajuster.
- 2 Lorsque la double flèche s'affiche, faites glisser le bord de la piste de façon à augmenter ou diminuer sa hauteur.

Remarque: Il existe une hauteur de piste minimum.




La barre de défilement le long du bord droit du plan de montage est activé si les pistes occupent plus d'espace qu'il n'y en a de disponible dans le panneau Plan de montage.

Association et dissociation

Vous pouvez associer et dissocier des éléments qui se trouvent sur le plan de montage. Par exemple, vous pouvez sélectionner plusieurs clips ou photos d'une ou plusieurs pistes et les associer de façon à pouvoir les déplacer simultanément ou à appliquer un effet au groupe. À tout moment, vous pouvez dissocier les éléments.

Comment savoir si un élément fait partie d'un groupe d'éléments ?

Lorsque vous cliquez sur un élément qui appartient à un groupe sur le plan de montage, tous les éléments du groupe concerné sont mis en surbrillance (contour orange).



Lorsque vous cliquez sur un élément qui appartient à un groupe sur le plan de montage, tous les éléments du groupe concerné sont mis en surbrillance (contour orange).

Pour associer des éléments sur le plan de montage

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, assurez-vous que les éléments à associer ont été ajoutés sur le plan de montage.
- 2 Appuyez sur la touche **Maj** tout en la maintenant enfoncée et, sur le plan de montage, cliquez sur tous les éléments à associer.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément sélectionné et choisissez **Associer** dans le menu contextuel.


Pour dissocier des éléments sur le plan de montage

- 1 Sur le plan de montage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément associé et choisissez **Dissocier** dans le menu contextuel.


Utilisation de l'Édition avec effet de vague

Utilisez le mode **Édition avec effet de vague** pour conserver la synchronisation d'origine des pistes lors du déplacement, de l'insertion ou de la suppression de clips.


Par exemple, si vous ajoutez un clip de 10 secondes au début d'une piste **Vidéo**, les autres clips sont déplacés vers la droite de 10 secondes. Cela rend l'édition plus efficace en maintenant la synchronisation entre toutes les pistes.



Plan de montage d'origine



Édition avec effet de vague désactivée : Quand un clip de la piste vidéo est déplacé, les autres pistes restent inchangées.



Édition avec effet de vague activée : Quand un clip de la piste vidéo est déplacé, les clips de toutes les autres pistes pour lesquels l'édition avec effet de vague a été activée sont déplacés pour maintenir la synchronisation.

Pour utiliser l'édition avec effet de vague

- 1 Sur le **plan de montage**, cliquez sur le bouton **Activer/Désactiver l'édition avec effet de vague**  dans la zone d'en-tête de la piste **Vidéo**.

Le bouton devient bleu lorsque la fonction **Édition avec effet de vague** est activée.

- 2 Cliquez sur le bouton **Activer/Désactiver l'édition avec effet de vague**  dans l'en-tête de chaque piste que vous souhaitez maintenir synchronisée avec la piste **Vidéo**.

Remarque: Vous pouvez désactiver le mode d'édition avec effet de vague à tout moment en cliquant sur le bouton **Activer/Désactiver l'édition avec effet de vague** pour les pistes individuelles ou en cliquant sur la flèche située à côté du bouton sur la piste **Vidéo** pour ouvrir un menu qui vous permet de **Tout sélectionner**, **Tout sélectionner** ou d'activer/désactiver ce mode pour des pistes individuelles.



Édition de médias

Les clips audio, vidéo ou d'images constituent la base de votre projet. Il est donc essentiel d'apprendre à les manipuler.


Cette section traite des sujets suivants :

- Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Éditer
- Conversion de plusieurs fichiers
- Ajout de clips vidéo
- Ajout de photos
- Déplacement de clips sur le plan de montage
- Faire pivoter une vidéo ou une photo
- Recadrage d'une vidéo ou d'une photo
- Redimensionnement/Mise à l'échelle d'une vidéo ou d'une photo
- Remappage temporel
- Modification de la vitesse de lecture des vidéos
- Utilisation de Geler l'image
- Remplacement de clips multimédias
- Découpage d'un clip
- Utilisation des outils Déplacer dessous, Glisser, Propagation ou Élargir sur le plan de montage
- Utilisation de Fractionner par scène
- Découpage de vidéos en plusieurs clips
- Enregistrement de clips découpés
- Prise d'un instantané dans un clip vidéo
- Correction de l'objectif
- Application d'un panoramique et d'un zoom aux vidéos et aux photos
- Utilisation du Créateur de masque (Ultimate)
- Transparence des pistes

Utilisation du panneau Options dans l'espace de travail Éditer

Le panneau **Options** de l'espace de travail **Éditer** vous permet de modifier les médias, les transitions, les titres, les graphiques, les animations et les filtres que vous ajoutez au **plan de**

montage. Les contrôles disponibles varient selon le type de contenu que vous sélectionnez et s'il s'agit d'une piste de superposition ou de la piste vidéo principale.



Onglet Édition

- **Durée** : affiche la durée du clip sélectionné en heures:minutes:secondes:images. Vous pouvez découper le clip sélectionné en modifiant sa durée.
- **Volume du clip** : vous permet d'ajuster le volume du segment audio de votre vidéo.
- **Silence** : réduit le segment audio au silence sans toutefois le supprimer.
- **Fondu avant/arrière** : permet d'augmenter/de réduire progressivement le volume du clip pour une transition plus douce. Sélectionnez **Paramètres > Préférences > Éditer** pour définir la durée du fondu avant/arrière.
- **Rotation** : fait pivoter le clip vidéo.
- **Inverser la vidéo** : lit la vidéo à l'envers.
- **Vitesse/laps de temps** : vous permet d'ajuster la vitesse de lecture du clip, et d'appliquer des effets d'accélération et de stroboscope.
- **Vitesse variable** : permet de régler la vitesse de lecture d'un clip vidéo à différents intervalles.
- **Fractionner l'audio** : vous permet de séparer l'audio d'un fichier vidéo et de le placer sur la piste Voix.
- **Fractionner par scène** : fractionne un fichier DV AVI capturé sur la base de la date et de l'heure de tournage, ou des changements du contenu de la vidéo (comme les mouvements, les déplacements de la caméra, les changements de luminosité, etc.).
- **Multi-découpe vidéo** : vous permet de choisir les segments désirés d'un fichier vidéo et de les extraire.
- **Option de rééchantillonnage** : permet de définir les proportions pour la vidéo ou d'accéder à l'option **Panoramique et zoom**.

Pour les incrustations, les options disponibles incluent les suivantes :

- **Transparence, Bordure et Couleur de la bordure.**
- **Options d'alignement** : vous permet d'ajuster la position de l'objet dans la fenêtre d'aperçu. Définissez l'option par le biais du menu contextuel **Options d'alignement**.
- **Afficher le quadrillage** : sélectionnez cette option pour afficher le quadrillage. Cliquez sur  pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres du quadrillage.
- **Mouvement de base** : vous permet de définir la direction et le style des points d'entrée/sortie du clip. Cette option peut être réglée sur les valeurs suivantes : statique, haut/bas, gauche/droite, haut gauche/haut droit, bas gauche/bas droit.
Pour ce qui est du style, vous pouvez définir la direction de l'entrée/sortie des clips avec : **Durée de rotation avant/après la pause** et **Effet de mouvement de Fondu avant/arrière**.
- **Mouvement avancé** : ouvre la boîte de dialogue **Personnaliser mouvement**, qui vous permet de personnaliser le mouvement des incrustations et des titres. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Personnalisation de mouvement», page 193.

Onglet Effet

- **Remplacer le dernier filtre** : permet de remplacer le dernier filtre appliqué à un clip lorsque vous faites glisser un nouveau filtre sur le clip. Désélectionnez cette option si vous voulez ajouter plusieurs filtres à vos clips.
- **Filtres appliqués** : affiche la liste des filtres vidéo que vous avez appliqués à un clip. Cliquez sur  ou sur  pour réorganiser l'ordre des filtres; cliquez sur  pour supprimer un filtre.
- **Paramètres prédéfinis** : vous donne accès à divers filtres prédéfinis. Choisissez un filtre prédéfini dans la liste déroulante.
- **Personnaliser le filtre** : vous permet de définir le comportement du filtre pendant la durée du clip.
- **Filtre audio** : vous permet d'appliquer un filtre pour améliorer l'audio. Par exemple, vous pouvez l'amplifier, ajouter un écho, ajuster le pas ou effectuer votre choix parmi des options de nivelage.

Notez que les clips audio sur les pistes **Voix** et **Musique** sont associés à des options différentes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Audio», page 115.

Onglet Fusion

- Effectuez votre choix parmi les **Modes Fusion** ou les **Modes mats**, choisissez un **masque d'image** ou un **masque vidéo**. Pour plus d'informations, consultez la section «Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan», page 166, «Ajout d'une image de masque», page 169 ou «Utilisation des masques vidéo avec les clips d'incrustation», page 170.

Clé chroma

- **Clé chroma** : permet de créer des zones transparentes en choisissant une couleur. Pour plus d'informations, consultez la section «Utilisation de la clé chroma pour obtenir un effet d'écran vert», page 165.

Onglet Couleur

- **Basique** : vous permet de **Sélectionner un préréglage** à choisir à partir d'une liste de préréglages de couleurs/teintes ou un préréglage personnalisé que vous avez enregistré. Dans la zone **Correction chromatique**, effectuez votre choix parmi les réglages **Teinte**, **Exposition**, **Contraste**, **Gamma**, **Noirs**, **Ombres**, **Milieu de gamme**, **Hautes lumières**, **Blancs**, **Intensité**, **Saturation**, **Clarté** et **Brume**. Vous pouvez également utiliser la fonction **Équilibre des blancs** pour effectuer des réglages automatiques de teinte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Correction de la couleur et de la teinte de base», page 174, «Ajustement de la balance des blancs», page 175.
- **Courbe de teinte** : Pour plus d'informations, consultez la section «Courbe de teinte», page 176.
- **Réglage HSL** : Pour plus d'informations, consultez la section «Réglage HSL», page 177.
- **Roue chromatique** : Pour plus d'informations, consultez la section «Roue chromatique», page 178.
- **Profil LUT** : Pour plus d'informations, consultez la section «Étalonnage des couleurs avec les tables de recherche (profils LUT)», page 183.

Onglet Objectif/Correction d'objectif

Vous permet d'accéder aux préréglages et aux contrôles de correction des distorsions provoquées lors du tournage de vidéos à l'aide d'une caméra grand angle. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Correction de l'objectif», page 95.

Conversion de plusieurs fichiers

La Conversion par lots vous permet de convertir en séquence un grand nombre de fichiers dans un autre format. Vous pouvez également créer un profil pour effectuer des conversions par lots. Cela vous permet d'enregistrer les paramètres de conversion par lots et de les appliquer à de futures conversions par lots.

Pour lancer une conversion par lots

- 1 Cliquez sur **Fichier > Conversion par lots**.
- 2 Cliquez sur **Ajouter** et choisissez les fichiers que vous voulez convertir.
- 3 Sélectionnez un dossier de sortie dans **Enregistrer dans le dossier**.
- 4 Dans **Enregistrer sous le type**, choisissez le type de sortie désiré.

Si vous souhaitez définir des options d'enregistrement plus avancées, cliquez sur le bouton **Options**.

5 Cliquez sur **Convertir**.

Le résultat s'affiche dans la boîte de dialogue **Compte-rendu de tâche**. Cliquez sur **OK** pour terminer.

Pour créer un profil de conversion par lots

- 1 Cliquez sur **Fichier > Conversion par lots**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Conversion par lots**, choisissez les paramètres à enregistrer en tant que profil.
- 3 Cliquez sur le bouton **Profil** et choisissez **Ajouter profil**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Ajouter modèle**, tapez le nom du profil.



Vous pouvez appliquer un profil de conversion par lots en cliquant sur le bouton **Profil** et en choisissant le profil à appliquer.

Vous pouvez supprimer un profil de conversion par lots en cliquant sur le bouton **Profil**, en choisissant **Supprimer profil** et en choisissant le profil à supprimer.


Ajout de clips vidéo

Il existe plusieurs méthodes pour insérer les clips vidéo sur le **plan de montage** :

- Sélectionnez un clip dans la bibliothèque et faites-le glisser jusqu'à la piste Vidéo ou la piste Incrustation. Vous pouvez sélectionner plusieurs clips en appuyant sur **[Maj]**.
- Faites un clic droit sur un clip de la **bibliothèque**, puis sélectionnez **Insérer dans : piste Vidéo** ou **Insérer dans : piste Incrustation**.
- Sélectionnez un ou plusieurs fichiers vidéo dans l'explorateur Windows, et faites-les glisser jusqu'à la piste Vidéo ou la piste Incrustation.
- Pour insérer un clip stocké dans un dossier de fichiers directement dans la piste Vidéo ou la piste Incrustation, faites un clic droit sur le **plan de montage**, sélectionnez **Insérer vidéo** et sélectionnez la vidéo à utiliser.



Les clips multimédias 3D sont pris en charge dans VideoStudio. Vous pouvez marquer vos clips multimédias 3D de façon à ce qu'ils puissent facilement être identifiés et édités à l'aide des fonctions d'édition 3D. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Marquage de fichiers comme 3D», page 62.





En plus des fichiers vidéo, vous pouvez aussi ajouter de la vidéo stockée sur des disques DVD.

Ajout de photos

Les clips photo sont ajoutés à la piste vidéo de la même manière que le sont les clips vidéo. Avant de commencer à ajouter des photos à votre projet, déterminez la taille de photo que vous voulez pour toutes vos photos. Par défaut, VideoStudio ajuste la taille de façon à conserver le format de l'image.

Les fichiers Corel PaintShop Pro PSPIMAGE (*.pspimage) sont pris en charge dans VideoStudio. Les fichiers PSPIMAGE importés dans la **bibliothèque** possèdent un indicateur à couches multiples, qui vous permet de les distinguer des autres types de clips multimédias.



Pour faire en sorte que la taille de toutes les photos insérées soit la même que celle des images de votre projet

- 1 Cliquez sur **Paramètres > Préférences > Éditer**.
- 2 Réglez l'option **Rééchantillonnage de l'image** sur **Ajuster à la taille de projet**.

Pour importer des fichiers PSPIMAGE sur le plan de montage

- 1 Faites un clic droit sur un clip de la **bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur **Insérer dans** et sélectionnez la piste à laquelle vous souhaitez ajouter votre clip multimédia.
- 3 Faites votre choix parmi les options suivantes :
 - **Couches** : vous permet d'inclure les couches d'un fichier sur des pistes séparées.
 - **Aplatir** : vous permet d'insérer une image aplanie sur une seule piste.



Vous pouvez également faire glisser le fichier directement vers le **plan de montage**. Le programme ajoutera alors automatiquement les couches sur des pistes séparées. Pour insérer une image aplanie, maintenez la touche **[Maj]** enfoncée et faites glisser le fichier.

Déplacement de clips sur le plan de montage

Vous pouvez facilement déplacer les clips sur le **plan de montage**. Par exemple, vous pouvez déplacer un clip pour l'aligner avec les clips situés sur d'autres pistes, combler les vides après avoir effectué des coupes ou pour faire se chevaucher deux clips afin de créer une transition.

Pour déplacer un clip

- 1 Sur le **plan de montage**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - **Déplacer un clip** : cliquez sur un clip et déplacez-le en le faisant glisser vers un nouvel emplacement ou une nouvelle piste.
 - **Déplacer un clip image par image** : cliquez sur un clip et appuyez sur la touche **ALT** tout en utilisant la touche fléchée droite ou gauche pour déplacer le clip.
 - **Supprimer tous les vides d'une piste** : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la piste et, dans le menu contextuel, choisissez **Éliminer tous les blancs**.

Faire pivoter une vidéo ou une photo


Vous pouvez faire pivoter des clips vidéo et des photos pour en changer l'orientation. Par exemple, vous pouvez faire pivoter une vidéo que vous avez filmée sur votre téléphone en mode portrait afin de la convertir en format paysage ou encore retourner une vidéo à l'envers.

Comment faire pivoter un clip vidéo ou une photo

- 1 Sur le plan de montage, sélectionnez un clip vidéo ou une photo.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Éditer**, puis sur **Pivoter à gauche**  ou **Pivoter à droite**  de façon à obtenir l'orientation souhaitée dans le panneau **Aperçu**.

Recadrage d'une vidéo ou d'une photo

Vous pouvez recadrer une vidéo ou une photo de sorte que seule la zone que vous sélectionnez apparaisse lors de la lecture. Notez que le recadrage n'est pas destructif, ce qui signifie que la vidéo ou la photo d'origine reste inchangée. À tout moment, vous pouvez modifier la zone de recadrage dans votre projet.



Comment recadrer une vidéo

- 1 Sur le plan de montage, cliquez sur une vidéo ou une photo.
- 2 Dans le panneau **Lecteur**, cliquez sur la liste déroulante **Redimensionner/Recadrer**  et choisissez l'outil **Rogner** .
- 3 Dans la fenêtre d'aperçu, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - **Taille** : faites glisser les poignées de dimensionnement sur le rectangle de redimensionnement pour définir la zone de recadrage. Faites glisser la poignée d'angle pour conserver les proportions.
 - **Position** : après avoir placé le pointeur de la souris à l'intérieur du rectangle de recadrage, faites glisser la zone de recadrage à un autre emplacement.

Redimensionnement/Mise à l'échelle d'une vidéo ou d'une photo

Vous pouvez redimensionner/mettre à l'échelle une vidéo ou une photo de façon interactive de façon à pouvoir voir un arrière-plan ou à créer un effet d'incrustation d'image. Vous pouvez également déformer une vidéo ou une photo. Par exemple, vous pouvez créer un effet de perspective en appliquant une inclinaison à la vidéo ou la photo.



En mode Mise à l'échelle, vous pouvez redimensionner la vidéo en faisant glisser un nœud orange. Faites glisser les nœuds verts pour déformer l'image. Par exemple, vous pouvez utiliser l'effet de distorsion pour créer un effet de perspective.


Pour redimensionner/mettre à l'échelle une vidéo ou une photo

- 1 Sur le plan de montage, cliquez sur une vidéo ou une photo.
- 2 Dans le panneau **Lecteur**, cliquez sur la liste déroulante **Redimensionner/Recadrer**  et choisissez l'outil **Mode Échelle** .
- 3 Dans la fenêtre d'aperçu, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - **Taille/Échelle** : faites glisser les nœuds de dimensionnement orange au niveau des angles du rectangle de dimensionnement pour régler la taille. Pour compresser ou étirer la vidéo ou la photo, faites glisser un nœud latéral orange.
 - **Distorsion** : faites glisser un nœud latéral orange pour compresser ou étirer la vidéo ou la photo ou faites glisser un nœud vers pour incliner la vidéo ou la photo.

Remappage temporel

Jouez avec la vitesse grâce aux contrôles faciles à utiliser qui vous permettent d'ajouter des effets de ralenti et d'accéléré, de gel de l'action ou d'inversion et de relecture des scènes de votre vidéo. Tous les outils dont vous avez besoin pour les effets de vitesse sont regroupés en un point unique.

La boîte de dialogue Remappage temporel comporte les contrôles habituels de lecture et de coupure, ainsi que la zone des vignettes qui affiche chacune des modifications effectuées à l'aide des contrôles de vitesse.



Boîte de dialogue Remappage temporel


Pour changer la vitesse de lecture, geler l'image ou inverser les séquences vidéo

- 1 Dans la vue Plan de montage (espace de travail **Éditer**), cliquez avec le bouton droit de la souris sur le clip voulu et sélectionnez **Remappage temporel** dans le menu contextuel.
- 2 Dans la fenêtre **Remappage temporel**, parcourez la vidéo pour localiser l'emplacement où vous souhaitez modifier la vitesse de lecture, inverser l'action ou geler une ou plusieurs images.
- 3 Cliquez sur le bouton **Lecture**  ou faites glisser le curseur en le positionnant à l'emplacement voulu, puis appuyez sur le bouton **Point d'entrée**  et sur le bouton **Point de sortie**  afin de choisir un segment du clip sur lequel travailler. Une ligne blanche identifie un segment marqué du clip.



Remarque: Les contrôles de lecture vous permettent de parcourir la version originale du clip (même s'il a été coupé sur le plan de montage).

- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton **Vitesse**  et faites glisser le curseur de façon à définir la vitesse pour le segment sélectionné. Faites glisser le curseur vers la droite pour augmenter la vitesse et faites-le glisser vers la gauche pour la réduire.
Pour appliquer progressivement le changement de vitesse, vous pouvez cocher les cases **Début en douceur** et **Fin en douceur**.
 - Cliquez sur le bouton **Inverser**  et entrez une valeur de répétition.
- 5 Pour geler une image, cliquez sur un point quelconque du plan de montage où il n'y a pas de ligne blanche (il est impossible de geler une image dans une section qui a été inversée où dont la vitesse a été modifiée), cliquez sur le bouton **Geler l'image**  et entrez le nombre de secondes pour la durée de l'image.
- 6 Pour vérifier les modifications que vous avez appliquées, examinez les vignettes qui s'affichent sous les contrôles de lecture. Une icône dans l'angle supérieur gauche des vignettes indique le type de contrôle de vitesse qui a été appliqué (notez que le changement de vitesse utilise des icônes différentes : une tortue pour le ralenti et un lapin pour l'accéléré).



Cliquez sur le bouton **Lire le résultat du remappage temporel**  pour lire le résultat.

Pour supprimer un segment ou le gel d'une image, cliquez sur la vignette correspondante, puis sur le bouton **Supprimer les clips sélectionnés** .

7 Cliquez sur **OK** pour revenir dans l'espace de travail **Éditer**.

Modification de la vitesse de lecture des vidéos

Vous pouvez modifier la vitesse de lecture de vos vidéos. Lisez votre vidéo au ralenti pour souligner un mouvement, ou en accéléré pour donner à votre film un aspect comique. Vous pouvez également utiliser cette fonction pour réaliser des effets de laps de temps et stroboscopiques sur vos vidéos et photos.

Vous pouvez également effectuer des ajustements de vitesse de base rapides dans la boîte de dialogue Remappage temporel. Pour plus d'informations, reportez-vous au

Pour ajuster les attributs de vitesse et de laps de temps de votre clip vidéo


- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip vidéo.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur **Vitesse/Laps de temps** dans l'onglet **Éditer**.



- 3 Dans **Durée du nouveau clip**, précisez une durée pour votre clip vidéo.
Remarque: Si vous voulez conserver la durée d'origine de votre clip, ne modifiez pas la valeur initiale.
- 4 Dans **Fréquence d'image**, précisez le nombre d'images à supprimer à des intervalles réguliers pendant la lecture vidéo.
Remarque: Une valeur plus élevée dans Fréquence d'image produira un effet d'accéléré plus évident sur votre vidéo. Dans le cas contraire, conservez la valeur à **0** pour garder toutes les images dans votre clip vidéo.
- 5 Positionnez le curseur **Vitesse** comme vous le souhaitez (c.-à-d., lecture lente, normale ou rapide), ou entrez une valeur.
Remarque: Plus la valeur est élevée, plus la vitesse de lecture du clip est rapide. (Les valeurs s'échelonnent entre 10 et 1 000 %).
- 6 Cliquez sur **Aperçu** pour afficher les résultats de vos paramètres.
- 7 Cliquez sur **OK**.

Pour appliquer un effet accéléré/stroboscopique sur vos photos

- 1 Cliquez sur **Fichier > Insérer un fichier média sur le plan de montage > Insérer photo pour laps de temps/stroboscope**.
- 2 Recherchez les photos que vous souhaitez inclure dans votre projet et cliquez sur **Ouvrir**.
Remarque: Il est recommandé de choisir une série de photos prises en succession à partir de votre appareil photo reflex numérique.
- 3 Précisez le nombre d'images à conserver et à retirer dans **Conserver** et **Rejeter**.



Remarque: Par exemple, vous saisissez une valeur de 1 dans **Conserver** et de 3 dans **Rejeter**. Cela signifie que pour les photos sélectionnées, une image sera conservée et 3 seront retirées.

- 4 Dans **Durée d'image**, choisissez le temps d'exposition pour chacune des images.
- 5 Utilisez les commandes de lecture pour prévisualiser l'effet des paramètres d'image sur vos photos.
- 6 Cliquez sur **OK**.



Si la valeur de **Fréquence d'image** est supérieure à 1 et que la durée du clip est la même, cela donnera lieu à un effet stroboscopique. Si la valeur de **Fréquence d'image** est supérieure à 1 et que la durée du clip est raccourcie, cela donnera lieu à un effet d'accéléré.




Maintenez la touche **[Maj]** enfoncée et faites glisser le clip sur le **plan de montage** pour changer la vitesse de lecture.

La flèche noire signifie que vous êtes en train de découper ou d'allonger le clip, tandis que la flèche blanche signifie que vous êtes en train de modifier la vitesse de lecture.

Pour régler les attributs de la vitesse variable de votre clip vidéo

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip vidéo.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur **Vitesse variable** dans l'onglet **Éditer**.
- 3 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit où vous souhaitez ajouter des images clés.
- 4 Cliquez sur **Ajouter une image clé**  pour définir l'image comme image clé du clip. Vous pouvez modifier la vitesse de lecture de chaque image clé.
- 5 Pour augmenter ou diminuer la vitesse, cliquez sur les boutons  ou entrez une valeur dans le champ **Vitesse**.
Vous pouvez également faire glisser le curseur de Lent à Normal ou Rapide.
- 6 Cliquez sur le bouton **Lire**  pour prévisualiser l'effet.



- 7 Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.



Vous pouvez ajouter de l'originalité à votre projet en modifiant la vitesse de lecture d'un clip vidéo à différents intervalles.



Lorsque vous utilisez la vitesse variable, la séquence audio est supprimée du clip vidéo.


Pour inverser la lecture d'une vidéo

- Cliquez sur **Inverser la vidéo** dans le panneau Options.

Utilisation de Geler l'image

Vous pouvez utiliser la fonction Geler l'image pour afficher une image spécifique dans votre vidéo en allongeant la durée d'affichage de cette image particulière. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction Geler l'image pour afficher l'image de la vidéo où un but est marqué au cours d'une rencontre sportive ou pour montrer un sourire ou une réaction que vous avez capturé.

Lorsque vous appliquez la fonction Geler l'image à un clip vidéo, le clip est automatiquement fractionné au point de gel et l'image choisie est insérée en tant que fichier image (BMP) et affichée à l'écran pendant la durée que vous avez spécifiée.



Pour appliquer la fonction Geler l'image

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez le clip vidéo contenant une image que vous souhaitez geler.
- 2 Accédez à l'image à utiliser. L'image sélectionnée s'affiche dans la fenêtre d'aperçu.
Remarque: Les boutons **Précédente** et **Suivante** dans le panneau de navigation vous permettent de parcourir le clip image par image afin de trouver celle que vous souhaitez utiliser.



- 3 Cliquez sur le menu **Éditer** > **Geler l'image**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Geler l'image** réglez la **Durée**.
Remarque: Pour interrompre le son sur d'autres pistes pendant le gel de l'image, cochez la case **Fractionner l'audio**. Cette option fractionne et interrompt toutes les pistes de son (voix, musique, incrustations vidéo) pendant toute la durée du gel d'image.
- 5 Cliquez sur **OK**.

Remplacement de clips multimédias

Les clips multimédias sur le **plan de montage** peuvent être remplacés dans leur position actuelle. Lorsque vous remplacez un clip, les attributs du clip d'origine sont appliqués au nouveau clip.

Pour remplacer un clip

- 1 Sur le **plan de montage**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les clips multimédias que vous souhaitez remplacer.
- 2 Choisissez **Remplacer le clip** dans le menu contextuel.
La boîte de dialogue **Remplacer/Relier le clip** s'affiche.
- 3 Recherchez les clips multimédias de remplacement et cliquez sur **Ouvrir**.
Le clip sur le **plan de montage** est automatiquement remplacé.



La durée du clip de remplacement doit être égale ou supérieure à la durée du clip d'origine.

Pour remplacer plusieurs clips, maintenez la touche **[Maj]** enfoncée et cliquez sur les clips pour les sélectionner sur le plan de montage, puis effectuez la procédure de remplacement. Le nombre de clips de remplacement doit correspondre au nombre de clips sélectionnés sur le **plan de montage**.



Il vous est également possible de faire glisser un clip vidéo de la bibliothèque vers le plan de montage, et de maintenir la touche **[Ctrl]** enfoncée pour apposer automatiquement à un clip à remplacer.

Découpage d'un clip

Le plus spectaculaire dans l'édition d'un film sur ordinateur est la facilité avec laquelle vous pouvez fractionner et découper vos clips à l'image près.

Pour fractionner un clip en deux

- 1 Dans la vue Storyboard ou Plan de montage, sélectionnez le clip à fractionner.
- 2 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit où vous voulez couper le clip.




Remarque: Cliquez sur  ou sur  pour définir le point de coupe avec plus de précision.

- 3 Cliquez sur  pour fractionner le clip en deux. Pour supprimer l'un de ces clips, sélectionnez le clip et appuyez sur **[Suppr]**.

Pour découper un clip avec les poignées de découpe dans le découpeur d'une seule séance


- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un clip vidéo dans la **bibliothèque** et choisissez **Découpe d'une seule séance** pour ouvrir la boîte de dialogue **Découpe d'une seule séance**.
- 2 Cliquez sur et faites glisser les **poignées de découpe** pour définir les points de **Marque de début/fin** sur le clip.
- 3 Pour un contrôle plus précis, cliquez sur une **poignée de découpe**, puis, tout en la maintenant enfoncée, utilisez les touches fléchées droite et gauche de votre clavier pour découper une image à la fois. Vous pouvez également définir les points de **Marque de début/fin** en appuyant respectivement sur **[F3]** et sur **[F4]**.



- 4 Pour prévisualiser le clip découpé uniquement, appuyez sur **[Maj + Barre d'espacement]**, ou maintenez la touche **[Maj]** enfoncée et cliquez sur le bouton **Lire**.
Remarque: Vous pouvez aussi utiliser les contrôles de Zoom pour afficher chaque image de votre vidéo sur le plan de montage et découper image après image. La **barre de défilement** vous permet de naviguer plus vite et plus facilement dans votre projet. Une souris avec molette vous permettra de faire défiler le clip, et de faire un zoom en appuyant sur **[Ctrl]**.

Pour découper un clip directement sur le plan de montage

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip.
- 2 Faites glisser les **poignées de découpe** de chaque côté du clip pour modifier sa longueur. La fenêtre d'aperçu reflète la position des poignées de découpe dans le clip.



Remarque: L'indication instantanée de code temporel est une fonction de VideoStudio qui vous permet d'ajouter des clips à l'aide d'un code temporel particulier. Elle apparaît lors du découpage et de l'insertion de clips en chevauchement, ce qui vous permet de

faire des réglages en fonction du code temporel affiché. Par exemple, l'indication instantanée de code temporel s'affiche selon le format 00:00:17.05 (03:00 - 00). 00:00:17.05 indique le code temporel actuel où se trouve le clip sélectionné. La plage de début-fin (03:00 - 00) représente la durée d'un des clips superposés avec le clip précédent et un autre superposé au clip suivant.



Pour découper un clip à l'aide de la zone Durée

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur le code temporel dans la zone **Durée** de l'onglet **Éditer**.
- 3 Saisissez la durée de clip souhaitée.



Remarque: Les modifications apportées dans la zone **Durée** de la vidéo n'affectent que le point **Marque de fin**. La position **Marque de début** reste inchangée.

Utilisation des outils Déplacer dessous, Glisser, Propagation ou Élargir sur le plan de montage

Vous pouvez ajuster un clip sur le plan de montage de plusieurs façons différentes, notamment si vous utilisez des clips coupés. Les clips coupés possèdent des *images de tête* (images coupées au début d'un clip) et des *images de queue* (images coupées à la fin d'un clip) cachées.

Il est utile de penser aux clips présents sur le plan de montage comme des entités composées de deux éléments : une *fenêtre* (la durée d'un clip, définie par les points de début et de fin pour chaque clip visible sur le plan de montage) et le *contenu* (toutes les images du clip complet, avant toute découpe, qu'elles soient ou non cachées suite à une opération de découpe).



Le panneau Lecteur vous permet de visualiser les points d'entrée/points de sortie pour un clip coupé et de voir si des images de tête ou des images de queue existent.

Les outils ci-dessous vous permettent d'ajuster les clips sur le plan de montage.

- **Déplacer dessous** : cet outil vous permet d'utiliser la commande glisser/déplacer sur le plan de montage pour changer les images présentées (contenu) sans affecter la « fenêtre » (durée) du clip, en déplaçant essentiellement les marqueurs de découpe pour le clip source.
- **Déplacer dessus** : cet outil vous permet de déplacer la « fenêtre » du clip le long du plan de montage sans modifier sa durée, en déplaçant essentiellement les marqueurs de découpe sur le plan de montage afin d'afficher un autre contenu.
- **Propagation** : cet outil vous permet d'ajuster la longueur de la « fenêtre » du clip, en affectant la durée du clip sélectionné et du clip adjacent. Pour plus d'informations, consultez la section .
- **Élargir** : cet outil vous permet d'ajuster la taille de la « fenêtre » du clip, ce qui en modifie la durée sur le plan de montage, en élargissant ou rétrécissant le contenu (ajustement de la vitesse) afin d'adapter la nouvelle durée sans changer les images présentées.

La durée totale avant découpe du clip détermine les limites de réglage. Pour certaines modifications, la durée avant découpe du clip adjacent constitue également un facteur contraignant. Par exemple, si vous utilisez l'outil Propagation pour diminuer la durée sur le plan de montage d'un clip sélectionné, l'outil Propagation s'arrête au point où le clip adjacent (dont la durée augmente) n'a plus d'images.

Pour utiliser l'outil Déplacer dessous afin d'ajuster les clips sur le plan de montage

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip coupé.
- 2 Dans la barre d'outils du **plan de montage**, cliquez sur l'outil **Faire glisser** .
- 3 Placez le pointeur de la souris sur le clip, faites le glisser sur le **plan de montage** pour changer les images affichées sur le **plan de montage**.
Le panneau **Lecteur** affiche le clip avec les poignées de découpe pour vous aider à voir comment la nouvelle position affecte l'emplacement d'affichage des **points d'entrée/points de sortie**.

Pour utiliser l'outil Élargir afin d'ajuster les clips sur le plan de montage

- 1 Sur le plan de montage, sélectionnez un clip qui fait partie d'une séquence.
- 2 Dans la barre d'outils du plan de montage, cliquez sur l'outil **Allongement** .
- 3 Sur le plan de montage, faites glisser un bord du clip sélectionné pour modifier la durée de ce clip.
Bien que le contenu du clip sélectionné reste le même, la vitesse change pour s'adapter à la nouvelle durée.

Pour utiliser l'outil Propagation afin d'ajuster les clips sur le plan de montage

- 1 Sur le plan de montage, sélectionnez un clip coupé qui fait partie d'une séquence.
- 2 Dans la barre d'outils du plan de montage, cliquez sur l'outil **Rouleau** .
- 3 Sur le plan de montage, faites glisser un bord du clip sélectionné pour modifier la durée de ce clip.
La durée du clip adjacent est également affectée.

Pour utiliser l'outil Déplacer dessus afin d'ajuster les clips sur le plan de montage

- 1 Sur le plan de montage, sélectionnez un clip coupé qui fait partie d'une séquence.
- 2 Dans la barre d'outils du plan de montage, cliquez sur l'outil **Glissement** .
- 3 Faites glisser la souris sur le plan de montage pour ajuster la position du clip et changer les images qui sont affichées.
La durée du clip sélectionné n'est pas affectée contrairement à celle des clips adjacents.
Remarque: Un écart peut se créer si le clip adjacent n'est pas suffisamment long pour remplir la zone de gauche laissée vide par le clip déplacé.

Utilisation de Fractionner par scène

Utilisez la fonction Fractionner par scène de l'espace de travail **Éditer** pour détecter différentes scènes dans un fichier vidéo et fractionner automatiquement ce fichier en plusieurs fichiers de clips.

La manière dont VideoStudio détecte les scènes dépend du type de fichier vidéo. Dans un fichier capturé DV AVI, les scènes peuvent être détectées de deux manières :

- **Recherche de l'heure d'enregistrement DV** détecte les scènes selon leur date et heure de tournage.
- **Contenu de trame** détecte les changements de contenu, comme les changements de mouvement, les déplacements de caméra, les changements de luminosité, etc., puis se base sur ces changements pour créer plusieurs fichiers vidéo.

Dans un fichier MPEG-1 ou MPEG-2, les scènes ne peuvent être détectées que sur la base des changements de contenu (c'est-à-dire, par **Contenu de trame**).

Pour utiliser Fractionner par scène avec un fichier DV AVI ou MPEG


- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, sélectionnez un fichier DV AVI capturé ou un fichier MPEG sur le **plan de montage**.

- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Édition**, puis sur le bouton **Fractionner par scène** . La boîte de dialogue **Scènes** s'affiche.
- 3 Choisissez votre méthode de balayage préférée (**Recherche de l'heure d'enregistrement DV** ou **Contenu de trame**).
- 4 Cliquez sur **Options**. Dans la boîte de dialogue **Sensibilité de numérisation de scène**, faites glisser le curseur pour définir le niveau de **sensibilité**. Plus la valeur est élevée, plus vous gagnez en précision dans la détection des scènes.
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Numériser**. VideoStudio balaie alors l'ensemble du fichier vidéo et donne la liste de toutes les scènes détectées.

Vous pouvez aussi fusionner différentes scènes en un seul clip. Détectez simplement toutes les scènes que vous désirez joindre puis cliquez sur **Joindre**. Le signe plus (+) et un nombre vous indiquent combien de scènes ont été fusionnées dans ce clip en particulier. Cliquez sur **Fractionner** pour annuler les actions Joindre que vous avez exécutées.
- 7 Cliquez sur **OK** pour fractionner la vidéo.

Découpage de vidéos en plusieurs clips

La fonction Multi-découpe vidéo est une autre méthode permettant de fractionner un clip en plusieurs segments. Alors que la fonction Fractionner par scène est automatiquement exécutée par le programme, la fonction Multi-découpe vidéo vous permet de gérer les clips que vous souhaitez extraire et de sélectionner très facilement les scènes que vous souhaitez inclure.



Partie	Description
1. Zoom sur le plan de montage	Faites glisser vers le haut ou le bas pour subdiviser un clip vidéo en images par secondes.
2. Plan de montage AccuCut	Balayez un clip vidéo image par image pour un positionnement précis des marques de début et de fin.
3. Commande Vitesse de lecture	Prévisualisez le clip à différentes vitesses de lecture.
4. Molette de jog	Utilisez la molette pour faire défiler les différentes portions du clip.

Pour découper un fichier vidéo en plusieurs clips

- 1 Sur le plan de montage de l'espace de travail **Éditer**, sélectionnez le clip à découper.
- 2 Pour ouvrir le panneau **Options**, double-cliquez sur le clip.
- 3 Dans l'onglet **Édition**, cliquez sur **Multi-découpe vidéo**.
- 4 Cliquez tout d'abord sur **Lire** afin d'afficher le clip en entier et de déterminer comment vous voulez marquer les segments dans la boîte de dialogue **Multi-découpe vidéo**.
- 5 Choisissez le nombre d'images à afficher en utilisant le zoom du plan de montage. Vous pouvez choisir d'afficher la plus petite subdivision d'une image par seconde.
- 6 Faites glisser le **curseur** jusqu'à ce que vous ayez la partie de la vidéo désirée comme première image du premier segment. Cliquez sur le bouton **Définir la marque de début** [].

- 7 Faites de nouveau glisser le **curseur**, cette fois jusqu'au point où vous voulez que le segment se termine. Cliquez sur le bouton **Définir la marque de fin** .
- 8 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez marqué tous les segments que vous voulez conserver ou supprimer.
Remarque: Pour marquer des segments, vous pouvez appuyer sur **[F3]** et sur **[F4]** pendant la lecture de la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Inverser la sélection**  ou appuyez sur **[Alt+I]** pour basculer entre les segments de marquage que vous voulez conserver ou les segments que vous voulez supprimer du clip.
Intervalle de recherche rapide vous permet de définir un intervalle fixe entre les images et de parcourir le film selon la valeur d'intervalle définie.
- 9 Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. Les segments vidéo que vous avez conservés sont alors insérés sur le **plan de montage**.

Contrôles de navigation dans la boîte de dialogue Multi-découpe vidéo

	Fait reculer ou avancer la vidéo par intervalles fixes. Par défaut, ces boutons permettent d'avancer ou de reculer dans la vidéo par intervalles de 15 secondes.
	Lit un aperçu de la vidéo découpée finale.
	Lit le fichier vidéo. Appuyez sur [Maj] et cliquez en même temps pour lire uniquement les segments sélectionnés.
	Va sur l'image initiale ou finale d'un segment découpé.
	Va sur l'image précédente/suivante dans la vidéo.
	Répète la lecture de la vidéo

Enregistrement de clips découpés

Après avoir apporté des modifications (p.ex. après avoir fractionné automatiquement des clips avec Fractionner par scène, après avoir extrait des clips à l'aide de la Multi-découpe vidéo ou après avoir découpé manuellement des clips), il est fréquent de vouloir conserver ces modifications de façon permanente et d'enregistrer le fichier édité. VideoStudio vous apporte une marge de sécurité en enregistrant la vidéo découpée dans un nouveau fichier, sans altérer le fichier d'origine.

Pour enregistrer un clip découpé

- 1 Sélectionnez un clip découpé dans la vue Storyboard, Plan de montage ou la **bibliothèque**.
- 2 Cliquez sur **Fichier > Enregistrer la vidéo découpée**.

Prise d'un instantané dans un clip vidéo

Vous pouvez prendre un instantané d'une image dans l'espace de travail **Éditer** en sélectionnant une image spécifique sur le **plan de montage** et en l'enregistrant en tant que fichier image. Vous pouvez modifier le format de fichier par défaut et les paramètres de qualité pour les instantanés.

Pour capturer des photos dans l'espace de travail Éditer

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip vidéo dans votre projet.
- 2 Faites glisser le **curseur** sur l'image que vous voulez capturer.
- 3 Cliquez sur **Éditer** > **Prendre un instantané**. L'instantané de l'image est automatiquement ajouté à la **bibliothèque** et enregistré dans votre dossier de travail.

Pour modifier les paramètres par défaut d'un instantané

- 1 Cliquez sur **Paramètres** > **Préférences** > **Capture**.
Choisissez **BITMAP** ou **JPEG** en guise de **format d'instantané**.
Remarque: Si vous avez sélectionné **JPEG**, définissez également la **qualité d'instantané**.
- 2 Cliquez sur **OK**.

Correction de l'objectif

Les objectifs grand angle, souvent utilisés sur les caméras d'action vidéo, sont une solution idéale pour filmer des scènes larges, mais ils peuvent provoquer une distorsion des images vidéo. La fonction **Correction de l'objectif** est associée à des préréglages (pour certaines caméras GoPro, par exemple) et à des commandes manuelles qui vous permettent de limiter l'effet de distorsion.



La distorsion (à gauche) peut être réduite (à droite) en utilisant la fonction Correction de l'objectif.

Pour corriger l'effet de distorsion des objectifs grand angle

- 1 Sur le plan de montage, double-cliquez sur un clip présentant un effet de distorsion, puis dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Correction de l'objectif**.
- 2 Dans le menu déroulant **Sélectionner un préréglage** dans la liste déroulante en haut de la fenêtre, choisissez un préréglage.

L'aperçu de la correction est appliqué à l'ensemble du clip.

Les utilisateurs expérimentés peuvent ajuster manuellement les paramètres pour corriger la distorsion.

Remarque: Pour rétablir les paramètres d'origine du clip, choisissez **Défaut** dans la liste déroulante **Sélectionner un préréglage**.

Application d'un panoramique et d'un zoom aux vidéos et aux photos

Vous pouvez appliquer un effet de panoramique et de zoom à vos photos et clips vidéos. Par exemple, vous pouvez choisir de démarrer la lecture d'un clip vidéo avec une image en plein écran, puis l'application d'un zoom pour mettre en avant un sujet spécifique de la vidéo, suivi d'un panoramique pour présenter les autres sujets de la vidéo. Inversement, vous pouvez démarrer par le gros plan d'un sujet de votre vidéo suivi d'un zoom arrière progressif afin de montrer toute la scène. Vous pouvez également créer un zoom statique qui reste inchangé pendant la lecture de la vidéo. Par exemple, un zoom statique peut être appliqué afin d'attirer l'attention sur l'action principale dans une vidéo initialement tournée afin de montrer une zone plus large (par exemple, un scène filmée au moyen d'un trépied).

L'outil Panoramique et zoom est idéal pour les vidéos 4K car il permet d'appliquer un effet de panoramique et de zoom à votre source vidéo 4K tout en obtenant toujours un résultat HD.



Qu'il s'agisse d'un effet de panoramique et zoom rapide ou d'un résultat personnalisé exigeant une précision à l'image près, la fenêtre Panoramique et zoom vous fournit tous les outils dont vous avez besoin.

Trois modes d'édition sont disponibles pour l'outil **Panoramique et zoom** :

- **Statique** : maintient le niveau de zoom que vous avez défini tout au long de la vidéo.
- **Animé** : vous permet d'utiliser des réticules pour ajuster précisément les images clés de panoramique et de zoom.
- **À la volée** : vous permet de régler les paramètres de panoramique et de zoom de façon interactive pendant la lecture de la vidéo.

Panoramique et Zoom : paramètres et contrôles

Les paramètres et contrôles suivants sont disponibles dans la fenêtre **Panoramique et zoom**. La disponibilité des contrôles dépend de la sélection courante et du **Mode Édition**

que vous choisissiez. Pour des informations concernant les contrôles courants d'image clé, de lecture et d'aperçu, consultez la section «Personnalisation des filtres», page 159.

- **Mode Édition** : vous avez le choix entre les modes **Statique**, **Animé** ou **À la volée**.
- **Taille prédéfinie** : choisissez un réglage prédéfini pour les formats HD, 2K, 4K, etc.
- **Rester dans la bordure de la source** : assurez-vous que la bordure du projet est utilisée comme bordure pour l'effet de panoramique et de zoom (l'effet ne dépassera pas la bordure du projet).
- **Position** : méthode en un seul clic pour positionner la zone de sélection en utilisant l'une des neuf options d'alignement courantes.
- **Atténuation en entrée** : démarrez lentement, puis appliquez progressivement l'effet de panoramique et de zoom jusqu'à atteindre la pleine vitesse de la vidéo.
- **Quadrillage** : affiche un quadrillage pour vous aider à aligner la zone de sélection.
- **Taille de grille** : définit le quadrillage en fonction du nombre de divisions que vous définissez.
- **Fixer à la grille** : aligne automatiquement la zone de sélection sur le quadrillage le plus proche.
- **Couleur d'arrière-plan** : définit la couleur de l'arrière-plan si la zone de sélection dépasse la bordure du contenu multimédia.
- **Vertical** : définit la position de l'axe y (de haut en bas).
- **Horizontal** : définit la position de l'axe x (de gauche à droite).
- **Rotation** : définit l'angle de la zone de sélection en degrés.
- **Rapport de zoom** : définit le niveau de zoom en ajustant la taille de la zone de sélection.
- **Transparence** : définit l'opacité de la photo ou de la vidéo au niveau de l'image clé sélectionnée.

Pour définir un niveau de zoom constant pour une photo ou une vidéo

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez une photo ou un clip vidéo et cliquez sur le bouton **Panoramique et zoom**  de la barre d'outils du plan de montage. La fenêtre **Panoramique et zoom** s'ouvre.
- 2 Dans la liste déroulante **Mode Édition**, choisissez **Statique**.
- 3 Dans la liste déroulante **Taille prédéfinie**, choisissez un réglage prédéfini (tel que HD si vous appliquez le zoom à une vidéo 4K) ou dans le volet **Original** de la fenêtre d'aperçu, utilisez la zone de sélection pour définir la zone de zoom et sa position.

Pour appliquer un effet de panoramique et de zoom à une vidéo pendant la lecture


- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip vidéo et cliquez sur le bouton **Panoramique et zoom**  de la barre d'outils du plan de montage.
La fenêtre **Panoramique et zoom** s'ouvre.
- 2 Dans la liste déroulante **Mode Édition**, choisissez **À la volée**.
- 3 Dans le volet **Original** (sur le côté supérieur gauche de la fenêtre), réglez la taille de départ et la position de la zone de sélection. Le résultat s'affiche dans le panneau **Aperçu** de droite.
- 4 Cliquez sur le bouton **Lire**.
- 5 Pendant la lecture de la vidéo, repositionnez et redimensionnez la zone de sélection selon les besoins. Des images clés sont ajoutées automatiquement à chaque modification effectuée.
- 6 Affinez le résultat à l'aide des images clés et en ajustant les paramètres.
- 7 Cliquez sur **OK** pour revenir dans l'espace de travail **Éditer**.

Pour appliquer un effet de panoramique et de zoom à l'aide d'images clés

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip vidéo et cliquez sur le bouton **Panoramique et zoom**  de la barre d'outils du plan de montage.
La fenêtre **Panoramique et zoom** s'ouvre.
- 2 Dans la liste déroulante **Mode Édition**, choisissez **Animé**.
- 3 Assurez-vous que l'image clé de départ (première image clé) est sélectionnée sur le plan de montage de l'effet (un losange rouge doit s'afficher).
Si l'image clé de départ n'est pas sélectionnée, cliquez dessus.
- 4 Dans le panneau **Original**, cliquez pour définir la position de la zone de sélection.
Un réticule rouge s'affiche pour représenter l'image clé actuellement sélectionnée. Utilisez les contrôles pour définir le **rapport de zoom**, ainsi que d'autres paramètres.
- 5 Sur le plan de montage de l'effet, cliquez sur l'image clé de fin (dernière image clé) et répétez l'étape 4.
- 6 Cliquez sur le bouton **Lire**  pour prévisualiser l'effet.
- 7 Double-cliquez sur le plan de montage pour ajouter d'autres images clés éventuelles et répétez l'étape 4.
- 8 Cliquez sur **OK** pour appliquer l'effet et revenir dans l'espace de travail principal.


Utilisation du Créateur de masque (Ultimate)

Vous pouvez créer et modifier des masques dans VideoStudio Ultimate qui vous permettront d'appliquer un effet aux zones sélectionnées. Le **Créateur de masque** vous aide à appliquer un masque en utilisant un pinceau ou un outil à main levée, des outils de forme ou un outil de texte. Vous pouvez également inverser un masque et passer des zones sélectionnées aux zones non sélectionnées.



Dans le Créateur de masque, une zone ombrée et une zone de découpage bleue identifient la zone du masque.

Si vous souhaitez créer un masque vidéo (plutôt qu'un masque fixe), vous pouvez utiliser les options de **Détection de mouvement** pour faciliter la mise en correspondance du masque par rapport au mouvement de l'objet ou de l'arrière-plan sélectionné. Notez que les paramètres de **Tolérance du contour** affectent la détection du contour du masque pendant la lecture. Vous pouvez choisir de détecter le mouvement image par image, de la position courante à la fin de la vidéo et de la position actuelle à un code temporel. Les masques vidéo nécessitent un ajustement précis pour un résultat optimal.




Un masque vidéo et un effet spécial (Crayon de couleur) créent une scène unique.



Un masque de texte peut être utilisé avec une vidéo ou des images.

Les options d'édition, telles que Copier, Coller et Déplacer, vous permettent de personnaliser et d'ajuster précisément un masque vidéo.

Vous pouvez enregistrer votre masque de façon à pouvoir l'utiliser avec d'autres projets. Lorsque vous quittez le **Créateur de masque**, le masque s'affiche sous forme de masque de clip sur une piste sous le clip source correspondant.



Les masques s'affichent sur une piste sous le clip correspondant et peuvent être identifiés par une icône de masque et une vignette en forme d'ellipse.

Les masques enregistrés peuvent être importés dans la liste des options d'incrustation. Pour plus d'informations concernant l'utilisation des images de masque et les masques vidéo avec les incrustations, consultez les sections «Ajout d'une image de masque», page 169 et «Utilisation des masques vidéo avec les clips d'incrustation», page 170.

Outils et options du Créateur de masque

Vous pouvez utiliser les **outils de masque** suivants :

- **Déplacer le masque**  : déplace le masque vers un nouvel emplacement sur l'image.

- **Pinceau de masque**  : permet de tracer un masque à main levée. Cet outil peut être ajusté à l'aide des curseurs **Taille du pinceau** et **Tolérance du contour**.
- **Gomme**  : permet d'effacer le masque. Outre le curseur **Taille du pinceau**, vous pouvez utiliser le curseur **Tolérance du contour**.
- **Outil Main levée**  : permet de tracer un contour autour de la zone que vous souhaitez masquer (les points de début et de fin doivent se rejoindre).
- **Masque de texte**  : permet de créer un masque de texte. Lorsque cette option est activée, les options de texte standard s'affichent (options de police, taille, alignement et mise en forme).
- **Outils de forme**  : permet de créer un masque en utilisant des formes. Pour les masques vidéo, la détection du contour ajuste les contours pour les images suivantes.
- **Effacer le masque**  : supprime le masque entièrement.
- Curseur **Taille du pinceau** : change le diamètre du **Pinceau de masque** et de la **Gomme**.
- Curseur **Tolérance du contour** : détermine la sensibilité de la détection du contour du masque en fonction de la proximité des pixels sélectionnés à l'aide des outils de masque par rapport aux pixels adjacents. Avec des valeurs de paramètres basses, seuls les pixels similaires sont inclus dans le masque, tandis qu'avec des valeurs élevées, le masque s'étend de façon à inclure une plus grande plage de pixels.

Vous pouvez gérer et modifier les masques à l'aide des **outils d'édition** suivants :

- **Afficher/Masquer le masque**  : affiche ou masque la surbrillance du masque et la zone de découpe dans la zone de lecture.
- **Copier**  : copie un masque à partir d'une image spécifique.
- **Coller**  : insère un masque que vous avez précédemment copié à partir d'une autre image.
- **Défaire**  : annule la dernière opération d'édition.
- **Rétablir**  : applique de nouveau l'opération d'édition annulée par la commande Défaire.

Les masques vidéo permettent l'utilisation des options de **Détection de mouvement** suivantes :

- **Image suivante**  : détecte le mouvement et ajuste le masque à partir de la position courante du curseur jusqu'à l'image suivante.
- **Fin du clip**  : détecte le mouvement et facilite l'ajustement du masque pour toutes les images à partir de la position courante du curseur jusqu'à la fin du clip. Remarque : cette opération peut prendre quelques minutes, en fonction de la durée et de la qualité du clip.
- **Code temporel spécifique**  : détecte le mouvement et facilite l'ajustement du masque pour toutes les images à partir de la position courante du curseur jusqu'au code

temporel spécifié. Remarque : cette opération peut prendre quelques minutes, en fonction de la durée et de la qualité du clip.

Remarque : la création très précise de masques vidéo exige un ajustement méticuleux entre les images.

Pour créer un masque fixe ou un masque de texte à l'aide du Créateur de masque

- 1 Dans la vue Plan de montage (espace de travail **Éditer**), sélectionnez le clip sur lequel vous souhaitez travailler et cliquez sur le bouton **Créateur de masque**  dans la barre d'outils du **plan de montage**.
- 2 Dans la fenêtre **Créateur de masque**, choisissez l'une des options suivantes : **Pinceau de masque**, un outil de forme, l'**outil Main levée** ou **Masque de texte**.
- 3 Dans la fenêtre de lecture, faites glisser la souris, tracez un trait ou entrez du texte pour sélectionner une zone de masque. La zone non sélectionnée apparaît ombrée.
- 4 Vous pouvez ajuster précisément le masque à l'aide des outils afin de modifier la zone sélectionnée.

Pour réinitialiser le masque, cliquez sur le bouton **Effacer le masque**.

Si vous souhaitez inverser le masque, dans la zone **Options d'enregistrement**, cliquez sur l'option **Inverser le masque**.

Pour enregistrer le masque sous forme de **masque d'image** (panneau **Options, Fusion > Modes mats > Masquer la trame**), cliquez sur **Enregistrer sous** et entrez le nom de votre masque PNG.

- 5 Cliquez sur **OK** pour quitter le **Créateur de masque**.

Le masque s'affiche sur sa propre piste sur le **plan de montage**, sous le clip d'origine. Vous pouvez ajuster la durée du masque comme vous le faites avec les autres clips et appliquer des effets au masque en les faisant glisser à l'aide de la souris sur le **plan de montage**. Vous pouvez également remplacer le clip par le masque en faisant glisser un nouveau clip à partir de la **bibliothèque** vers le clip masqué, puis appuyez sur **CTRL**.

Pour créer un masque vidéo à l'aide du Créateur de masque

- 1 Dans la vue **Plan de montage** (espace de travail **Éditer**), sélectionnez le clip sur lequel vous souhaitez travailler et cliquez sur le bouton **Créateur de masque**  dans la barre d'outils du **plan de montage**.
- 2 Dans la fenêtre **Créateur de masque**, parcourez la vidéo afin de déterminer à quel moment le processus de masque doit commencer et s'arrêter. Prenez note du code temporel pour l'heure de fin.
- 3 Dans la zone d'outils, choisissez un outil de masque.

- 4 Dans la fenêtre de lecture, faites glisser la souris sur la zone que vous souhaitez sélectionner (un sujet que vous souhaitez suivre avec la fonction **Détection de mouvement**). La zone non sélectionnée apparaît ombrée.
- 5 Dans la zone de **détection de mouvement**, choisissez **Image suivante** , **Fin du clip**  ou entrez un code temporel dans la zone correspondante, puis cliquez sur **Code temporel spécifique** . Notez que lorsque vous détectez le mouvement jusqu'à la fin d'un clip ou un code temporel spécifique, le processus peut prendre quelques minutes, selon la durée et la qualité du clip.
- 6 Consultez les résultats dans la fenêtre de lecture. Vous pouvez procéder à un ajustement précis en parcourant la vidéo et en utilisant les outils **Gomme** et **Pinceau** pour modifier la zone sélectionnée image par image.
Si vous souhaitez inverser le masque, dans la zone **Options d'enregistrement**, cliquez sur l'option **Inverser le masque**.
Pour enregistrer le masque sous forme de **masque vidéo** (panneau **Options, Fusion > Modes mats > Masque vidéo**), cliquez sur **Enregistrer sous** et entrez le nom de votre masque (enregistré au format .uisx).
- 7 Cliquez sur **OK** pour quitter le **Créateur de masque**.

Pour modifier un masque

- 1 Dans la vue **Plan de montage** (espace de travail **Éditer**), sélectionnez un clip comportant un masque et cliquez sur le bouton **Créateur de masque**  dans la barre d'outils du **plan de montage**.
La boîte de dialogue **Créateur de masque** s'affiche. Effectuez les ajustements voulus et cliquez sur **OK** pour revenir sur le **plan de montage**.

Pour enregistrer un masque

- 1 Après avoir créé un masque, dans la zone des **options d'enregistrement** de la boîte de dialogue **Créateur de masque**, cliquez sur **Masque** (par défaut) ou sur **Inverser le masque**.
Remarque: Si vous inversez le masque, la zone d'aperçu n'affiche pas le masque inversé. Celui-ci s'affiche lorsque vous revenez sur le plan de montage.
- 2 Spécifiez une destination dans la zone **Enregistrer sous**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Enregistrer sous** au bas de la boîte de dialogue et choisissez un nom pour le masque.
Pour lier le masque au clip d'origine, cochez la case **Lier le masque au clip source**. Notez que vous ne pouvez lier qu'un seul masque par fichier. La fonction de liaison est particulièrement utile pour les masques personnalisés en fonction des formes et du mouvement du clip source.

Pour importer un masque vidéo ou fixe en tant qu'option d'incrustation

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip d'incrustation.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Fusion**.
- 3 Dans la liste déroulante **Modes mats**, choisissez **Masque d'image** (pour un masque fixe) ou **Masque vidéo**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Masquer élément(s) de masque**  à droite de la zone d'aperçu du masque et accédez à un fichier de masque enregistré (format .uisx pour les masques vidéo ; format .png pour un masque fixe).

Le masque est ajouté à la zone d'aperçu.




Vous pouvez supprimer des fichiers de la liste des masques vidéo en cliquant sur la vignette associée au masque, puis en cliquant sur le bouton **Supprimer élément de masque** .

Vous pouvez créer un dossier pour les masques dans le dossier de contenu utilisateur par défaut: ...**Documents/Corel VideoStudio Pro/23.0/**.

Transparence des pistes

Vous pouvez utiliser le mode **Transparence des pistes** pour contrôler avec précision la transparence d'une piste. Les images clés vous permettent de moduler la transparence des pistes afin d'obtenir l'effet recherché. Par exemple, vous pouvez ajuster la transparence d'une piste afin de créer un effet de transposition (lorsque la piste du dessous est visible) ou de fondu d'entrée ou de sortie.



Pour ajuster la transparence de piste

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, choisissez une piste à ajuster sur le plan de montage.
- 2 Dans l'en-tête de la piste, cliquez sur le bouton **Transparence de la piste**

Le mode **Transparence de la piste** s'ouvre.



- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour régler la transparence de la piste complète, faites glisser la ligne jaune à un nouvel emplacement vertical. La partie la plus haute correspond à une valeur d'opacité de 100 % et peut aller jusqu'à une valeur d'opacité de 0 % (transparence totale) dans la partie la plus basse.
 - Pour faire varier la transparence de la piste, cliquez sur la ligne jaune pour définir une image clé. Vous pouvez ajouter autant d'images clés que vous le souhaitez. Faites glisser le nœud carré de l'image clé vers le niveau de transparence souhaité.
 - Pour supprimer une image clé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud d'image clé et choisissez **Supprimer l'image clé**.
 - Pour supprimer toutes les images clés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un nœud d'image clé et choisissez **Supprimer toutes les images clés**.

- 4 Pour quitter le mode **Transparence de la piste**, cliquez sur le bouton **Fermer**  dans le coin supérieur droit de la ligne de temps.

Vidéo à 360°



La vidéo à 360° est un type de vidéo interactif qui permet au spectateur de regarder dans toutes les directions en changeant l'angle de vue pendant la lecture. L'angle de vue peut être contrôlé en utilisant un écran tactile, des commandes à l'écran ou en déplaçant le périphérique de visualisation, tel qu'un smartphone ou tablette, dans différentes directions. La vidéo à 360° nécessite un lecteur vidéo à 360° spécial (par exemple, YouTube et Facebook utilisent des lecteurs vidéo à 360°). Les images vidéo à 360° peuvent également être converties en vidéo standard, ce qui offre de multiples options créatives à cette occasion. Dans cette section, vous découvrirez :

- Montage vidéo à 360°
- Conversion d'une vidéo à 360° en vidéo standard
- Effet de petite planète et de terrier de lapin à partir d'une vidéo à 360°

Montage vidéo à 360°

VideoStudio vous permet d'effectuer le montage de séquences vidéo à 360° (reportez-vous aux instructions pour votre caméra à 360° pour plus d'informations). Par exemple, vous pouvez ajuster la couleur ou la luminosité de la vidéo, la découper ou ajouter des titres ou des objets. Notez que certains effets ne peuvent pas s'appliquer aux vidéos à 360°.



Remarque : il existe différents types de vidéo à 360°. VideoStudio prend en charge les types suivants de vidéo à 360° :

- Équirectangulaire monoscopique

- Grand angle simple
- Grand angle double

Vous pouvez convertir toute vidéo à 360° en vidéo standard, ou une vidéo Grand angle simple ou Grand angle double en vidéo Équirectangulaire.

Pour modifier et exporter une vidéo à 360°

- 1 Dans l'espace de travail **Modifier**, faites glisser une vidéo à 360° de la **bibliothèque** vers le **plan de montage**.

Pour convertir une vidéo grand angle ou grand angle double au format équirectangulaire, cliquez avec le bouton droit sur le clip sur le **plan de montage**, choisissez **Vidéo à 360° > Conversion vidéo 360** et choisissez l'option correspondante. Pour ajuster les paramètres de conversion, ajustez les contrôles et cliquez sur **OK**.

- 2 Sur le **plan de montage**, vérifiez que vous travaillez bien sur une vidéo à 360 en vous assurant que l'icône de vidéo à 360°  s'affiche dans le panneau **Lecteur**.
- 3 Modifiez la vidéo dans VideoStudio. Vous pouvez, par exemple, exécuter les opérations suivantes :
 - Ouvrez le panneau **Options** pour accéder aux paramètres **Couleur**.
 - Appliquez un effet à partir de la **bibliothèque** (*Certains effets ne peuvent pas être appliqués à une vidéo à 360°.)
 - Raccourcir la vidéo.
 - Ajouter un titre ou un objet.

Remarque : Lorsque vous appliquez un titre ou un objet à une vidéo à 360°, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément sur le **plan de montage** et choisissez **Vidéo à 360° > Standard en 360** pour convertir le contenu au format 360°. Effectuez tous les réglages souhaités dans la fenêtre **Standard en 360**. Une icône 360° ronde apparaît sur les titres et les autres objets insérés en tant qu'objet 360°.




- 4 Une fois les modifications terminées, enregistrez votre fichier et cliquez sur l'onglet **Partager**.
- 5 Dans l'onglet **Partager**, assurez-vous d'avoir coché la case **Comme les paramètres de projet** ou sélectionnez un paramètre compatible 360° (par exemple, MPEG-4, AVC 360, dans la résolution la plus élevée qui convient à votre projet).
- 6 Apportez d'autres modifications aux paramètres dans la page **Partage** et cliquez sur **Démarrer**.

Conversion d'une vidéo à 360° en vidéo standard

Voici quelques-unes des raisons qui peuvent vous pousser à vouloir convertir des vidéos à 360° :

- Dans certaines circonstances, vous pouvez vouloir contrôler ce que les utilisateurs regardent sur une séquence vidéo à 360°. Lorsque vous convertissez des vidéos en vidéo standard dans VideoStudio, vous pouvez utiliser votre source de vidéo à 360° de la même façon que vous le faites avec des sources multi-caméra. Vous pouvez choisir la vue pour votre public à l'aide de la précision des images clés.
- Vous pouvez lire la vidéo standard sur une plus grande plage d'applications et de périphériques. Aucun lecteur spécial n'est nécessaire (la vidéo n'est pas interactive).
- La vidéo standard génère des fichiers de plus petite taille que la vidéo à 360°.



La boîte de dialogue 360 en standard. La source de vidéo à 360° s'affiche à gauche et un aperçu de la vidéo standard est présenté à droite.

Contrôles et paramètres


Les contrôles et paramètres suivants sont disponibles dans les fenêtres **360 vers standard** et **Standard en 360**.

- Les contrôles d'image clé  vous permettent de modifier les images clés sur le plan de montage, en fonction de la position du curseur. Vous pouvez **Ajouter une image clé**, **Supprimer l'image clé**, **Aller sur l'image clé précédente**, **Inverser les images clés**, **Déplacer l'image clé vers la gauche**, **Déplacer l'image clé vers la droite** et **Aller sur l'image clé suivante**).
- La barre de lecture  vous permet de vous déplacer dans votre clip (**Origine**, **Image précédente**, **Lecture**, **Image suivante**, **Fin**).
- **Code temporel**  vous permet d'accéder directement à une partie du clip sélectionné en spécifiant le code temporel exact.
- **Curseur**  vous permet de parcourir le clip. Si vous cliquez sur une image clé, le curseur est placé à l'emplacement courant sur le plan de montage.

- Le **plan de montage**  dans la boîte de dialogue **360 en standard** est représentée par une simple barre dotée d'indicateurs temporels. Il contient les images clés que vous définissez et peut être parcouru au moyen du curseur. Vous pouvez utiliser les boutons **Zoom avant** et **Zoom arrière** situés à droite du plan de montage pour étendre ou condenser les unités de temps.
- **Panoramique** : permet d'ajuster la vue horizontalement (axe x).
- **Inclinaison** : permet d'ajuster la vue verticalement (axe y).
- **Champ de vision** : permet d'ajuster la proximité ou la distance qui semble séparer la caméra de la scène dans la vue sélectionnée. L'effet s'apparente à l'application du zoom. Diminuez les valeurs de zoom avant pour une vue rapprochée et augmentez les valeurs de zoom arrière pour une vue plus éloignée.

Pour convertir une vidéo à 360° en vidéo standard

- 1 Sur le **plan de montage**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un clip vidéo à 360°, choisissez **Vidéo à 360° > 360° en standard**, puis choisissez un type de conversion.
La fenêtre de vidéo à 360° correspondante s'ouvre avec deux volets d'aperçu : la source de vidéo à 360° se trouve à gauche et l'aperçu de vidéo standard est à droite.
- 2 Dans le volet de vidéo à 360°, faites glisser l'icône **Tracker de vue**  jusqu'à ce que sa position corresponde à la vue que vous souhaitez afficher dans le volet de vidéo standard.
- 3 Cliquez sur **Lecture** et pendant la lecture de la vidéo à 360°, faites glisser le **Tracker de vue** si vous souhaitez modifier la vue présentée dans le volet de vidéo standard. Chaque fois que vous modifiez la vue, des images clés sont ajoutées.



Les images clés apparaissent sous forme de losanges bleus sur le plan de montage. L'image clé sélectionnée est rouge. Les boutons Image clé (contrôles d'image clé standard) sont affichés au-dessus de le plan de montage.

- 4 Lorsque vous avez terminé, vous pouvez relire la vidéo et modifier la vue en procédant comme suit :
 - Supprimez une image clé en cliquant dessus sur le **plan de montage** et en appuyant sur la touche **Suppr.**
 - Faites glisser une image clé sur le plan de montage pour la changer lorsque la vue s'affiche.
 - Cliquez sur une image clé et changez de vue en ajustant les valeurs **Panoramique**, **Inclinaison** et **Champ de vision** dans la zone **Angle**.

- 5 Cliquez sur **OK** pour accepter les modifications et revenir sur le **plan de montage**.
Pour effacer toutes les images clés, cliquez sur le bouton **Réinitialiser**.
- 6 Lorsque vous souhaitez générer la sortie de votre projet, assurez-vous d'avoir choisi un format de vidéo standard.

Effet de petite planète et de terrier de lapin à partir d'une vidéo à 360°

Vous pouvez créer des vidéos avec des effets de petite planète ou de terrier de lapin à partir de vos images vidéo à 360° (équirectangulaire ou grand angle double).

Lorsque vous appliquez l'effet, la vidéo est convertie dans un format standard, avec un rapport d'aspect carré.



Pour appliquer un effet de petite planète ou de terrier de lapin à une vidéo à 360°

- 1 Sur le **plan de montage**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une vidéo à 360° au format équirectangulaire ou grand angle double, puis dans le menu contextuel, choisissez **Vidéo à 360** > **Conversion vidéo 360** > **Panorama équirectangulaire en sphérique** ou **Panorama double œil de poisson à sphérique**.
- 2 Dans la zone **Options** de la fenêtre d'édition, choisissez une des options suivantes :
 - **Petite planète** : crée une sphère en utilisant le bord inférieur de la vidéo comme centre. Selon le contenu de la vidéo, cela crée souvent un effet de type planète.
 - **Terrier de lapin** : crée une sphère en utilisant le bord supérieur de la vidéo comme centre. Selon le contenu de la vidéo, cela crée souvent un effet de tunnel.
- 3 Utilisez le plan de montage intégré pour parcourir la vidéo à l'aide du curseur, en réglant les commandes suivantes à tout moment (des images clés sont ajoutées à chaque fois que vous modifiez les réglages) :
 - **Zoom** : change le champ visuel pour appliquer un zoom avant ou arrière à la scène.
 - **Rotation** : définit la rotation en degré (-360 à 360) de la vidéo.

Remarque : Pour supprimer une image clé, sélectionnez-la (elle devient rouge) et appuyez sur **Suppr**. Pour supprimer toutes les images clés, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image clé, puis dans le menu contextuel qui s'affiche, choisissez **Supprimer tout**.

Audio



Le son est l'un des éléments qui déterminent le succès de votre production vidéo. VideoStudio vous permet d'ajouter de la musique, une narration et des effets sonores à votre projet.

Dans VideoStudio, la fonction Audio est composée de quatre pistes. Vous pouvez insérer vos narrations sur la **piste Voix**, et votre musique de fond ou vos effets sonores sur une **piste Musique**.

Cette section traite des sujets suivants :

- Ajout de fichiers audio
- Utilisation de la priorisation vocale pour régler automatiquement le volume
- Fractionnement d'une piste audio à partir d'un clip vidéo
- Utilisation de musique auto
- Équilibrage du volume de plusieurs clips avec la fonction Normaliser l'audio
- Réglage du volume d'un clip
- Découpe et coupe de clips audio
- Étirement de la durée de l'audio
- Application d'un fondu avant/arrière
- Utilisation du mélangeur de son
- Réglage des canaux stéréo
- Utilisation du mélangeur de son multicanal
- Mélange de son multicanal
- Duplication d'un canal audio
- Application de filtres audio

Ajout de fichiers audio

Vous pouvez ajouter des fichiers audio à votre projet de l'un des manières suivantes :

- Ajoutez des fichiers audio à la **bibliothèque** à partir d'un disque local ou réseau. (Des morceaux libres de droit Triple Scoop sont inclus dans la bibliothèque.)
- Extraire de l'audio d'un CD
- Enregistrer une voix off
- Utiliser la musique auto

Remarque: vous pouvez également extraire de l'audio d'un fichier vidéo.

Pour ajouter un fichier audio à la bibliothèque

- Dans le panneau Bibliothèque, cliquez sur le bouton **Sons** , **Importer des fichiers audio**  pour rechercher des fichiers audio dans votre ordinateur.

Après avoir importé des fichiers audio dans la bibliothèque, vous pouvez les ajouter à votre projet en les faisant glisser de la bibliothèque vers le plan de montage.

Pour ajouter une narration en voix off

- 1 Déplacez le **curseur** jusqu'à la section de la vidéo où vous voulez insérer votre voix off.
- 2 Dans la Vue **Plan de montage**, cliquez sur le bouton **Option d'enregistrement/de capture**  et sélectionnez **Voix off**. La boîte de dialogue **Régler le volume** apparaît.
Remarque: Si un clip de voix off se trouve déjà sur le point de repère du projet, le programme vous le signale. Pour éviter de sélectionner un clip, cliquez dans une zone vide du **plan de montage**.
- 3 Parlez dans le microphone et vérifiez que le témoin réagit bien. Vous pouvez utiliser le **mélangeur audio Windows** pour ajuster le volume de votre microphone.
- 4 Cliquez sur **Démarrer** et commencez à parler dans le micro.
- 5 Appuyez sur **[Echap]** ou cliquez sur **[Espace]** pour arrêter l'enregistrement.
- 6 La meilleure façon d'enregistrer des narrations est de les enregistrer par tranches de 10 à 15 secondes. Cela permet de supprimer plus facilement une narration mal enregistrée et de la refaire. Pour supprimer un clip, il vous suffit de le sélectionner sur le **plan de montage** et d'appuyer sur **[Suppr]**.

Pour importer de la musique à partir d'un CD audio


- 1 Dans la Vue **Plan de montage**, cliquez sur le bouton **Option d'enregistrement/de capture**  et cliquez sur **Importer d'un CD audio**.
La boîte de dialogue **Extraire le CD audio** s'affiche.
- 2 Sélectionnez les pistes à importer dans la **liste des pistes**.
- 3 Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le dossier de destination dans lequel les fichiers importés seront enregistrés.
- 4 Cliquez sur **Extraire** pour lancer l'importation des pistes audio.

Utilisation de la priorisation vocale pour régler automatiquement le volume


La fonction Priorisation vocale (concept similaire à celui de l'effet de déclenchement) est utilisée pour diminuer automatiquement le volume d'une piste pour mieux entendre une autre piste. Par exemple, si vous avez un projet vidéo qui comprend des morceaux de musique et des commentaires en voix off, vous pouvez utiliser la priorisation vocale pour réduire automatiquement le volume de la musique lorsque le narrateur parle. Vous pouvez régler le seuil qui déclenche la « priorisation » et le niveau d'abaissement du volume de la piste d'arrière-plan.


Pour utiliser la priorisation vocale

- 1 Dans la vue Plan de montage (espace de travail Éditer), assurez-vous que la piste à laquelle la « priorisation » doit s'appliquer se trouve sous la vidéo, l'incrustation ou la piste voix à utiliser.



- 2 Faites un clic droit sur la piste musique à « prioriser » et choisissez **Priorisation vocale**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Priorisation vocale**, réglez les curseurs suivants :
 - **Niveau d'abaissement** : détermine le niveau d'abaissement du volume. Les nombres plus élevés indiquent un volume plus bas.
 - **Sensibilité** : détermine le seuil du volume (lecture de la piste au-dessus de la piste sélectionnée) à atteindre pour déclencher la priorisation. Vous aurez probablement besoin de régler le curseur **Sensibilité** pour obtenir les résultats attendus.
 - **Attaque** : détermine le temps nécessaire pour diminuer le volume jusqu'au **Niveau de priorisation vocale** réglé une fois le seuil de **Sensibilité** atteint.
 - **Déclin** : détermine le temps nécessaire pour rétablir le volume normal du clip à partir du **Niveau de priorisation vocale**.






Dans ces exemples, la voix off correspond à la piste violette et la musique à la piste bleue. La ligne jaune dans chaque exemple indique le moment et le niveau d'abaissement du volume lors de l'application des différents paramètres Sensibilité associés à la priorisation vocale : Haut = 0, Moyen = 2 et Bas = 30. Dans cet exemple, la valeur de réglage 2 convient le mieux.



Vous pouvez ajuster manuellement les résultats de la priorisation vocale en faisant glisser, en ajoutant ou en supprimant des nœuds d'images clés vers la ligne jaune du volume.

Fractionnement d'une piste audio à partir d'un clip vidéo

VideoStudio vous permet de fractionner la partie audio d'un clip vidéo existant en une piste audio.



Les clips vidéo qui contiennent une piste audio affichent une icône Audio.

Pour fractionner une piste audio à partir d'un clip vidéo

- 1 Sélectionnez le clip vidéo.
- 2 Faites un clic droit sur le clip vidéo et sélectionnez **Audio > Fractionner l'audio**.
 - Cela génère une nouvelle piste audio.




Après avoir fractionné une piste audio à partir d'un clip vidéo, vous pouvez appliquer un filtre audio à la piste audio. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Application de filtres audio», page 124.

Utilisation de musique auto

La fonction **Musique auto** de VideoStudio vous permet de créer simplement des pistes sonores de haute qualité à partir de morceaux libres de droit de la bibliothèque ScoreFitter. Des chansons de style différent sont disponibles pour vous aider à trouver celui qui convient à votre production vidéo.

Vous pouvez également accéder aux musiques ScoreFitter dans la bibliothèque en cliquant sur le dossier **Musique Scorefitter**.



Pour ajouter un morceau avec la fonction Musique auto

- 1 Cliquez sur le bouton **Musique auto**  dans la **barre d'outils**.
Le panneau **Musique auto** s'affiche.
 - 1 Dans la liste **Catégorie**, sélectionner le type de musique que vous recherchez.
 - 2 Dans la liste **Chanson**, sélectionnez une chanson.
 - 3 Dans la liste **Version**, sélectionnez la version de la chanson.
Pour écouter votre sélection, cliquez sur le bouton **Lire le morceau sélectionné** .
 - 1 Après avoir trouvé la chanson voulue, cliquez sur le bouton **Ajouter au plan de montage** .
- Remarque:** Activez l'option **Découpage auto** pour découper automatiquement le clip audio ou le raccourcir à la durée de votre choix.

Équilibrage du volume de plusieurs clips avec la fonction Normaliser l'audio

La fonction **Normaliser l'audio** équilibre le niveau du volume pour un groupe de clips audio ou vidéo sélectionnés. Que le son soit à peine audible, fort ou clair, la fonction **Normaliser l'audio** garantit la cohérence du volume pour tous les clips. Le volume des clips sélectionnés est analysé et pour ceux dont le volume est le plus bas, le niveau est augmenté afin d'assurer la cohérence avec le clip dont le volume est le plus élevé. Pour plus d'informations sur le réglage manuel du volume d'un clip, reportez-vous à la section «Réglage du volume d'un clip», page 120

Pour appliquer la fonction Normaliser l'audio à plusieurs clips contenant des pistes audio

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, sélectionnez les clips pour lesquels l'équilibrage de l'audio est nécessaire.

Pour sélectionner plusieurs clips, maintenez enfoncée la touche **Maj** et cliquez sur chaque clip.

- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un clip sélectionné et sélectionnez **Normaliser l'audio**.

Réglage du volume d'un clip

Plusieurs méthodes sont disponibles pour contrôler le volume d'un clip. Volume du clip représente le pourcentage du volume enregistré d'origine. Les valeurs varient de **0** à **500** %, **0** % coupe complètement le son du clip et **100** % conserve le volume original enregistré.

Pour ajuster le volume d'un clip vidéo ou audio

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip audio (ou une vidéo accompagnée d'une piste audio).
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le clip, choisissez **Régler le volume** dans le menu contextuel et saisissez une nouvelle valeur dans la zone du volume.
 - Cliquez sur le bouton **Mélangeur de son**  de la barre d'outils du plan de montage, et dans le panneau **Options**, réglez le curseur du volume.

Découpe et coupe de clips audio

Après avoir enregistré la voix et la musique, vous pouvez facilement découper vos clips audio sur le **plan de montage**.

Pour découper des clips audio

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser la poignée, vers le début ou la fin, pour raccourcir un clip.
- Remarque:** Sur le **plan de montage**, un clip audio sélectionné possède deux poignées qui peuvent être utilisées pour le découpage.



- Faites glisser les **poignées de découpe**.



- Déplacez le **curseur** et cliquez sur les boutons **Marque de début**/**Marque de fin**.



Pour fractionner un clip audio

- Cliquez sur le bouton **Clip fractionné**  pour fractionner le clip.



Étirement de la durée de l'audio

La fonction Étirement de la durée vous permet d'étirer un clip audio, afin qu'il corresponde à la durée de la vidéo sans déformer sa tonalité. Normalement, l'allongement des clips audio pour les ajuster au projet provoque un son déformé. La fonction Réglage de la durée produira un clip audio qui semblera simplement être lu sur un rythme plus lent.



Lorsque vous étirez un clip audio de 50 à 150 %, le son n'est pas déformé ; cependant, s'il est étiré en deçà ou au-delà de cette plage, il est susceptible de subir une déformation.

Pour allonger la durée d'un clip audio

- 1 Cliquez sur un clip audio sur le **plan de montage** ou dans la **bibliothèque**, et ouvrez le **panneau Options**.
- 2 Dans le panneau de l'onglet **Musique et voix**, cliquez sur **Vitesse/laps de temps** pour ouvrir la boîte de dialogue **Vitesse/laps de temps**.
- 3 Entrez une valeur dans **Vitesse** ou faites glisser le curseur pour modifier la vitesse du clip audio. Une vitesse moins importante permet d'allonger la durée du clip, tandis qu'une vitesse plus élevée le rend plus court.

Remarque: vous pouvez spécifier la durée de lecture du clip dans **Réglage de la durée**. La vitesse du clip sera automatiquement ajustée compte tenu de la durée spécifiée. Cette fonction ne provoquera pas de découpage du clip si vous spécifiez une durée plus courte.



Vous pouvez ajuster la durée d'un clip audio sur le plan de montage en maintenant la touche [Maj] enfoncée et en faisant glisser les marqueurs disponibles sur le clip sélectionné.

Application d'un fondu avant/arrière

Une musique de fond qui commence et se termine de façon progressive est fréquemment utilisée pour créer des transitions fluides.

Pour appliquer des effets de fondu à vos clips audio

- Cliquez sur les boutons **Fondu avant**  et **Fondu arrière** .

Utilisation du mélangeur de son

Le secret pour assembler harmonieusement les narrations, la musique de fond, et l'audio de vos clips vidéo, est de contrôler le volume relatif de vos clips.

Pour mélanger les différentes pistes audio de votre projet

- Cliquez sur le bouton **Mélangeur de son**  dans la **barre d'outils**.
Remarque: Si le **type d'audio** est défini sur **3/2** dans les **paramètres audio** des **propriétés du projet**, le **mélangeur de son multicanal** s'affiche. Si le **type d'audio** est défini sur le mode stéréo **2/0**, le **mélangeur 2 canaux** s'affiche. Vous pouvez vérifier ces paramètres en sélectionnant **Paramètres > Propriétés du projet**, en cliquant sur **Éditer** dans la boîte de dialogue **Propriétés du projet** et en cliquant sur l'onglet **Compression** dans la boîte de dialogue **Modifier les options de profil**.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du **mélangeur de son multicanal**, reportez-vous à la section «Utilisation du mélangeur de son multicanal», page 123.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du mélangeur à 2 canaux, reportez-vous à la section «Réglage des canaux stéréo», page 122.

Réglage des canaux stéréo

Dans les fichiers stéréo (deux canaux), une seule forme d'onde représente les canaux gauche et droit.

Pour utiliser le mode Stéréo

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Propriétés de projet**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Propriétés du projet**, choisissez un format dans la liste déroulante **Format de projet**.
- 3 Cliquez sur **Éditer**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Modifier les options de profil**, cliquez sur l'onglet **Compression**.
- 5 Dans la liste déroulante **Format d'audio**, choisissez **Audio Dolby numérique**.
- 6 Dans la zone **Paramètres audio**, choisissez **2/0 (L, R)** dans la zone de liste déroulante **Type d'audio**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Mélangeur de son**  dans la barre d'outils.
- 8 Cliquez sur la piste Musique.

- 9 Cliquez sur **Lire** dans le **panneau Options**.
- 10 Cliquez sur le symbole de note de musique au centre du mélangeur de son multicanal et procédez au réglage selon votre position de son favorite.
Remarque: le déplacement de la note de musique provoquera l'amplification du son venant de la direction que vous avez choisie.
- 11 Faites glisser **Volume** pour ajuster le niveau de volume de l'audio.

Utilisation du mélangeur de son multicanal

À la différence du flux stéréo qui ne transporte que deux voies audio, la pseudo-quadriphonie (ou son multicanal) possède cinq voies audio distinctes codées dans un fichier, qui sont envoyées à cinq haut-parleurs et à un sub-woofer.

Le mélangeur de son multicanal possède tous les contrôles nécessaires pour positionner les sons autour de l'auditeur, en sortant l'audio sur la configuration 5.1 de haut-parleurs multiples. Vous pouvez également utiliser le mélangeur pour ajuster le volume des fichiers stéréo et donner l'impression que l'audio bascule d'un haut-parleur à l'autre.



Mélange de son multicanal

Toutes les voies audio dans le son multicanal possèdent des contrôles similaires que vous trouverez dans la configuration stéréo de ce panneau, plus quelques autres contrôles.

- **Vumètre six canaux** : Avant gauche, Avant droit, Centre, Sub-woofer, Surround gauche, Surround droite.
- **Centre** : contrôle le niveau de sortie du haut-parleur central.
- **Sub-woofer** : permet de contrôler le volume de la sortie son basse-fréquence.

Pour utiliser le mode Pseudo-quadriphonie


- 1 Sélectionnez **Paramètres > Propriétés de projet**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Propriétés du projet**, choisissez un format dans la liste déroulante **Format de projet**.
- 3 Cliquez sur **Éditer**.
- 4 Dans la boîte de dialogue **Modifier les options de profil**, cliquez sur l'onglet **Compression**.

- 5 Dans la liste déroulante **Format d'audio**, choisissez **Audio Dolby numérique**.
- 6 Dans la zone **Paramètres audio**, choisissez **3/2 (L, C, R, SL, SR)** dans la zone de liste déroulante **Type d'audio**.
- 7 Cliquez sur le bouton **Mélangeur de son**  dans la barre d'outils.
- 8 Cliquez sur la note de musique au centre du mélangeur de son multicanal. Faites-la glisser sur l'un des six canaux en fonction de la position que vous préférez pour le son. Répétez les étapes 1 et 2 en utilisant le mode Stéréo.
- 9 Faites glisser les curseurs **Volume**, **Centre** et **Sub-woofer** pour ajuster les contrôles du son de votre audio

Remarque: Vous pouvez aussi ajuster la préférence en termes de position du son de vos pistes dans **Vidéo**, **Incrustation** et **Voix**. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant à la piste de votre choix et répétez les étapes 2 à 3.

Duplication d'un canal audio

Les fichiers audio font parfois la distinction entre la voix et le fond audio, et les placent dans des canaux différents. La duplication d'un canal audio vous permet de réduire l'autre canal au silence.



Pour dupliquer un canal audio, cliquez sur le bouton **Mélangeur de son**  dans la barre d'outils. Cliquez sur l'onglet **Attributs** et sélectionnez **Dupliquer le canal audio**. Choisissez le canal audio à dupliquer : le **gauche** ou le **droit**.



Lorsque vous enregistrez des voix off à l'aide d'un microphone, elles sont enregistrées sur un seul canal. Vous pouvez améliorer le volume audio en utilisant cette fonction pour dupliquer dans les canaux.

Application de filtres audio

VideoStudio vous permet d'appliquer des filtres à vos clips audio dans les pistes **Musique** et **Voix**. Vous pouvez également appliquer des filtres audio aux clips vidéo contenant des pistes audio.

Pour appliquer des filtres audio

- 1 Dans la **bibliothèque**, cliquez sur le bouton **Filtre**  pour afficher les filtres.

- 2 Cliquez sur le bouton **Afficher les filtres audio**  pour afficher uniquement les filtres audio.
- 3 Faites glisser le filtre audio sur le plan de montage et placez-le sur un clip audio ou un clip vidéo contenant des pistes audio.



Vous pouvez également appliquer un filtre audio à partir du panneau **Options** quand un clip audio est sélectionné. Dans l'onglet **Musique et voix** du panneau **Options**, cliquez sur **Filtre audio**. Dans la liste **Filtres disponibles**, sélectionnez les filtres audio désirés et cliquez sur **Ajouter**. un filtre audio peut être personnalisé si le bouton **Options** est activé. Cliquez sur **Options** pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de ce filtre audio particulier.

Titres et sous-titres

VideoStudio vous permet de créer des titres de qualité professionnelle, intégrant des effets spéciaux, en seulement quelques minutes. Par exemple, vous pouvez ajouter des génériques de début et de fin, des légendes ou des sous-titres.

Cette section traite des sujets suivants :


- Ajout de titres à l'aide de la bibliothèque
- Ajout de titres avec l'éditeur de sous-titres
- Mise en forme du texte
- Création de titres pour la bibliothèque
- Application d'effets et d'animation au texte
- Conversion de titres en fichiers image et animation

Ajout de titres à l'aide de la bibliothèque

Vous pouvez ajouter des titres lorsque la catégorie **Titre** est active dans la **bibliothèque**. Vous pouvez ajouter un ou plusieurs titres personnalisés ou utiliser les présélections pour ajouter des titres animés, tels qu'un générique à la fin de votre film. Vous pouvez également enregistrer des paramètres prédéfinis personnalisés.

Pour ajouter un titre


- 1 Sur le plan de montage, faites glisser le **curseur** sur la position de votre choix.
- 2 Cliquez sur le bouton **Titre** **T** dans le panneau Bibliothèque.
- 3 Vous pouvez double-cliquer dans la **fenêtre d'aperçu**, et commencer votre saisie, mais la manière la plus facile d'obtenir un titre de qualité professionnelle est de faire glisser une des vignettes de titre de la **bibliothèque** vers la **piste Titre** du **plan de montage**.



- 4 Vous pouvez faire glisser le titre dans n'importe quelle position de la **piste Titre**, puis régler la durée du titre en faisant glisser les poignées de découpe de fin du clip.
- 5 Pour éditer le texte du titre, double-cliquez sur le clip du titre sur le **plan de montage**, puis faites glisser la souris sur le texte dans la **fenêtre d'aperçu** et tapez le nouveau texte.



- 6 Sur la page **Paramètres du texte** du panneau **Options**, cliquez sur le bouton **Police** et utilisez les commandes afin de mettre en forme le texte de votre titre. Par exemple, vous pouvez aligner le texte et modifier la police, la taille et la couleur.
Si vous souhaitez utiliser les styles de police prédéfinis, cliquez sur le bouton **Styles** et choisissez une option.



Vous pouvez placer des clips de titre sur des pistes de titre, de vidéo et d'incrustation.

Pour ajouter un titre prédéfini à votre projet

- 1 Cliquez sur **Titre T** dans le panneau **Bibliothèque**.
- 2 Faites glisser le titre prédéfini et déposez-le sur la piste **Titre** du **plan de montage**.
- 3 Double-cliquez sur le texte dans la fenêtre d'aperçu, faites glisser la souris sur le texte de l'espace réservé pour le mettre en surbrillance, puis entrez le texte voulu.


Pour enregistrer votre titre en tant que favori prédéfini

- Faites un clic droit sur le clip de titre sur le **plan de montage** et cliquez sur **Ajouter à Mes favoris**. Vous pouvez accéder à votre valeur prédéfinie de titre dans la **bibliothèque** en choisissant **Favoris** dans la liste déroulante **Galerie**.

Si vous souhaitez enregistrer des personnalisations de filtre pour votre titre, dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Attribut** et après avoir personnalisé les réglages du filtre, cliquez sur le bouton **Ajouter à Mes favoris**  situé à droite de la liste des filtres.

Ajout de titres avec l'éditeur de sous-titres

L'**éditeur de sous-titres** permet d'ajouter des titres à des clips vidéo ou audio. Ajoutez facilement un texte de narration à un diaporama ou des paroles de chanson à une vidéo musicale. Utilisez des codes temporels pour faire correspondre précisément les sous-titres et les clips lorsque vous ajoutez manuellement des sous-titres. Vous pouvez également ajouter des sous-titres automatiquement à l'aide de la **détection de voix** pour des résultats plus précis en moins de temps.



Pour lancer l'éditeur de sous-titres

- 1 Sélectionnez un clip vidéo ou audio sur le **plan de montage**.
 - 2 Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton **Éditeur de sous-titres** .
- La boîte de dialogue **Éditeur de sous-titres** s'affiche.



Vous pouvez également lancer la boîte de dialogue **Éditeur de sous-titres** en faisant un clic droit sur un clip vidéo ou audio sélectionné sur le **plan de montage**, et en sélectionnant **Éditeur de sous-titres**.

Pour ajouter des sous-titres manuellement avec l'éditeur de sous-titres

- 1 Dans la boîte de dialogue **Éditeur de sous-titres**, déplacez le **curseur** ou lancez la lecture de la vidéo jusqu'à l'endroit où vous souhaitez ajouter des titres.
- 2 À l'aide des commandes de lecture ou du curseur manuel, cliquez sur les boutons **Marque de début**  et **Marque de fin**  pour définir la durée de chaque sous-titre. Chaque segment de sous-titre ajouté manuellement apparaît dans la liste des **sous-titres**.

Remarque: Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Ajouter un nouveau sous-titre**  pour ajouter un segment de sous-titre à l'emplacement actuel du curseur. Si vous cliquez sur ce bouton lorsque le curseur se trouve sur un segment de sous-titre existant, le programme crée un point de fin pour ce segment de sous-titre et un point de début pour le nouveau segment de sous-titre.



Cliquez sur le bouton **Vue de la forme d'onde**  pour afficher la forme d'onde audio du clip vidéo. Cela est utile pour déterminer les zones dans lesquelles le niveau audio est significatif.


Pour ajouter des sous-titres automatiquement avec l'éditeur de sous-titres

- 1 Dans la zone **Détection de voix**, sélectionnez les paramètres appropriés dans les listes déroulantes **Qualité de l'enregistrement vocal** et **Sensibilité** en fonction des caractéristiques de la qualité audio de votre vidéo.
- 2 Cliquez sur **Numériser**.

Le programme détecte automatiquement les segments de sous-titres en fonction des niveaux audio.

Les segments de sous-titres sont ajoutés à la liste des **sous-titres**.

Remarque: La détection de voix est activée uniquement si le clip vidéo comporte des séquences audio.



La fonction de détection de voix fonctionne mieux lorsque les voix sont distinctes et que le bruit de fond est faible. Cette fonction est plus efficace sur les vidéos de type didacticiel, présentation ou discours.

Pour importer des fichiers de sous-titres avec l'éditeur de sous-titres

1 Cliquez sur le bouton **Importer un fichier de sous-titres**  et recherchez les fichiers de sous-titres que vous voulez importer.

2 Cliquez sur **Ouvrir**.

Les sous-titres sélectionnés s'affichent dans la liste des **sous-titres**.



Tous les segments de sous-titres ajoutés manuellement ou automatiquement, ainsi que les propriétés associées, sont remplacés par les fichiers de sous-titres sélectionnés.

Pour modifier des sous-titres avec l'éditeur de sous-titres

1 Pour modifier un sous-titre de la liste des **sous-titres**, cliquez sur le texte par défaut pour activer la zone de texte et tapez le texte souhaité. Lorsque vous avez terminé, cliquez à l'extérieur de la zone de texte.

Répétez cette procédure pour chaque segment de sous-titre.

	Start	End	Subtitle
1	00:00:00.03	00:00:00.16	It was a beautiful sunny morning
2	00:00:01.15	00:00:02.16	I decided to take a walk
3	00:00:03.18	00:00:05.01	And see the world...
4	00:00:06.15	00:00:07.16	
5	00:00:09.00	00:00:11.01	Add a new subtitle...

2 Vous pouvez personnaliser davantage les titres de votre projet en utilisant les options suivantes :

Partie	Description
	Supprimer les sous-titres sélectionnés : vous permet de supprimer le segment de sous-titres sélectionné.
	Joindre des sous-titres : vous permet de fusionner plusieurs sous-titres sélectionnés.
	Décalage horaire : vous permet de décaler dans le temps le début et la fin des segments de sous-titres.
	Options de texte : vous permet de lancer une boîte de dialogue distincte grâce à laquelle vous pouvez personnaliser la police de caractères, le style et la position des sous-titres.

3 Cliquez sur **OK**.


Tous les segments de la liste des sous-titres s'affichent sur la piste titre du **plan de montage**.

Pour enregistrer des fichiers de sous-titres avec l'éditeur de sous-titres

- 1 Cliquez sur le bouton **Exporter le fichier de sous-titres**  et accédez au chemin où vous souhaitez enregistrer le fichier de sous-titres.
- 2 Cliquez sur **Enregistrer**.

Mise en forme du texte

Vous pouvez effectuer la mise en forme de votre texte en changeant la police, l'alignement du texte et la direction du texte. Par exemple, pour la direction du texte, vous pouvez choisir Gauche à droite, Droite à gauche ou Vertical. Vous pouvez également ajouter des bordures et des ombres ou faire pivoter le texte. Ajoutez un arrière-plan de texte pour superposer votre texte sur une ombre solide ou dégradée pour le faire ressortir. Vous pouvez également définir la façon dont un clip de titre apparaît en ajustant sa durée.




La direction du texte est l'un des nombreux paramètres de mise en forme pour les titres.

Pour modifier des titres

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip de titre sur la piste Titre et cliquez dans la fenêtre d'aperçu pour activer la modification de titre.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'un des boutons suivants de la page **Paramètres du texte** pour accéder aux options d'édition de titre :
 - **Police**
 - **Styles**
 - **Bordure**
 - **Ombre**
 - **Ombre**
 - **Mouvement**
 - **Effet**

Si vous n'envisagez pas de changer la direction du texte, il est préférable de configurer ce

choix avant de commencer la saisie.



Pour faire pivoter le texte dans la fenêtre d'aperçu

- 1 Dans la piste Titre, double-cliquez sur un titre.
- 2 Dans la fenêtre d'aperçu, des poignées jaunes et violettes apparaissent autour du texte.



- 3 Cliquez et faites glissez une poignée violette à la position de votre choix.




Vous pouvez également faire pivoter le texte à l'aide du **panneau Options**. Dans l'onglet **Éditer**, précisez une valeur dans la zone **Rotation en degrés** pour appliquer un angle de rotation plus précis.

Pour ajouter un arrière-plan du texte

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip de titre sur la piste Titre et cliquez dans la fenêtre d'aperçu pour activer la modification de titre.
- 2 Sur la page **Paramètres du texte** du panneau **Options**, cliquez sur le bouton **Arrière-plan**.
- 3 Sélectionnez l'option **Barre d'arrière-plan solide** ou **Ajuster au texte**.
Si vous choisissez **Ajuster au texte**, sélectionnez une forme dans la liste déroulante et définissez une valeur dans la zone **Agrandir**.
- 4 Dans la zone **Paramètres de couleurs**, choisissez l'option **Solide** ou **Dégradé**, puis cliquez sur l'échantillon de couleur pour définir la couleur d'arrière-plan.
- 5 Si vous choisissez **Dégradé**, cliquez sur un bouton fléché pour définir le sens du dégradé et cliquez sur le deuxième échantillon de couleur pour définir une deuxième couleur.

- 6 Dans la zone **Transparence**, saisissez une valeur. Des nombres plus élevés augmentent la transparence.



Pour modifier la bordure et la transparence du texte

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip de titre sur la piste Titre et cliquez dans la fenêtre d'aperçu pour activer la modification de titre.
- 2 Sur la page **Paramètres du texte** du panneau **Options**, cliquez sur le bouton **Bordure**.
- 3 Modifiez les valeurs des paramètres suivants :
 - **Texte transparent** : décochez la case pour remplir votre texte de couleur. Si la case est cochée, il n'y a pas de remplissage (transparent).
 - **Bordure de trait extérieure** : cochez cette case pour ajouter la largeur de bordure au bord extérieur du texte.
 - **Largeur de la bordure** : spécifie la largeur de la bordure de trait extérieure.
 - **Couleur de ligne** : spécifie la couleur de la bordure.
 - **Transparence du texte** : les valeurs supérieures augmentent la transparence du texte. Pour obtenir un texte opaque, entrez la valeur 0.
 - **Bord adouci** : les valeurs supérieures augmentent l'adoucissement de la bordure du texte.

Pour modifier l'ombre ou la luisance du texte

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip de titre sur la piste Titre et cliquez dans la fenêtre d'aperçu pour activer la modification de titre.
- 2 Sur la page **Paramètres du texte** du panneau **Options**, cliquez sur le bouton **Ombre**.
- 3 Cliquez sur l'une des icônes correspondantes et modifiez les paramètres souhaités :
 - **Aucune** : aucune ombre ni lueur.
 - **Ombre décalée** : permet de spécifier la position, la couleur, la transparence et l'adoucissement du bord d'une ombre décalée de texte.
 - **Ombre luisante** : permet de spécifier l'intensité, la couleur, la transparence et l'adoucissement du bord afin d'appliquer une effet de luisance autour du texte.
 - **Ombre en relief** : permet de spécifier la position (illusion de profondeur) et la couleur de l'effet de relief.

Pour modifier le mouvement du texte (animation du texte et fondu)

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip de titre sur la piste Titre et cliquez dans la fenêtre d'aperçu pour activer la modification de titre.
- 2 Sur la page **Paramètres du texte** du panneau **Options**, cliquez sur le bouton **Mouvement**.
- 3 Assurez-vous d'avoir coché la case à gauche du bouton **Appliquer**.
- 4 Dans la liste déroulante, choisissez le type de mouvement à appliquer.
- 5 Cliquez sur la vignette correspondant au mouvement prédéfini que vous souhaitez appliquer.
- 6 Si vous souhaitez modifier le préréglage, ajustez l'un des paramètres à droite des vignettes de préréglages.

Pour appliquer une valeur de titre prédéfinie

- 1 Cliquez sur le clip de titre sur le **plan de montage**, puis double-cliquez sur le titre dans la fenêtre d'aperçu.
- 2 Dans l'onglet **Éditer**, cliquez sur la liste déroulante **Style de titre prédéfini** et sur une diapo pour appliquer l'effet.

Pour ajuster la durée de clips de titre

- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sur le **plan de montage**, faites glisser les poignées du clip
 - Sélectionnez le clip sur le **plan de montage**, ouvrez le **panneau Options**, cliquez sur l'onglet **Éditer** et saisissez une valeur dans la zone **Durée**.

Création de titres pour la bibliothèque

Vous pouvez créer des titres qui comprennent du texte, des éléments graphiques et du mouvement et les enregistrer comme modèles (préréglages) de titre dans la **bibliothèque**.



Ce modèle de titre personnalisé comprend du texte modifiable et un logo représentant un ballon qui s'éloigne en flottant dans les airs (Mouvement personnalisé).

Avant de commencer


- Importez des éléments graphiques personnalisés dans la **bibliothèque**, tels que des logos, des graphiques ou des lignes. Le format PNG est généralement préféré car il prend en charge la transparence.
- Si vous souhaitez appliquer un mouvement à des éléments autre que du texte, il est préférable d'ajouter les éléments sur une piste d'incrustation et d'ajouter le mouvement avant de les ajouter au texte du titre.

Pour créer un modèle de titre

- 1 Ajoutez un titre à votre projet. Le titre doit apparaître sur la piste Titre du plan de montage.
- 2 Faites glisser des graphiques supplémentaires à ajouter à partir de la **bibliothèque** sur le titre.

Un chiffre apparaît dans le coin supérieur droit du modèle de titre pour indiquer le nombre d'objets contenus dans le groupe.

Remarque: Pour modifier un objet, ajoutez-le d'abord de la piste d'incrustation et apportez-y les modifications voulues (attributs comme la couleur, le mouvement personnalisé, etc...). Vous pouvez ensuite faire glisser l'objet de la piste d'incrustation vers le titre.



- 3 Pour sélectionner des objets individuels dans le groupe, sur le **plan de montage**, cliquez sur le titre affiché dans le coin supérieur droit du groupe du titre. L'objet est sélectionné dans le panneau **Lecteur** et vous pouvez ajuster la taille ou la position.
- 4 Pour enregistrer le modèle de titre dans la **bibliothèque**, sur la piste **Titre**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre et choisissez **Fusionner et enregistrer comme modèle** > **Personnalisé** ou choisissez **Ajouter un dossier** et entrez un nom. Le titre est ajouté à la catégorie **Titre** de la **bibliothèque**, dans le dossier affecté. Pour renommer le titre, sélectionnez-le dans la **bibliothèque**, cliquez sur le libellé de la miniature et entrez un nouveau nom.



Un seul élément du modèle de titre peut utiliser le mouvement personnalisé.

Application d'effets et d'animation au texte

Appliquez du mouvement à votre texte à l'aide des outils d'animation de titre, tels que Fondu, Chemin mobile et Chute. Vous pouvez également appliquer des filtres à votre texte à l'aide des effets Titre, comme Bulle, Mosaïque et Ondulation. Les filtres de titre se trouvent dans une catégorie **Effets Titre** distincte.

Pour appliquer une animation au texte courant

- 1 Dans la piste Titre, double-cliquez sur un titre.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Attribut**.
- 3 Activez l'option **Animation** et cochez la case **Appliquer**.
- 4 Sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante **Sélectionner le type d'animation**, puis sélectionnez l'animation prédéfinie de votre choix dans la zone disponible sous **Appliquer**.
- 5 Cliquez sur le bouton **Personnaliser les attributs d'animation**  pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier les attributs d'animation.
- 6 Dans certains effets d'animation, vous pouvez faire glisser les **poignées de durée de pause** qui s'affichent dans la zone de navigation du panneau Lecteur pour spécifier la durée pendant laquelle le texte s'arrête après son apparition et avant de sortir de l'écran.



Poignées de durée de pause

Pour appliquer des filtres de titre au texte courant

- 1 Dans la **bibliothèque**, cliquez sur **Filtrer** et choisissez **Effets Titre** dans la liste déroulante **Galerie**. La **bibliothèque** affiche les diapos de plusieurs filtres sous la catégorie **Effets Titre**.

- 2 Faites glisser la diapo de filtre de la **bibliothèque** vers votre clip sur le **plan de montage**.
Remarque: par défaut, le filtre appliqué à un clip est toujours remplacé par le nouveau filtre que vous faites glisser sur le clip. Dans l'onglet **Effet** du **panneau Options**, décochez **Remplacer le dernier filtre** si vous souhaitez appliquer plusieurs filtres à un seul titre.
- 3 Pour personnaliser le filtre du titre, dans le panneau **Options**, cliquez sur le bouton **Effet** et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur une diapo dans la liste déroulante à gauche de **Personnaliser le filtre**.
 - Cliquez sur **Personnaliser le filtre**. Les options disponibles dépendent du filtre sélectionné.**Remarque:** Lorsque plusieurs filtres de titre ont été appliqués à un clip, vous pouvez modifier l'ordre des filtres en cliquant sur la flèche **Déplacer le filtre vers le haut** ▲ ou **Déplacer le filtre vers le bas** ▼ qui s'affiche à droite de la liste de filtres sur la page **Paramètres du texte**. Le changement de l'ordre des filtres de titre aura des effets variés sur votre séquence.

Conversion de titres en fichiers image et animation

Vous pouvez convertir une image d'un clip de titre en fichier image (PNG) ou des clips de titres contenant des éléments mobiles en fichiers animation (UISX). Les fichiers PNG et UISX sont enregistrés sous forme de fichiers du canal Alpha. Pourquoi convertir des titres ? Vous pouvez ajouter des titres convertis à des pistes d'incrustation, ce qui décuple les possibilités créatives et les attributs que vous pouvez utiliser. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Clips d'incrustation», page 161.



Assurez-vous que le texte de votre titre est finalisé avant la conversion, car le texte converti ne peut pas être modifié.

Pour convertir un titre en image (PNG)

- 1 Sur le plan de montage, cliquez sur un clip au niveau de la piste **Titre**.
- 2 Accédez à l'image que vous souhaitez capturer en tant qu'image.
- 3 Faites un clic droit sur le clip et sélectionnez **Convertir cette image en PNG**.
Le fichier PNG est ajouté à la bibliothèque (dans la catégorie **Photos**).

Pour convertir un titre mobile en fichier animation (UISX)

- 1 Sur le plan de montage, cliquez sur une piste **Titre** qui comporte des éléments mobiles.
- 2 Faites un clic droit sur le clip et sélectionnez **Convertir en animation**.
Le fichier UISX est ajouté à la bibliothèque (dans la catégorie **Vidéos**).

Éditeur de titres 3D



Vous pouvez utiliser l'**Éditeur de titres 3D** pour créer des titres en trois dimensions (3D) destinés à être utilisés dans vos projets de film. Vous avez la possibilité de contrôler l'aspect du texte, ainsi que son mouvement à l'écran. Par exemple, vous pouvez créer un titre doré métallique qui jaillissent et retombent à l'écran ou encore un titre texturé de type pierre dont chaque lettre ou mot se balance et se déplacement séparément.


Pour obtenir des informations sur les titres standard (2D), reportez-vous à la section «Titres et sous-titres», page 127

Cette section traite les sujets suivants :

- Espace de travail Éditeur de titres 3D
- Création et édition de titres 3D

Espace de travail Éditeur de titres 3D

La fenêtre Éditeur de titres 3D comprend les composants suivants :



Zones de l'écran de l'éditeur de titres 3D : 1. Panneau Réglages, 2. Panneau Lecteur, 3. Panneau Paramètres, 4. Panneau Plan de montage, 5. Liste d'objets (Calques), 6. Barre d'outils du plan de montage

- 1 Panneau Réglages** : permet de démarrer rapidement grâce à des **objets texte** et des styles prêts à l'emploi, y compris des options d'éclairage, de caméra et de matière.

- 2 **Panneau Lecteur** : vous permet d'afficher votre texte 3D et de le manipuler de façon interactive pour définir sa position, son orientation, et plus encore. Utilisez les commandes de lecture pour afficher un aperçu de votre titre 3D.
- 3 **Panneau Paramètres** : personnalisez votre texte en choisissant les paramètres de **Texte**, **Couleur**, **Texture**, **Biseau**, **Opacité**, **Lumières**, etc.
- 4 **Panneau Plan de montage** : vous permet d'ajouter, modifier et supprimer des images clés pour les propriétés d'objet texte. Vous pouvez également ajouter et supprimer des calques d'objet texte, accéder à la **liste d'objets** et utiliser les outils et commandes de la barre d'outils Plan de montage. Le curseur dans le panneau Plan de montage est synchronisé avec le panneau Lecteur.
- 5 **Liste d'objets** : si vous utilisez plusieurs objets texte dans votre projet (des mots ou lettres séparés, par exemple), vous pouvez choisir les objets à afficher sur le plan de montage en utilisant le menu déroulant Liste d'objets situé au-dessus des en-têtes d'image clé. Le nom du calque est déterminé par le texte saisi dans le champ **Paramètres du texte**.
- 6 **Barre d'outils du plan de montage** : Vous pouvez saisir des valeurs spécifiques pour des images clés et basculer entre les modes **Déplacer**, **Pivoter** et **Redimensionner**. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des couches d'objets de texte à partir du plan de montage (boutons situés à gauche) et contrôler les surfaces de l'objet qui sont affectées par les paramètres liés à la surface (tels qu'une couleur et un matériau).

Création et édition de titres 3D

Voici les étapes de base permettant de créer un titre 3D :

- 1 Choisissez un objet texte de réglage ou utilisez l'objet texte par défaut.
- 2 Modifiez les paramètres de l'objet texte pour obtenir l'aspect souhaité.
- 3 Dans le panneau Plan de montage, commencez à définir les images clés afin de pouvoir appliquer des modifications au style et au mouvement du texte.
- 4 Affichez un aperçu de votre projet dans le panneau Lecteur, en ajustant les paramètres et des images clés afin d'obtenir l'effet souhaité.
- 5 Cliquez sur **OK** pour revenir dans l'application principale, où votre titre 3D s'affiche sur le plan de montage.

Faites des essais par vous-même pour découvrir ce qu'il est possible de faire en termes de style et de mouvement du texte.


Pour créer ou modifier un titre 3D

- 1 Dans VideoStudio, procédez de l'une des manières suivantes :
 - Cliquez sur le bouton **Éditeur de titres 3D**  sur le plan de montage.

- Dans le panneau **Bibliothèque**, choisissez la catégorie **Titre > Titre 3D**, faites glisser un titre vers le plan de montage et double-cliquez dessus.
- Double-cliquez sur un titre 3D existant sur le plan de montage.

L'**Éditeur de titres 3D** s'affiche.

- 2 Dans le panneau **Paramètres**, remplacez le texte par défaut en saisissant votre texte dans le champ **Paramètres du texte**.



Pour disposer de plusieurs objets texte (afin de pouvoir appliquer des propriétés différentes aux lettres ou aux mots), dans le panneau **Réglages**, choisissez **Objets > Objets texte** et cliquez sur une miniature de réglage pour chaque objet à ajouter, en utilisant le champs **Paramètres du texte** pour saisir le texte final pour chaque objet. À tout moment, vous pouvez sélectionner un objet texte spécifique à modifier en cliquant sur cet objet à partir du panneau Lecteur.

- 3 Dans la zone **Paramètres du texte** du panneau **Paramètres**, mettez le texte en forme en utilisant les options d'espacement, d'alignement, de police et de taille souhaitées.
- 4 Pour déterminer les propriétés de votre titre à la position de départ, dans le panneau Plan de montage, cliquez sur le nom de la propriété à ajuster, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour les options **Position**, **Orientation (Rotation)** et **Mise à l'échelle (Redimensionner)**, utilisez la fonction de glisser-déposer de la souris ou, pour obtenir des paramètres précis, saisissez les valeurs correspondantes dans les champs **X**, **Y** et **Z** de la barre d'outils du plan de montage.
 - Pour les options **Couleur** et **Opacité**, dans le panneau **Paramètres**, ajustez les valeurs des paramètres dans les zones **Couleur** et **Opacité**.
 - Pour les options **Interligne** et **Interlettrage**, cliquez sur les bouton d'interligne et d'interlettrage dans la zone **Paramètres du texte** .

Pour ajuster les paramètres **Texture**, **Biseau**, **Lumières** ou **Caméra** associés au titre, réglez les paramètres dans la zone correspondante ou, dans le panneau **Réglages**, choisissez les réglages à partir de **Scène** et **Style de l'objet**. Ces paramètres ne sont pas associés à des images clés.

- 5 Dans le panneau Plan de montage, définissez toute image clé supplémentaire (par exemple, les images clés de point de fin) et établissez les propriétés voulues pour chaque image clé.

Si vous disposez uniquement d'une image clé de départ et d'une image clé de fin, un changement progressif est appliqué entre les deux images clés. Pour obtenir des changements plus fréquents, définissez plus d'images clés.

- 6 Utilisez les commandes de lecture du panneau Lecteur pour afficher un aperçu de votre titre 3D.

7 Une fois tous les changements souhaités apportés à votre titre 3D, cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de l'**Éditeur de titre 3D**. Votre titre est inséré sur le plan de montage (piste **Titre**).



Vous pouvez appliquer différents paramètres liés à la surface, tels qu'une couleur et un matériau, aux surfaces sélectionnées. Par exemple, vous pouvez appliquer du bleu sur la face avant, du vert sur la face arrière et un matériau en bois texturé sur les côtés. Cliquez sur un des boutons suivants pour sélectionner ou désélectionner la surface correspondante :

-  **Sélectionner la face avant**
-  **Sélectionner la face avant du biseau**
-  **Sélectionner la face latérale**
-  **Sélectionner la face arrière du biseau**
-  **Sélectionner la face arrière**

Vous pouvez effectuer un copier-coller des images clés pour des propriétés individuelles. Sur le plan de montage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une image clé et dans le menu contextuel, choisissez **Copier une image clé**. Déplacez-vous à une nouvelle position sur le plan de montage, cliquez avec le bouton droit de la souris et, dans menu contextuel, choisissez **Coller l'image clé**.

Lors d'une rotation (en réglant **l'orientation**), vous pouvez appuyer sur la touche **Ctrl** tout en faisant glisser le texte dans le panneau Lecteur de façon à régler uniquement la valeur **Z**.

Transitions




Les transitions permettent à votre film de passer en douceur d'une scène à la suivante. Elles peuvent être appliquées à des clips individuels ou entre des clips, sur toutes les pistes du plan de montage. Une utilisation efficace de cette fonction permet d'ajouter une touche professionnelle à votre travail.

Cette section traite des sujets suivants :

- Ajout de transitions
- Enregistrement et suppression de transitions
- Transitions de type morphing
- Transitions parfaites (Ultimate)

Ajout de transitions

Il existe de nombreux types de transitions dans la **bibliothèque**. Pour chaque type, vous choisissez un effet prédéfini particulier à l'aide des diapos. Par exemple, vous pouvez faire votre choix parmi les styles de transition populaires, comme **Dissoudre**, **Fondu enchaîné** et **Fondu sur noir**.



Pour ajouter une transition

- Dans l'espace de travail **Éditer**, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Dans la **Bibliothèque**, cliquez sur le bouton de la catégorie **Transition**  et sélectionnez une catégorie de transitions. Faites défiler les transitions dans la **bibliothèque**. Sélectionnez et faites glisser une miniature entre deux clips vidéo sur le **plan de montage**. Déposez votre transition pour qu'elle se mette en place. Vous ne pouvez faire glisser et déplacer qu'une seule transition à la fois.
 - Double-cliquez sur une vignette de transition dans la **Bibliothèque** pour l'insérer automatiquement dans le premier emplacement de transition vide entre deux clips. Pour insérer une transition à la prochaine coupure, répétez ce processus. Pour remplacer une transition dans votre projet, faites glisser la nouvelle transition sur la diapo de transition, afin de la remplacer dans la **vue Storyboard** ou dans la **vue Plan de montage**.
 - Superposez deux clips sur le **plan de montage**.

Pour ajouter une transition automatiquement

1 Sélectionnez **Paramètres > Préférences**, puis cliquez sur l'onglet **Éditer**.

2 Dans Effet de transition, cochez la case **Ajouter un effet de transition automatiquement**.

La transition par défaut est ajoutée automatiquement entre deux clips.

Remarque: Une transition par défaut est toujours ajoutée automatiquement entre les clips en chevauchement, que la case **Ajouter un effet de transition automatiquement** soit cochée ou non dans **Préférences**.

Pour ajouter une transition sélectionnée à tous les clips de la piste Vidéo

1 Sélectionnez la diapo de la transition.

2 Cliquez sur le bouton **Appliquer l'effet actuel à la piste vidéo**  ou faites un clic droit sur la transition, puis sélectionnez **Appliquer l'effet actuel à la piste vidéo**.


Pour ajouter des transitions aléatoires à tous les clips de la piste Vidéo

- Cliquez sur le bouton **Appliquer des effets aléatoires à la piste vidéo** .

Pour personnaliser une transition prédéfinie

1 Double-cliquez sur un effet de transition sur le **plan de montage**.

- 2 Modifiez les attributs ou le comportement de la transition sur la page **Transition** dans le panneau **Options**.



Pour personnaliser davantage les transitions, vous pouvez utiliser d'autres options :

- Dans **Durée de l'effet de transition par défaut**, entrez la durée souhaitée des transitions entre les clips (en nombre de secondes).
- Choisissez un effet de transition dans la liste déroulante **Effet de transition par défaut**.
- Dans **Effets aléatoires**, cliquez sur le bouton **Personnaliser** et sélectionnez les transitions que vous souhaitez utiliser dans votre projet lorsque vous ajoutez des transitions entre les clips.

Enregistrement et suppression de transitions

Vous pouvez regrouper vos transitions préférées à partir de catégories différentes et les enregistrer dans le dossier **Favoris**. De cette façon, vous pouvez facilement trouver les transitions que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez également supprimer les transitions que vous n'utilisez pas.

Pour enregistrer une transition dans Favoris

- 1 Sélectionnez la diapo de la transition.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ajouter à Mes favoris**  pour ajouter le filtre à la liste de la bibliothèque des favoris.

Pour supprimer une transition d'un projet


- Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur la transition à supprimer et appuyez sur **[Suppr]**.
 - Faites un clic droit sur la transition et sélectionnez **Supprimer**.
 - Pour séparer deux clips distincts avec un effet de transition, faites-les glisser.

Transitions de type morphing

La **transition de type morphing** crée un effet de métamorphose amusant en analysant le contenu d'un clip et en le mélangeant au contenu du clip suivant.

Vous pouvez personnaliser la façon dont la transition de type morphing s'effectue en définissant un guide pour chaque clip afin de déterminer la zone d'intérêt de la transition, telle qu'une ligne d'horizon. Vous pouvez ensuite prévisualiser la transition et effectuer des ajustements au niveau du guide et de la longueur (durée) de la transition. Le guide détermine comment la transition va être appliquée, c'est pourquoi vous pouvez tester différentes positions jusqu'à ce que vous obteniez le résultat escompté.

Les transitions de type morphing sont plus efficaces entre des clips qui présentent des points de référence similaires et des clips qui ont les mêmes dimensions.



Vous pouvez définir des points de référence pour personnaliser les résultats de transition de type morphing.


Pour ajouter une transition de type morphing

- 1 Dans la **bibliothèque**, cliquez sur le bouton de catégorie **Transition** , choisissez **F/X** dans le menu déroulant **Galerie** ou dans le champ **Recherche**, tapez **Morph**.
- 2 Faites glisser la miniature **Transition en morphing** sur le **plan de montage**, entre deux clips.
- 3 Prévisualisez le résultat dans le panneau **Lecteur**. Pour régler la durée de la transition ou définir l'emplacement de début et de fin de la transition, faites glisser les bords de la transition sur le **plan de montage**. Si vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez arrêter ici.
- 4 Si vous souhaitez modifier la transition, double-cliquez dessus sur le **plan de montage** pour ouvrir le panneau **Options** et cliquez sur **Personnaliser**.
- 5 Dans la fenêtre **Transition en morphing**, comparez les guides de transition orange dans la zone **Début** et **Fin**.

- 6 Dans la zone **Début** et dans la zone **Fin**, faites glisser les nœuds pour définir le guide orange qui sera utilisé comme point de référence.
 - Vous pouvez ajouter les nœuds en cliquant sur le guide.
 - Vous pouvez supprimer des nœuds en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un nœud et en choisissant **Supprimer** ou **Supprimer tout** (pour tout supprimer sauf le premier et le dernier nœuds).
- 7 Dans la zone d'aperçu, utilisez les commandes de lecture pour prévisualiser la transition.
- 8 Si nécessaire, ajustez les guides afin d'ajuster précisément la transformation.
- 9 Cliquez sur **OK** pour quitter l'éditeur et revenir sur le **plan de montage**.

Transitions parfaites (Ultimate)


La catégorie **Transitions parfaites (sans raccords)** sont des effets animés basés sur un mouvement qui rendent flou le passage d'un clip au suivant, de façon à obtenir ce que l'on appelle parfois une « coupe invisible ». Que le mouvement soit orienté en haut, en bas ou sur le côté de l'écran, le résultat s'apparente à un effet de transition rapide. Certaines transitions comprennent une rotation et vous pouvez modifier les transitions afin de contrôler les paramètres de niveau de zoom, de position, de douceur des bords et de durée. Par exemple, vous pouvez appliquer un zoom avant et aligner le ciel dans le premier clip, en conservant un ciel de la même couleur dans le second, pour garantir que la transition soit aussi transparente que possible.




Les commandes des transitions parfaites vous permettent d'aligner les zones qui se chevauchent et se mêleront.

Pour appliquer une Transition parfaite

- 1 Sur le **plan de montage**, choisissez l'emplacement où ajouter la Transition **sans raccords**. Notez les bords que vous souhaitez utiliser pour la transition (par exemple, les bords supérieurs car les zones de ciel correspondent).
- 2 Dans la **bibliothèque**, cliquez sur le bouton de catégorie **Transition**  et choisissez **Sans raccords** dans le menu déroulant **Galerie**.
- 3 Cliquez sur une miniature de transition et prévisualisez-la dans le panneau **Lecteur** (en mode **Clip**) pour être sûr qu'elle s'alignera sur les bords cibles.
- 4 Faites glisser la miniature sélectionnée sur le **plan de montage**, entre deux clips.



- 5 Prévisualisez le résultat dans le panneau **Lecteur**. Pour régler la durée de la transition ou définir l'emplacement de début et de fin de la transition, faites glisser les bords de la transition sur le **plan de montage**. Si vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez arrêter ici.
- 6 Si vous souhaitez modifier la transition, double-cliquez dessus sur le **plan de montage** pour ouvrir le panneau **Options**.
- 7 Ajustez les réglages suivants directement dans le panneau **Options** ou cliquez sur **Personnaliser** pour disposer d'une vision plus globale de la position et de la taille du clip :
 - **Durée** : définit la durée totale de la transition.
 - **Bord adouci** : ajuste la douceur du bord le long de la ligne de transition entre les clips.
 - **Position horizontale** : vous permet d'aligner la position gauche-droite (axe x) du clip.
 - **Position verticale** : vous permet d'aligner la position haut-bas (axe y) du clip.
 - **Échelle** : ajuste la taille de vos clips pour créer un effet de zoom avant/zoom arrière. Cela peut aussi vous aider à maximiser l'alignement des zones de correspondance de chaque clip.



- 8 Prévisualisez vos modifications dans le panneau **Lecteur**.

Graphiques



La bibliothèque des recouvrements contient des formes de base, des recouvrements animés et d'autres graphismes. D'autres graphismes, tels que les arrière-plans, sont disponibles dans la bibliothèque de contenu multimédia.

Cette section traite des sujets suivants :

- Ajout de clips de couleur
- Ajout de modèles de couleur
- Ajout d'arrière-plans
- Ajout d'objets ou d'images
- Ajout d'animations

Ajout de clips de couleur

Les clips de couleur sont des arrière-plans unis. Vous pouvez utiliser les clips de couleur prédéfinis ou en créer des nouveaux dans la **bibliothèque**. Par exemple, vous pouvez insérer un clip de couleur noire comme arrière-plan pour le générique de fin.

Pour sélectionner un clip de couleur dans la bibliothèque de couleurs

- 1 Sélectionnez **Média** dans le panneau Bibliothèque et choisissez **Arrière-plans > Couleurs unies** dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez la couleur souhaitée telle qu'affichée dans la **bibliothèque**, et faites-la glisser sur la piste Vidéo ou Incrustation.
Si vous ne voyez pas une couleur souhaitée, ajoutez une autre couleur. Vous pouvez changer la couleur après avoir double-cliqué dessus sur le plan de montage et choisi une couleur à partir du **Sélecteur de couleur** dans l'onglet **Édition**.

Ajout de modèles de couleur

Les modèles de couleur sont des arrière-plans décoratifs. Vous pouvez utiliser les modèles de couleur prédéfinis ou ajouter une image que vous souhaitez utiliser comme nouveau modèle de couleur dans la **bibliothèque**. Par exemple, vous pouvez insérer un modèle de couleur comme arrière-plan d'un titre.

Pour sélectionner un clip de motif d'arrière-plan dans la bibliothèque

- 1 Sélectionnez **Média** dans le panneau **Bibliothèque** et choisissez **Arrière-plans** > **Images** dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez le modèle souhaité tel qu'affiché dans la **bibliothèque**, et faites-le glisser sur la piste Vidéo ou Incrustation.
- 3 Pour ajouter un modèle ne figurant pas dans la bibliothèque, cliquez dans la zone **Ajouter** en dessous de la liste déroulante **Galerie**. Dans la boîte de dialogue **Parcourir les graphiques**, sélectionnez le fichier que vous souhaitez ajouter à la **bibliothèque**.

Ajout d'arrière-plans

Vous pouvez ajouter des arrière-plans décoratifs à vos vidéos. Les arrière-plans prédéfinis incluent un large éventail d'images colorées, que vous pouvez utiliser pour améliorer l'aspect visuel de vos vidéos.

Pour sélectionner une vidéo d'arrière-plan dans la bibliothèque

- 1 Sélectionnez **Média** dans le panneau **Bibliothèque** et choisissez **Arrière-plans** > **Vidéos** dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez l'arrière-plan souhaité tel qu'affiché dans la **bibliothèque**, et faites-le glisser sur la piste Vidéo ou Incrustation.

Ajout d'objets ou d'images

Ajoutez des cadres ou des objets décoratifs à vos vidéos comme clips d'incrustation.

Pour ajouter un objet ou un cadre

- 1 Sélectionnez **Recouvrements** dans le panneau **Bibliothèque** et choisissez **Formes de base** ou **Graphismes** dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez un objet ou une image dans la **bibliothèque**, puis faites glisser cet objet ou cette image sur la **piste Incrustation** du **plan de montage**.
- 3 Dans le panneau **Lecteur**, réglez la taille ou la position de l'objet ou de l'image dans la fenêtre d'aperçu.
Si vous souhaitez appliquer d'autres modifications, dans le panneau **Options**, choisissez les options voulues dans les onglets **Édition**, **Couleur** ou **Effet**.



Ajout d'animations

Donnez plus de vie à vos vidéos en ajoutant des animations sous forme de clips d'incrustation.



Une incrustation d'animation (bandes ondulées bleues) confère un aspect soigné à un projet vidéo.

Pour ajouter une animation

- 1 Sélectionnez **Recouvrements** dans le panneau **Bibliothèque** et choisissez **Recouvrements animés** dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Sélectionnez une animation dans la **bibliothèque**, puis faites-la glisser sur la **piste Incrustation**.
- 3 Dans le panneau **Options**, choisissez les options voulues dans les onglets **Édition**, **Couleur** ou **Effet**.



Le panneau Options a été utilisé pour modifier une incrustation d'animation, en changeant la teinte, puis en utilisant la clé chroma pour créer des zones transparentes.

Filtres vidéo



Les filtres vidéo sont des effets que vous pouvez appliquer aux clips de manière à en modifier le style ou l'apparence. L'utilisation de filtres constitue une manière créative d'améliorer vos clips ou de corriger des défauts dans votre vidéo. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'un clip ait l'aspect d'une peinture ou que l'équilibre des couleurs soit amélioré.

Cette section traite des sujets suivants :

- Application de filtres
- Marquage de filtre en favoris
- Application de plusieurs filtres
- Personnalisation des filtres

Application de filtres

Les filtres vous permettent d'appliquer de nombreux effets spéciaux et corrections. Par exemple, les filtres suivants se trouvent dans la **Bibliothèque** :

- **Rognage** : vous permet de rogner des clips. Vous pouvez remplir le cadre avec le résultat rogné ou afficher une bordure.
- **Anti-tremblements** : réduit le tremblement dans vos vidéos pour créer un effet de stabilisation.
- **AutoSketch** : permet d'appliquer un magnifique effet de dessin à la vidéo

Des filtres peuvent également être appliqués seuls ou en combinaison avec les pistes Vidéo, Incrustation, Titre et Audio.

Pour appliquer un filtre vidéo à une photo ou à un clip vidéo

- 1 Cliquez sur le bouton **Filtre**  dans la **Bibliothèque** pour afficher les vignettes de différents exemples de filtre.
Si vous souhaitez afficher les filtres dans la **bibliothèque** par catégorie, choisissez une catégorie de filtre dans la liste déroulante **Galerie**.
- 2 Faites glisser et déposez le filtre vidéo sur votre clip.
- 3 Dans le volet **Options**, cliquez sur **Personnaliser le filtre** dans l'onglet **Effet**. Les options disponibles dépendent du filtre sélectionné.

4 Prévisualisez votre clip avec le filtre vidéo appliqué en utilisant le Navigateur.



Vous pouvez afficher ou masquer les filtres dans la bibliothèque en cliquant sur le bouton **Afficher les filtres vidéos**  ou **Afficher les filtres audio** .

Marquage de filtre en favoris

Vous pouvez regrouper vos filtres préférés à partir de catégories différentes en les marquant et en les stockant dans le dossier **Favoris**. De cette façon, vous pouvez facilement trouver les filtres que vous utilisez le plus souvent.

Pour marquer un filtre comme favori

- 1 Cliquez sur le bouton **Filtre**  dans la **Bibliothèque** pour afficher les vignettes de différents exemples de filtre.
- 2 Choisissez le filtre vidéo à marquer comme favori dans les diapos affichées dans la **bibliothèque**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Ajouter à Mes favoris**  pour ajouter le filtre à la catégorie **Favoris**.



Vous pouvez également enregistrer des personnalisations de filtres spécifiques. Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Effet** associé au filtre, personnalisez la liste des filtres ou les paramètres **Personnaliser le filtre** et cliquez sur le bouton **Ajouter à Mes favoris**  affiché à droite de la liste des filtres.

Pour rechercher et appliquer un filtre favori

- 1 Dans le panneau Bibliothèque, choisissez la catégorie **Favoris** dans la zone de liste déroulante **Galerie**.
- 2 Choisissez le filtre vidéo préféré à utiliser dans les diapos affichées dans la **bibliothèque**.

Application de plusieurs filtres

par défaut, le filtre appliqué à un clip est toujours remplacé par le nouveau filtre que vous faites glisser sur le clip. Désélectionnez **Remplacer le dernier filtre** si vous souhaitez ajouter plusieurs filtres à un clip. VideoStudio Vous permet d'appliquer jusqu'à cinq filtres à un même clip.

Vous pouvez également choisir un filtre à prévisualiser par le biais de la sélection dans le changement de vue. Si vous décidez de faire un rendu de votre projet, seuls les filtres activés seront inclus dans votre film.

Lorsque plusieurs filtres vidéo sont appliqués à un clip, vous pouvez modifier l'ordre des filtres en cliquant sur ▲ ou sur ▼. Le changement de l'ordre des filtres vidéo aura des effets variés sur votre clip.

Personnalisation des filtres

VideoStudio vous permet de personnaliser les filtres vidéo de plusieurs manières, comme en ajoutant des images clés à vos clips. Les images clés vous permettent de préciser un attribut ou un comportement différent pour votre filtre vidéo. Ceci vous donne la possibilité de déterminer l'aspect de votre filtre vidéo à n'importe quel endroit d'un clip et de varier l'intensité d'un effet dans le temps.

Pour définir des images clés pour des filtres d'effet


1 Glissez-déposez un filtre vidéo depuis la **bibliothèque** sur un clip u plan de montage.

2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur **Personnaliser le filtre** dans l'onglet **Effet**.

La boîte de dialogue du filtre vidéo s'affiche.

Remarque: Les paramètres disponibles sont différents pour chaque filtre vidéo.

3 Dans les **Contrôles d'image clé**, faites glisser le **curseur** ou utilisez les flèches pour aller sur l'image dont vous désirez modifier les attributs de filtre vidéo.



Contrôles d'image clé

Remarque: Vous pouvez utiliser la molette de la souris pour faire un zoom avant ou arrière sur la barre de Contrôle du plan de montage pour pouvoir placer les images clés avec plus de précision.

4 Cliquez sur **Ajouter une image clé** ➕ pour définir l'image comme image clé du clip. Vous pouvez ajuster les paramètres du filtre vidéo pour cette image en particulier.

Remarque: Une marque en forme de losange ◆ s'affiche dans la barre de **contrôle** du **plan de montage** et indique que l'image est une image clé dans le clip.

5 Répétez les étapes 3 et 4 pour ajouter d'autres images clés à votre clip.

6 Utilisez les contrôles du **plan de montage** pour éditer ou aller sur une image clé du clip.

- Pour supprimer une image clé, cliquez sur **Supprimer l'image clé** ➖.

- Cliquez sur **Inverser les images clés**  pour inverser l'ordre des images clés sur le plan de montage, de façon à ce que le clip débute par la dernière image clé et finisse par la première image clé.
 - Pour passer à l'image clé suivante, cliquez sur **Aller sur l'image clé suivante** .
 - Pour passer à l'image clé qui précède celle qui est sélectionnée, cliquez sur **Aller sur l'image clé précédente** .
- 7 Cliquez sur **Fondu avant**  et **Fondu arrière**  pour établir des points de fondu dans votre filtre.
 - 8 Ajustez les paramètres de filtre vidéo selon vos préférences.
 - 9 Prévisualisez les changements que vous avez apportés en cliquant sur **Lire**  dans la fenêtre d'aperçu de la boîte de dialogue.
 - 10 Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.
- Remarque:** Pour prévisualiser le clip avec le filtre vidéo appliqué, utilisez la fenêtre d'aperçu ou un périphérique externe, tel qu'un écran de télévision ou un caméscope DV. Pour choisir le support d'affichage, cliquez sur , puis sur  pour ouvrir la boîte de dialogue **Aperçu des options de lecture**.

Clips d'incrustation



L'ajout de plusieurs pistes Incrustation vous offre plus de possibilités en termes de créativité. Vous pouvez superposer des clips sur une vidéo d'arrière-plan avec des parties d'incrustation transparentes, utiliser un masque vidéo ou ajouter des objets et des bordures à votre vidéo et contrôler comment ils se combinent à l'arrière-plan.

Cette section traite des sujets suivants :

- Ajout de clips aux pistes Incrustation
- Ajustement de clips d'incrustation
- Combinaison de clips d'incrustation pour créer une vidéo Ultra HD (4K)
- Application d'un mouvement à un clip d'incrustation
- Ajustement de la transparence globale des clips d'incrustation
- Ajout de bordures aux clips d'incrustation
- Utilisation de la clé chroma pour obtenir un effet d'écran vert
- Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan
- Ajout d'une image de masque
- Utilisation des masques vidéo avec les clips d'incrustation

Ajout de clips aux pistes Incrustation

Faites glisser des fichiers multimédias jusqu'à la piste Incrustation sur le **plan de montage** pour les ajouter à votre projet en tant que clips d'incrustation.

Pour insérer un clip sur la piste Incrustation

- 1 Dans la **bibliothèque**, sélectionnez le dossier multimédia contenant le clip d'incrustation que vous souhaitez ajouter à votre projet.
- 2 Faites glisser le fichier multimédia de la **bibliothèque** jusqu'à la **piste Incrustation** sur le **plan de montage**.
Remarque: Vous pouvez aussi utiliser des clips de couleur comme clips d'incrustation. Pour ajouter plusieurs pistes, consultez la section «Ajout et échange de pistes», page 68.
- 3 Pour personnaliser le clip Incrustation, sélectionnez-le et modifiez-le de façon interactive dans la fenêtre d'aperçu du panneau **Lecteur** ou ouvrez le panneau **Options** et modifiez les paramètres.

Ajustement de clips d'incrustation


L'application d'effets variés à un projet est très simple lorsque l'on sait utiliser les pistes et les clips d'incrustation.

Pour fractionner un clip dans les pistes vidéo ou incrustation

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip.
- 2 Dans la zone de navigation du panneau **Lecteur** ou sur le **plan de montage**, déplacez le curseur à l'emplacement où vous souhaitez fractionner le clip.
- 3 Dans le panneau **Lecteur**, cliquez sur le bouton **Diviser le clip** .

Pour repositionner un clip d'incrustation

- 1 Sur le plan de montage, sélectionnez le clip.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser le clip d'incrustation jusqu'à l'endroit souhaité dans la fenêtre d'aperçu.
 - Dans la fenêtre d'aperçu, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le clip et choisissez une option dans le menu contextuel.
 - Dans le panneau **Options**, cliquez sur **Options d'alignement** dans l'onglet **Édition**, puis sur une option de la liste déroulante.




Pour redimensionner un clip d'incrustation

- Dans la fenêtre d'aperçu, faites glisser les poignées du clip d'incrustation pour le redimensionner.
Remarque: Si vous faites glisser une poignée d'angle jaune, les proportions sont conservées lorsque vous redimensionnez le clip.

Pour déformer le clip d'incrustation

- Dans la fenêtre d'aperçu, faites glisser les poignées vertes du clip d'incrustation pour le déformer.




Faites glisser les nœuds verts pour déformer le clip.

Combinaison de clips d'incrustation pour créer une vidéo Ultra HD (4K)

Certaines vidéos Ultra HD (résolution 4K) sont créées en combinant quatre fichiers Full HD et une caméra 4K. Outre l'ajout d'effets d'incrustation, vous pouvez utiliser des pistes d'incrustation pour assembler des vidéos HD, afin de créer un film Ultra HD (4K).

Pour fusionner des fichiers HD en utilisant des clips d'incrustation

- 1 Dans la **bibliothèque**, sélectionnez le dossier multimédia qui contient les quatre fichiers HD que vous souhaitez assembler.
Chaque fichier représente un quart de la vidéo Ultra HD (4K).
- 2 Faites glisser chaque fichier de la **bibliothèque** vers une **piste d'incrustation** du **plan de montage**.
- 3 Redimensionnez les clips d'incrustation pour les adapter à la **fenêtre d'aperçu**.
- 4 Repositionnez les clips d'incrustation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Ajustement de clips d'incrustation», page 162.



Même si vous n'avez pas effectué le rendu de la vidéo, vous pouvez importer la vidéo Ultra HD (4K) dans un nouveau projet sous forme de fichier *.vsp pour faciliter l'édition.

Application d'un mouvement à un clip d'incrustation

Pour appliquer un mouvement à un clip d'incrustation

- 1 Dans le **plan de montage**, sélectionnez un clip d'incrustation.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Édition**.
- 3 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Activez l'option **Mouvement de base** et cliquez sur une flèche **Entrée** et **Quitter**.
 - Activez l'option **Mouvement avancé** et cliquez sur **Personnaliser mouvement**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Personnalisation de mouvement», page 193.



La **durée de la pause** détermine la durée de la pause dans la zone désignée avant que le clip ne quitte l'écran. Si vous avez appliqué un mouvement au clip d'incrustation, faites glisser les **poignées de découpe** pour définir la **durée de la pause**.



Ajustement de la transparence globale des clips d'incrustation

Vous pouvez ajuster rapidement la transparence globale d'un clip d'incrustation afin d'obtenir un effet de semi-transparence. Pour disposer d'un plus grand contrôle sur la façon dont le clip d'incrustation se mêle à l'arrière-plan, consultez la section «Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan», page 166.

Vous pouvez également ajuster la transparence des pistes à l'aide du mode Transparence de la piste. Consultez la section «Transparence des pistes», page 105.

Pour appliquer de la transparence à un clip d'incrustation

- 1 Dans le **plan de montage**, sélectionnez un clip d'incrustation.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Édition** et entrez une valeur dans la zone **Transparence** (sous **Couleur de remplissage**).


Ajout de bordures aux clips d'incrustation

Vous pouvez ajouter une bordure à un clip d'incrustation. Par exemple, vous pouvez ajouter une bordure blanche autour d'une image afin qu'elle ressemble davantage à une photo.

Pour ajouter une bordure à un clip d'incrustation


- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip d'incrustation.

- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Édition**, puis entrez une valeur dans le champ **Bordure** (sous **Couleur de remplissage**) pour définir l'épaisseur de la bordure du clip d'incrustation.
- 3 Pour définir la couleur de la bordure, cliquez sur la case de couleur de la zone **Bordure**, située à côté des flèches.



Utilisation de la clé chroma pour obtenir un effet d'écran vert

La **Clé chroma** permet de supprimer une couleur spécifique d'un clip d'incrustation. Par exemple, si vous capturez un sujet face à un arrière-plan de type « écran vert » ou une partie recouverte de vert d'un sujet, la **clé chroma** peut être utilisée pour retirer le vert. Il est possible de placer le sujet sur un autre arrière-plan afin de modifier l'environnement ou créer un effet spécial, tel que l'apparence d'un objet en vol.



Vous pouvez utiliser l'option Clé chroma pour remplacer l'arrière-plan derrière les sujets filmés devant un écran vert.

Pour utiliser la clé chroma afin de rendre transparentes les couleurs sélectionnées

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip d'incrustation.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Clé chroma**.
- 3 Cochez la case **Clé chroma**.
- 4 Utilisez l'outil Pipette  pour prélever une couleur à rendre transparente dans la fenêtre d'aperçu.
- 5 Ajustez la valeur de similarité de la couleur (à droite de l'outil Pipette). L'effet de transparence s'affiche dans la fenêtre d'aperçu.
- 6 Si vous souhaitez recadrer les bords de l'incrustation, vous pouvez entrer une valeur dans les zones **Largeur** et **Hauteur**. La valeur est un pourcentage de la dimension globale.




Si vous souhaitez définir précisément la façon dont l'incrustation se mêle à l'arrière-plan, réglez les paramètres dans l'onglet **Fusion**. Pour plus d'informations, consultez la section «Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan», page 166.

Combinaison des clips d'incrustation avec l'arrière-plan


Vous pouvez spécifier la façon dont les clips d'incrustation se mêlent à l'arrière-plan en utilisant différents modes de fusion. VideoStudio propose les modes de fusion suivants :

Remarque : les exemples d'images utilisent une **Opacité** de 100 % pour chaque mode de fusion.


- **Normal** : affiche les pixels du clip sous-jacent en fonction de l'opacité des pixels du clip sélectionné. Si le clip sélectionné est complètement opaque, aucun pixel ne transparaît. À mesure que l'opacité diminue, davantage de pixels du clip sous-jacent transparaissent.




- **Clé Gris** : ajuste la transparence du clip d'incrustation en fonction de la tonalité (valeurs clair/foncé), plutôt que de la couleur .




- **Multiplier** : multiplie la valeur des couleurs d'incrustation par les couleurs sous-jacentes, puis divise le résultat par 255. Le résultat est plus sombre que les couleurs d'origine. Le blanc n'est pas associé à un effet de mélange. Le noir se mélange toujours au noir. Vous pouvez utiliser le curseur **Mélange/Opacité** pour ajuster la transparence.



- **Écran** : éclaire les couleurs sous-jacentes en multipliant l'inverse du clip sélectionné et le clip sous-jacent. Le résultat obtenu est une couleur identique ou une version éclaircie du clip sélectionné.




- **Clé Ajouter** : ajoute les valeurs de couleur du clip d'incrustation aux valeurs des couleurs sous-jacentes. Vous pouvez utiliser le curseur **Mélange/Opacité** pour ajuster la transparence.




- **Incrustation** : combine les modes de fusion Multiplier et Écran. Si la valeur du canal de couleur du clip sous-jacent est inférieure à la moitié de la valeur maximum, le mode de fusion Multiplier est utilisé. Si la valeur du canal chromatique est supérieure ou égale à la moitié de la valeur maximale, le mode de mélange Écran est utilisé. Le mode de fusion Incrustation affiche des motifs ou des couleurs du clip sélectionné tout en préservant les ombres et les zones claires du clip sous-jacent.



- **Différence** : soustrait la couleur du clip sélectionné de la couleur du clip sous-jacent.



- **Teinte** : applique la teinte du clip sélectionné au clip sous-jacent (sans changer la saturation ou la luminosité).



Les paramètres disponibles dépendent du mode de fusion choisi. Essayez les différents réglages jusqu'à l'obtention du résultat souhaité. Vous pouvez également fusionner des clips à l'aide de la clé chroma. Pour des informations spécifiques sur la clé chroma, consultez la section «Utilisation de la clé chroma pour obtenir un effet d'écran vert», page 165.

Pour fusionner un clip d'incrustation avec l'arrière-plan

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip d'incrustation.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Fusion**.
- 3 Dans le menu déroulant **Modes de fusion**, choisissez l'une des options suivantes :
 - **Normal**

- Clé Gris
- Multiplier
- Écran
- Clé Ajoute
- Recouvrement
- Différencier
- Teinte

4 Ajustez les paramètres suivants (la disponibilité des commandes dépend du mode de fusion choisi) :

- **Largeur** et **Hauteur** : permet de recadrer les bords du clip d'incrustation.
- **Opacité** : ajuste le niveau de transparence global de l'incrustation.

5 À l'aide de la barre interactive, testez les paramètres suivants pour obtenir les résultats souhaités (la disponibilité des commandes dépend du mode de fusion que vous sélectionnez) :




- **Gamma** : affecte le contraste de l'image et peut être utilisé pour éclaircir (déplacez la commande vers la droite) ou assombrir (déplacez la commande vers la gauche) l'image dans sa totalité.
- **Min** : peut être déplacé vers la droite pour assombrir les pixels les plus clairs de l'image.
- **Max** : peut être déplacé vers la gauche pour éclaircir les pixels les plus sombres de l'image.
- **Couper** : peut être déplacé vers la droite pour définir un nouveau point noir pour l'image (plus de noir sur l'image).
- **Seuil** : peut être déplacé vers la gauche pour définir un nouveau point blanc pour l'image (plus de blanc sur l'image).



Vous pouvez inverser les paramètres de mélange en cochant la case **Inverser**.

Ajout d'une image de masque

Ajouter un masque à un clip d'incrustation permet de lui appliquer une forme qu'il est possible de rendre opaque ou transparente.



Pour ajouter une image de masque

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip d'incrustation.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Fusion**.
- 3 Dans la liste déroulante **Modes mats**, choisissez **Masque d'image**.
- 4 Sélectionnez une image de masque.
Pour choisir un masque que vous avez créé, vous pouvez l'importer en cliquant sur le bouton **Ajouter élément(s) de masque**  et en accédant au fichier image.
- 5 Observez la fenêtre d'aperçu pour voir comment les nouveaux paramètres modifient l'image.



Remarque: Vous pouvez utiliser n'importe quel fichier image pour créer un masque. Si votre masque n'est pas au format bitmap 8 bits requis, VideoStudio le convertit automatiquement. Vous pouvez utiliser des programmes comme Corel PaintShop Pro et CorelDRAW pour créer un masque d'image.

Utilisation des masques vidéo avec les clips d'incrustation

Un masque vidéo est une animation qui permet de révéler le contenu d'un clip d'incrustation. Sa fonction est similaire à celle d'une transition. Vous pouvez appliquer un masque vidéo existant, créer et importer votre propre masque vidéo ou importer un masque vidéo créé à partir d'un produit tiers.



Un masque vidéo est une solution créative qui permet de révéler le contenu sous-jacent.

Il existe plusieurs méthodes pour créer vos propres masques vidéo. Par exemple, démarrez un nouveau projet et dans la catégorie **Graphiques** de la bibliothèque, ajoutez un échantillon de couleur noir et un échantillon de couleur blanc sur le plan de montage. Appliquez une transition et faites correspondre la durée aux deux échantillons. Enregistrez votre travail dans un fichier vidéo (par exemple, MPEG 4, AVI ou MOV). Vous pourrez ensuite ultérieurement importer le fichier sous forme de masque vidéo.

Vous pouvez également utiliser le Créateur de masque pour créer des masques vidéo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Utilisation du Créateur de masque (Ultimate)», page 100.

Pour appliquer un masque vidéo à un clip d'incrustation

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez un clip d'incrustation.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Fusion**.
- 3 Dans la liste déroulante **Modes mats**, choisissez **Masque vidéo**.
- 4 Sélectionnez un masque.

Pour choisir un masque que vous avez créé, vous pouvez l'importer en cliquant sur le bouton **Ajouter élément(s) de masque**  et en accédant au fichier vidéo.

- 5 Observez la fenêtre d'aperçu pour voir comment les nouveaux paramètres modifient l'image.



Vous pouvez supprimer des fichiers de la liste des masques vidéo en cliquant sur la diapo correspondant au masque et en cliquant sur le bouton **Supprimer élément de masque** .

Vous pouvez créer un dossier pour les masques vidéo dans le dossier de contenu utilisateur par défaut actuel : **...Documents/Corel VideoStudio Pro/23.0/**.

Correction et étalonnage des couleurs



VideoStudio comprend une collection d'outils de réglage des couleurs qui vous permet de corriger la couleur dans vos clips vidéo ou d'exprimer votre créativité avec l'étalonnage des couleurs afin d'obtenir une atmosphère ou un aspect spécifique. Vous pouvez même appliquer des profils LUT (tables de recherche) pour obtenir un résultat professionnel !

Les commandes de couleur disponibles dans VideoStudio dépend de la version de l'application que vous utilisez.

Cette section traite les sujets suivants :

- Utilisation des commandes de couleur
- Correction de la couleur et de la teinte de base
- Ajustement de la balance des blancs
- Courbe de teinte
- Réglage HSL
- Roue chromatique
- Oscilloscopes vidéo
- Étalonnage des couleurs avec les tables de recherche (profils LUT)

Utilisation des commandes de couleur

L'onglet **Couleur** du panneau **Options** fournit différents outils d'ajustement des couleurs. Dans de nombreux cas, vous pouvez obtenir de bons résultats de teinte et de couleur en utilisant les commandes **basiques**, mais les autres outils de correction et d'étalonnage des couleurs offrent un contrôle plus précis. Parfois, il ne s'agit que d'une question de préférence ou d'un outil offrant une solution plus simple pour parvenir à un résultat spécifique.

Outre la création de votre propre expression créative, vous pouvez importer des profils LUT (tables de recherche). Pour plus d'informations, consultez la section «Étalonnage des couleurs avec les tables de recherche (profils LUT)», page 183.

Oscilloscopes vidéo

Les oscilloscopes vidéo offrent une solution d'évaluation de la teinte et de la couleur de votre clip vidéo en affichant les données de couleur pour le clip sous forme de différentes représentations visuelles. Les informations étant basées sur des données, les oscilloscopes

peuvent vous aider à régler la couleur et la teinte sans vous fonder uniquement sur l'étalonnage des couleurs de l'écran utilisé. Pour plus d'informations sur les oscilloscopes vidéo, reportez-vous à la section «Oscilloscopes vidéo», page 179.

Pour accéder aux commandes de correction et d'étalonnage des couleurs

- 1 Sélectionnez un clip sur le plan de montage.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 3 Cliquez sur l'un des boutons suivants :
 - **Basique**
 - **Teinte automatique**
 - **Balance des blancs**
 - **Courbe de teinte**
 - **Réglage Teinte/Saturation/Luminosité**
 - **Roue chromatique**
 - **Profil LUT**

Correction de la couleur et de la teinte de base

VideoStudio comprend de nombreuses commandes standard qui vous permettent d'ajuster la couleur, la clarté et la teinte. Les commandes de base incluent notamment : **Teinte**, **Exposition**, **Contraste**, **Gamma**, **Noirs**, **Ombres**, **Milieu de gamme**, **Hautes lumières**, **Blancs**, **Intensité**, **Saturation**, **Clarté** et **Brume**.

Pour ajuster la couleur, la teinte et la clarté de base

- 1 Sur le **plan de montage** ou dans la **bibliothèque** de l'espace de travail **Éditer**, sélectionnez un clip vidéo ou image.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Basique**.
- 4 Ajustez les commandes souhaitées en faisant glisser les curseurs.
- 5 Observez l'aperçu pour voir comment les nouveaux paramètres modifient l'image.
Remarque : double-cliquez sur une curseur pour le réinitialiser. Pour supprimer toutes les modifications, cliquez sur le bouton **Réinitialiser**.

Pour ajuster la qualité des tonalités d'un clip vidéo ou image

- 1 Sur le **plan de montage** de l'espace de travail **Éditer**, sélectionnez un clip vidéo ou image.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**, puis sur **Tonalité automatique**.

Remarque : Vous pouvez indiquer si vous désirez que le clip soit **Le plus brillant**, **Plus clair**, **Normal**, **Plus sombre** ou **Le plus sombre** en cliquant sur la liste déroulante **Ajustement auto des tonalités**.

Ajustement de la balance des blancs


La balance des blancs permet de restaurer la température naturelle de la couleur d'une image en supprimant la dominante indésirable des couleurs due aux conflits de sources lumineuses et aux paramètres de caméra incorrects.

Par exemple, un objet éclairé avec de la lumière incandescente peut devenir trop rouge ou trop jaune dans un clip vidéo ou photo. Pour obtenir un aspect naturel, vous devez identifier un point de référence dans votre image qui représente la couleur blanche. VideoStudio propose différentes options pour sélectionner le point blanc :

- **Paramètres par défaut Balance des blancs** : choisissez parmi les paramètres par défaut qui comprennent **Couleur vive** ou **Couleur normale** et ajustez le paramètre par défaut à l'aide des options **Plus faible**, **Normal** et **Forte**.
- **Auto** : choisit automatiquement un point blanc en cohérence avec la couleur globale de votre image.
- **Choisir une couleur** : permet de sélectionner manuellement le point blanc dans l'image. Utilisez l'outil Pipette pour sélectionner une zone de référence qui doit être blanche ou gris neutre.
- **Température** : permet de spécifier la température de la couleur des sources lumineuses en degré Kelvin (K). Vous pouvez également cliquer sur l'une des icônes de condition d'éclairage. Les valeurs inférieures indiquent des scénarios **Tungstène**, **Fluorescent** et **Lumière du jour**, tandis que **Nuage**, **Ombre** et **Obscurcir** correspondent à une température élevée de la couleur.

Pour ajuster la balance des blancs


- 1 Sur le **plan de montage** ou dans la **bibliothèque** de l'espace de travail **Éditer**, sélectionnez un clip vidéo ou image.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Balance des blancs**.
- 4 Cochez la case **Balance des blancs**.
- 5 Déterminez comment vous voulez identifier le point blanc. Choisissez l'une des options disponibles (**Auto**, **Choisir une couleur**, **Prédéfinition de la balance des blancs** ou **Température**).



- 6 Si vous avez sélectionné **Choisir une couleur**, cliquez sur **Afficher l'aperçu** pour afficher une zone d'aperçu dans le panneau Options.
Lorsque vous faites glisser votre curseur vers la zone d'aperçu, il se transforme en icône représentant une pipette.
- 7 Cliquez sur l'aperçu pour identifier un point de référence sur votre image qui représente la couleur blanche.
- 8 Comparez la zone d'aperçu à l'image dans le panneau Lecteur pour voir comment les nouveaux réglages affectent l'image.

Courbe de teinte

La Courbe de teinte permet de corriger les couleurs et le ton en ajustant soit les composantes de couleur individuelles, soit la composante composite (RVB).



L'axe x du graphique représente les valeurs tonales d'origine (des zones de surbrillance à droite aux ombres à gauche) ; l'axe y du graphique correspond aux valeurs tonales ajustées (des zones sombres/moins colorées en bas aux zones claires/plus colorées en haut).

La diagonale du graphique à l'ajustement effectué pour créer votre « courbe ». Le déplacement de la courbe vers le haut et vers la gauche rend le clip plus clair et augmente la couleur de toutes les composantes, tandis que son déplacement vers le bas et la droite

assombrit le clip ou diminue la couleur d'une composante donnée. Si votre clip comporte un reflet bleu, par exemple, vous pouvez réduire l'effet bleu sur l'image en sélectionnant la composante bleu, puis en déplaçant la courbe vers le bas et vers la droite.


Vous pouvez ajouter un ou plusieurs nœuds à la courbe afin de disposer d'un plus grand contrôle sur les zones que vous souhaitez ajuster.

Pour ajuster la couleur et la teinte avec la courbe de teinte

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez le clip vidéo pour lequel vous souhaitez corriger les couleurs.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Courbe de teinte**.
- 4 Sous la courbe graphique, sélectionnez une des options de canal chromatique suivantes :
 - **RVB** : vous permet de modifier les canaux rouge, vert et bleu au sein d'un histogramme combiné.
 - **Rouge** : vous permet de modifier le canal rouge uniquement.
 - **Vert** : vous permet de modifier le canal vert uniquement.
 - **Bleu** : vous permet de modifier le canal bleu uniquement.
- 5 Faites glisser des points sur le graphique pour ajuster la relation entre les niveaux d'**Entrée** (la luminosité des pixels d'origine) et les niveaux de **Sortie** (la luminosité des pixels corrigés).
- 6 Pour ajouter un point sur la courbe, cliquez le long de celle-ci à l'emplacement où le point doit être ajouté.
Remarque : Pour supprimer toutes les modifications, cliquez sur le bouton **Réinitialiser**.

Réglage HSL

L'élément Teinte/Saturation/Luminosité est un puissant outil de réglage des couleurs qui vous permet d'ajuster de façon interactive les couleurs d'un clip. Cet outil vous permet de cibler des couleurs spécifiques.



Une commande interactive peut être déplacée par glissement sur un clip dans le panneau Lecteur afin d'ajuster la teinte, la saturation ou la luminosité de la zone d'échantillon sous-jacente.

Pour ajuster une couleur à l'aide du réglage Teinte/Saturation/Luminosité

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez le clip vidéo pour lequel vous souhaitez corriger les couleurs.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Réglage HSL**.
- 4 Dans la liste déroulante **HSL**, choisissez une des options suivantes :
 - **Teinte**
 - **Saturation**
 - **Luminosité**
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur l'outil interactif des couleurs  et, dans le panneau Lecteur, faites glisser la souris sur une couleur du clip que vous souhaitez ajuster. Si vous faites glisser la souris vers la gauche, les curseurs correspondants sont déplacés vers la gauche ; si vous faites glisser la souris vers la droite, les curseurs correspondants sont déplacés vers la droite.
 - Réglez les curseurs individuels pour définir les valeurs souhaitées.

Remarque : Vous pouvez appliquer un préréglage en choisissant une option dans la liste déroulante **Sélectionner un préréglage**. Vous pouvez également enregistrer vos réglages personnalisés sous forme de préréglage en cliquant sur **Enregistrer comme préréglage**. Pour supprimer toutes les modifications, cliquez sur le bouton **Réinitialiser**.

Roue chromatique

La fonction **Roue chromatique** vous permet d'ajuster la teinte de votre image en réglant le curseur qui se trouve à côté des roues **Changement de couleur** (qui s'applique à toutes les

zones de l'image), **Hautes lumières**, **Demi-teintes** ou **Ombres**. Ces roues vous permettent d'ajuster les couleurs de zones spécifiques d'exposition de l'image. Par exemple, vous pouvez appliquer un reflet bleu aux zones d'ombre de votre clip vidéo.



Pour ajuster la teinte ou la couleur d'un clip à l'aide de la roue chromatique


- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez le clip vidéo pour lequel vous souhaitez corriger les couleurs.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Roue chromatique**.
- 4 Pour régler la luminosité du clip, faites glisser le curseur à gauche des roues **Changement de couleur** (image complète), **Surbrillances**, **Demi-teintes** ou **Ombres**. Faites glisser le curseur vers le haut pour augmenter la luminosité des zones correspondantes de l'image vidéo sélectionnée. Faites glisser le curseur vers le bas pour diminuer la luminosité.
- 5 Pour régler la couleur, faites glisser le cercle indicateur de couleur (au centre des roues chromatiques) afin de régler une couleur pour les zones correspondantes. Par exemple, pour supprimer un reflet bleu des zones sombres d'un clip vidéo, faites glisser l'indicateur de couleur pour la roues Ombres vers le côté jaune du cercle.

Oscilloscopes vidéo

VideoStudio fournit les oscilloscopes vidéo suivants pour vous aider à évaluer les informations de couleur et de teinte dans vos clips vidéo. Lorsque vous effectuez des ajustements de couleur, les informations sur les oscilloscopes changent, pour vous permettre d'évaluer l'impact du changement dans la vue Étalonnage des couleurs du panneau Lecteur ou en utilisant les données de couleur représentées sur l'oscilloscope vidéo.

Forme d'onde


Un oscilloscope Forme d'onde affiche la chrominance d'un clip vidéo en utilisant une représentation graphique dont l'axe vertical représente l'intensité, de zéro (en bas) à 100 % (en haut).



Un oscilloscope Forme d'onde présente la répartition des couleurs à partir de l'intensité zéro (en bas) à l'intensité de 100 % (en haut).


Vecteur - Couleur (Vecteurscope)

Les représentations graphiques de vecteurs sont utilisés par les professionnels de la vidéo à différentes fins, y compris pour déterminer si l'intensité des couleurs d'images vidéo correspond bien à une plage de diffusion standard. Le cercle de l'oscilloscope des vecteurs de couleur affiche la chrominance (intensité de couleur), de l'intensité zéro au centre du cercle à l'intensité de 100 % sur le bord du cercle. Le cercle est divisé en zones de couleur, ce qui facilite la visualisation de la dispersion des couleurs pour l'image sélectionnée du clip vidéo. Le petit quadrillage vers le bord du cercle est utilisé pour marquer la limite d'intensité. Les pixels qui apparaissent au-delà des cibles ne sont pas considérés comme sûrs pour la diffusion.



Histogramme


Un histogramme vous permet d'afficher la gamme des teintes et des couleurs d'une vidéo. L'évaluation de la répartition des pixels d'une image sélectionnée de votre vidéo vous aide à déterminer s'il existe un reflet de couleur ou, dans le cas d'images sous-exposées, cela peut vous permettre de déterminer si les données d'image pour les zones d'ombre sont suffisantes pour corriger le déséquilibre.



L'histogramme affiche la répartition des pixels pour le clip, des zones sombres (ombres) aux zones claires (surbrillances) le long de l'axe horizontal.

Parade RVB

L'oscilloscope Parade RVB vous permet d'afficher les composantes rouge (R), vert (G) et bleu (B) de votre clip vidéo dans une représentation graphique dont l'axe vertical représente l'intensité zéro (en bas) jusqu'à l'intensité de 100 % (en haut).



L'oscilloscope Parade RVB vous permet d'évaluer les couleurs les unes par rapport aux autres.

Pour afficher un oscilloscope vidéo


- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez le clip vidéo pour lequel vous souhaitez corriger les couleurs.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.

- 3 Cliquez sur un des boutons de correction de couleur pour choisir une méthode de correction de couleur.
- 4 À droite des commandes de couleur, cochez la case **Afficher l'oscilloscope vidéo** affichée en haut du panneau.
Remarque : Vous pouvez avoir besoin d'agrandir la fenêtre VideoStudio afin d'afficher l'oscilloscope vidéo.
- 5 Dans la liste déroulante, sélectionnez l'un des oscilloscopes vidéo suivants :
 - **Forme d'onde**
 - **Vecteur - Couleur**
 - **Histogramme**
 - **Parade RVB**

Pour utiliser un vecteurscope afin d'afficher le teint de peau

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez le clip vidéo pour lequel vous souhaitez corriger les couleurs.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 3 Cliquez sur l'une des options suivantes :
 - **Courbe de teinte**
 - **Réglage HSL**
 - **Roue chromatique**
- 4 Cochez la case **Afficher l'oscilloscope vidéo** en haut du panneau et, dans la liste déroulante, choisissez **Vecteur - Couleur**.
Remarque : En fonction de la taille de la fenêtre de l'application, vous devrez peut-être utiliser le défilement (horizontal) pour voir toutes les commandes.

Ligne de teint
de la peau



Pour obtenir un teint de peau naturelle, assurez-vous que les couleurs de teint de peau s'inscrivent sur la courbe de teint de peau A.

- 5 En vous servant de la ligne de teint de peau comme guide (les teints de peau doivent suivre la ligne), effectuez les ajustements de couleur nécessaires à l'aide des outils de votre choix.

Étalonnage des couleurs avec les tables de recherche (profils LUT)

Vous pouvez étalonner les couleurs de votre clip vidéo en appliquant un fichier de table de recherche, également appelé « profil LUT ». Les profils LUT sont généralement utilisés pour recréer un effet ciné spécifique qui affecte l'atmosphère générale du clip. Les profils LUT comportent des valeurs de couleurs qui se combinent aux valeurs de couleurs de votre clip pour obtenir un nouveau résultat.

Remarque : pour corriger la couleur de votre vidéo, il est préférable d'effectuer cette opération avant d'appliquer un profil LUT, surtout si vous avez plusieurs clips vidéo qui utilisent la même couleur.



Les profils LUT vous permettent de recréer un effet ciné spécifique ou créatif.

Pour appliquer un profil LUT

- 1 Sélectionnez un clip sur le plan de montage.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 3 Cliquez sur **Profil LUT**.
- 4 Cliquez sur une vignette pour appliquer le profil correspondant à votre clip.
Une coche verte apparaît dans le coin supérieur droit de la vignette sélectionnée.
- 5 En haut du panneau, faites glisser le curseur **Intensité** pour ajuster le profil.

Pour supprimer un profil LUT

- 1 Sélectionnez le clip affecté sur le plan de montage.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 3 Cliquez sur **Profil LUT**.
- 4 Cliquez sur la vignette active avec la coche verte dans le coin supérieur droit.
La coche verte disparaît et le profil LUT est retiré du clip.

Pour importer un profil LUT

- 1 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 2 Cliquez sur **Profil LUT**.

- 3 En haut du panneau, cliquez sur le bouton **Importer un profil LUT** (symbole plus) et choisissez le fichier voulu (format de fichier .cube).

Une nouvelle vignette est ajoutée dans la bibliothèque des profils LUT.

Pour supprimer un profil LUT à un clip vidéo

- 1 Sur le **plan de montage**, sélectionnez le clip vidéo.
- 2 Dans le panneau **Options**, cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Basique** et, sous la section **Correction chromatique**, choisissez **Aucun** dans le menu déroulant **Profil LUT**.



Suivi de mouvement

VideoStudio vous permet de créer des chemins de suivi dans des clips vidéo et de suivre des éléments spécifiques de votre vidéo. Le suivi de mouvement permet d'éliminer les nombreuses étapes répétitives d'ajout d'objets au **plan de montage**, ainsi que d'éviter d'utiliser des images clés pour créer du mouvement.

De plus, la fonction de suivi des mouvements permet de créer des illusions d'optique pour intégrer des titres aux clips vidéo et de suivre le déplacement de l'appareil photo, comme lors de l'enregistrement d'une vidéo avec des titres inclus à la séquence initiale !

La personnalisation du mouvement vous permet de créer vos propres trajectoires de mouvement que vous pouvez enregistrer dans le dossier Chemin de la bibliothèque.

Cette section traite des sujets suivants :

- Suivi des mouvements des objets d'une vidéo
- Mise en correspondance d'un mouvement avec un chemin de suivi
- Personnalisation de mouvement

Suivi des mouvements des objets d'une vidéo


La fonction **Suivre mouvement** permet de suivre les mouvements d'un point ou d'une zone d'une vidéo, et de générer automatiquement le chemin de suivi du mouvement.

Suivre mouvement fonctionne conjointement avec la fonction **Faire correspondre mouvement**. **Faire correspondre mouvement** permet de faire en sorte que les incrustations et les titres suivent automatiquement le chemin de suivi que vous avez créé.



Si vous préférez animer manuellement les incrustations et les titres pour les faire correspondre à votre vidéo d'arrière-plan principale, vous pouvez utiliser la fonction **Personnaliser mouvement**.

Interface du suivi de mouvement : éléments de base



Boîte de dialogue Suivre mouvement

Partie	Description
1. Tracker	Désigne l'objet à suivre pour créer le chemin de suivi. Il peut également apparaître sous forme de zone selon le type de tracker sélectionné.
2. Contrôle de la lecture	Boutons de commande de la lecture.
3. Contrôle du plan de montage	Plan de montage de la vidéo associé aux commandes de zoom et de tracé d'entrée et de sortie.
4. Contrôle des trackers	Boutons et options qui permettent de gérer les propriétés des trackers, des chemins de suivi et des objets correspondants.
5. Fenêtre d'aperçu	Affiche la vidéo en cours de lecture.
6. Objet correspondant	Emplacement de l'objet correspondant.
7. Chemin de suivi	Chemin du mouvement suivi (tracé) par le programme.
8. Code temporel	Permet d'accéder directement à une partie de la vidéo en indiquant le code temporel exact.




Boutons et options du suivi de mouvement



Suivre mouvement : cette fonction suit automatiquement le mouvement du tracker sélectionné dans le clip vidéo.



Redéfinir à la position par défaut : annule toutes les actions.

	Tracé d'entrée / Tracé de sortie : délimite la plage de suivi de mouvement dans le clip vidéo.
	Zoom avant / Zoom arrière : permet de régler l'affichage du plan de montage de la vidéo.
	Afficher le chemin de tracé : permet d'afficher ou de masquer le chemin de suivi dans la fenêtre d'aperçu.
	L'œil qui apparaît sur chaque tracker indique l'état du tracker. S'il est activé, l'œil est ouvert et le tracker est visible dans la fenêtre d'aperçu. S'il est désactivé, l'œil est fermé et le tracker sélectionné est masqué.
	Ajouter un tracker / Supprimer le tracker : permet d'ajouter et de supprimer des trackers.
	Renommer le tracker : permet de renommer le tracker actif.
	Enregistrer dans la bibliothèque de chemins : permet d'enregistrer les chemins actifs dans la bibliothèque de chemins.
	Définir le tracker en tant que point / Définir le tracker en tant que zone / Définir le tracker multipoint : permet de choisir un point unique, une zone ou une zone multipoint dynamique de suivi.
	Appliquer/Masquer la mosaïque : permet d'appliquer un effet de mosaïque à l'objet suivi. Ce bouton permet de flouter la zone de l'objet suivi. Vous pouvez choisir une mosaïque rectangulaire ou circulaire.
	Régler la taille de la mosaïque : permet de régler la taille du motif de mosaïque.
	Ajouter un objet correspondant : permet d'ajouter un objet correspondant et de régler la position dans la liste déroulante Position ou la fenêtre d'aperçu.
	Annuler : permet de fermer la boîte de dialogue Suivre mouvement et d'annuler toutes les modifications effectuées sur la vidéo.
	OK : permet de fermer la boîte de dialogue Suivre mouvement et de conserver le chemin suivi sous forme d'attribut de vidéo.

Pour lancer la boîte de dialogue Suivre mouvement


- Vous pouvez procéder de l'une des manières suivantes :
 - Sélectionnez un fichier vidéo sur la Piste vidéo et cliquez sur le bouton **Suivre mouvement**  dans la **barre d'outils**.
 - Cliquez sur **Outils > Suivre mouvement** et sélectionnez un fichier vidéo.

Pour suivre le mouvement des objets d'une vidéo

1 Cliquez sur **Outils > Suivre mouvement**.

2 Recherchez la vidéo que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Ouvrir**. La boîte de dialogue **Suivre mouvement** s'affiche.

Dans l'exemple, la vidéo sélectionnée montre un garçon qui se promène au bord du lac.



3 Faites glisser le tracker jusqu'à l'endroit de la vidéo que vous souhaitez suivre.

Dans l'exemple, le tracker est placé sur le visage du garçon. La zone est agrandie pour vous permettre de voir de près la sélection.




4 Dans la zone **Type de tracker**, choisissez l'une des options suivantes :

- **Définir le tracker en tant que point** (valeur par défaut)  : permet de définir un point unique de suivi.
- **Définir le tracker en tant que zone**  : permet de définir une zone de suivi fixe. Cette option vous permet d'utiliser une zone d'échantillon plus large et de définir les limites d'un flou de mosaïque. Vous pouvez définir la forme et la taille du tracker en faisant glisser les nœuds des coins.
- **Définir le tracker multipoint**  : permet de définir une zone de suivi dynamique dont la taille et la forme s'adaptent en fonction de l'éloignement ou du rapprochement de l'objet par rapport à la caméra ou des changements d'angle. Faites glisser les quatre nœuds vers les bords intérieurs de la zone dont vous souhaitez effectuer le suivi. Ce type de tracker applique automatiquement un flou de mosaïque. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Pour flouter des parties des objets suivis», page 202.

5 Cliquez sur le bouton **Suivre mouvement** .

Le chemin de suivi est créé au fur et à mesure de la lecture de la vidéo. Si vous sélectionnez **Afficher le chemin de suivi**, le chemin de suivi s'affiche en surbrillance à la fin du processus.




6 Cliquez sur **OK**.



Il est plus facile de suivre des points ou des zones d'une vidéo qui se détachent nettement des autres éléments de la vidéo. Évitez de choisir des pixels qui peuvent se fondre avec des pixels similaires de la vidéo.

Mise en correspondance d'un mouvement avec un chemin de suivi



La fonction **Faire correspondre mouvement** permet de faire correspondre automatiquement le mouvement d'incrustations et de titres avec le chemin de suivi, afin de produire l'effet qu'un élément suit un autre élément. Par exemple, vous pouvez identifier une personne en mouvement dans une vidéo en faisant correspondre un titre à son chemin de suivi.




Boîte de dialogue Faire correspondre mouvement

Partie	Description
1. Contrôle de la lecture	Boutons de commande de la lecture.
2. Contrôle du plan de montage	Plan de montage de la vidéo comportant les commandes de zoom.
3. Panneau des attributs	Définit les commandes Position, Taille, Opacité, Rotation, Ombre, Bordure, Miroir et Atténuation en entrée/sortie.
4. Fenêtre d'aperçu	Affiche la vidéo en cours de lecture.
5. Objet correspondant	Définit l'emplacement de l'objet correspondant, qui peut être un titre ou une incrustation. Cette fonction s'applique uniquement dans la boîte de dialogue Faire correspondre mouvement .
6. Chemin de mouvement	Le chemin du mouvement tel que défini manuellement. Cette fonction s'affiche uniquement dans la boîte de dialogue Personnaliser mouvement .
7. Fenêtre de distorsion d'objets	Permet de définir l'orientation du clip vidéo ou de l'objet d'incrustation.
8. Contrôle des images clés	Permet d'ajouter et de supprimer des images clés, ainsi que de définir leur position et leur décalage.
9. Code temporel	Permet d'accéder directement à une partie de la vidéo en indiquant le code temporel exact.

Boutons et options des fonctions Faire correspondre mouvement et Personnaliser mouvement

	Ajouter une image clé : permet d'ajouter une image clé.
	Supprimer l'image clé : permet de supprimer une image clé.
	Aller sur l'image clé précédente : permet d'accéder à l'image clé précédente disponible.
	Inverser l'image clé : permet d'inverser l'image clé en cours.
	Déplacer l'image clé vers la gauche : permet de déplacer l'image clé en cours d'une étape vers la gauche.
	Déplacer l'image clé vers la droite : permet de déplacer l'image clé en cours d'une étape vers la droite.
	Aller sur l'image clé suivante : permet d'accéder à l'image clé suivante disponible.
	Menu Tracker : permet de sélectionner le tracker que l'objet correspondant va suivre. Cette fonction s'affiche uniquement dans la boîte de dialogue Faire correspondre mouvement .
	Réinitialiser : permet d'annuler toutes les actions. Cette fonction s'affiche uniquement dans la boîte de dialogue Personnaliser mouvement .
	Enregistrer sous : permet d'enregistrer les chemins actifs dans la bibliothèque de chemins. Cette fonction s'affiche uniquement dans la boîte de dialogue Personnaliser mouvement .
	Annuler : permet de fermer la boîte de dialogue Personnaliser mouvement/Faire correspondre mouvement et d'ignorer toutes les modifications apportées à la vidéo.
	OK : permet de fermer la boîte de dialogue Faire correspondre mouvement/Personnaliser mouvement et d'enregistrer le chemin suivi sous forme d'attribut de clip vidéo.



Menu contextuel (clic droit) des fonctions Faire correspondre mouvement et Personnaliser mouvement

Menu contextuel (clic droit) des fonctions Faire correspondre mouvement et Personnaliser mouvement


Ajouter une image clé	Ajoute une image clé.
Supprimer l'image clé	Supprime une image clé.
Conserver les proportions	Permet de conserver le rapport entre la largeur et la hauteur lorsque vous dimensionnez le clip vidéo ou l'objet d'incrustation.
Réinitialiser la déformation	Rétablit les proportions initiales d'un clip ou d'un objet que vous avez déformé.
Afficher la fenêtre de distorsion d'objets	Permet d'afficher et de masquer la fenêtre de distorsion d'objets, laquelle permet de définir l'orientation du clip vidéo ou de l'objet d'incrustation.
Afficher le quadrillage	Permet d'ouvrir la fenêtre Options de quadrillage pour modifier les paramètres du quadrillage.
Afficher la vidéo d'arrière-plan	Permet d'afficher et de masquer les autres pistes du plan de montage .
Afficher les résultats dans la fenêtre d'aperçu	Permet d'activer et de désactiver l'affichage simultané des modifications dans la fenêtre d'aperçu.
Ajuster la taille de la vue (molette de la souris)	Permet de régler le zoom sur 100 %, 50 % ou 33 %. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide de la molette de la souris.

Pour lancer la boîte de dialogue Faire correspondre mouvement

- Faites un clic droit sur un clip d'incrustation du plan de montage et choisissez **Mouvement > Faire correspondre mouvement**.

Pour faire correspondre un mouvement à un chemin de suivi

- Insérez une vidéo comportant un chemin de suivi dans la piste Vidéo.
- Insérez un clip de titre dans la piste Incrustation et définissez ses propriétés en fonction de votre projet.
Dans l'exemple, le nom du garçon qui apparaît dans la vidéo est ajouté à la piste de titre.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la piste du titre et sélectionnez **Mouvement > Faire correspondre mouvement**. La boîte de dialogue **Faire correspondre mouvement** s'affiche.
- Si vous avez plusieurs trackers, sélectionnez le tracker que vous souhaitez faire correspondre.
Dans l'exemple, le tracker 01 qui est sélectionné représente le chemin de suivi du garçon.



- Définissez les propriétés du titre en fonction de votre projet.

À chaque fois que vous définissez une valeur, une image clé est ajoutée.



Dans l'exemple, les valeurs de la section **Décalage** sont ajustées pour définir la distance idéale entre le garçon et le titre. Les valeurs **Taille** et **Opacité** sont également ajustées, afin que le titre soit visible tout en restant légèrement transparent.

Remarque: Si vous souhaitez faire pivoter et déplacer le clip autour de la vidéo, vous pouvez définir les valeurs des sections **Décalage** et **Rotation**. Vous pouvez également ajouter une ombre et une bordure, ou mettre l'image en miroir. Si vous cliquez sur le bouton **Atténuation en entrée/Atténuation en sortie** / , le mouvement commence progressivement ou s'arrête progressivement. Déplacez le curseur pour gérer la temporisation.

- 6 Lancez la lecture de la vidéo pour tester l'animation. Lorsque vous avez fini, cliquez sur **OK**.

Le résultat de l'exemple de projet est montré ci-dessous.



Vous pouvez ajuster les propriétés de vos incrustations et titres à l'aide d'images clés, en faisant glisser le tracker et en ajustant les valeurs de la boîte de dialogue **Faire correspondre mouvement**.

Pour dissocier des clips d'incrustation des chemins de suivi


- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le clip d'incrustation et sélectionnez **Mouvement > Supprimer le mouvement**.

Personnalisation de mouvement

Grâce à la fonction **Personnaliser mouvement**, vous pouvez définir manuellement le mouvement des incrustations et des titres pour compléter le mouvement des éléments sur une vidéo en arrière-plan (sans aucune référence aux informations de suivi existantes). Cela signifie que vous pouvez définir votre propre trajectoire de mouvement et modifier différentes propriétés afin de créer des effets de mouvement simples ou complexes. Par

exemple, à l'aide d'images clés, vous pouvez contrôler la taille, l'opacité et la rotation d'un objet lorsqu'il traverse la trajectoire que vous avez définie pour lui.

Vous pouvez enregistrer un mouvement personnalisé dans la **bibliothèque** sous forme de tracé, avec ou sans autre réglage de propriété.



Boîte de dialogue Personnaliser mouvement

Partie	Description
1. Contrôle de la lecture	Boutons de commande de la lecture.
2. Contrôle du plan de montage	Plan de montage de la vidéo comportant les commandes de zoom.
3. Panneau des attributs	Définit les commandes Position, Taille, Opacité, Rotation, Ombre, Bordure, Miroir et Atténuation en entrée/sortie.
4. Fenêtre d'aperçu	Affiche la vidéo en cours de lecture.
5. Chemin de mouvement	Le chemin du mouvement tel que défini manuellement. Cette fonction s'affiche uniquement dans la boîte de dialogue Personnaliser mouvement .
6. Fenêtre de distorsion d'objets	Permet de définir l'orientation du clip vidéo ou de l'objet d'incrustation.
7. Contrôle des images clés	Permet d'ajouter et de supprimer des images clés, ainsi que de définir leur position et leur décalage.
8. Code temporel	Permet d'accéder directement à une partie de la vidéo en indiquant le code temporel exact.

Pour lancer la boîte de dialogue Personnaliser mouvement

- Faites un clic droit sur un clip vidéo du **plan de montage** et choisissez **Mouvement** > **Personnaliser mouvement**.




Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue **Personnaliser mouvement** en cliquant sur l'onglet **Effet** du **panneau Options**, puis en cliquant sur l'option **Mouvement avancé**. Cette option est uniquement disponible lorsqu'un clip est sélectionné sur la **piste Incrustation**.


Pour personnaliser un chemin de mouvement

- Faites un clic droit sur une vidéo d'arrière-plan ou un clip d'incrustation du **plan de montage**, et sélectionnez **Mouvement** > **Personnaliser mouvement**. La boîte de dialogue **Personnaliser mouvement** s'affiche.

Dans l'exemple, le titre s'affiche selon un chemin de mouvement rectiligne.




- Modifiez la forme du chemin de mouvement en faisant glisser les segments de ligne et les nœuds d'images clés.



Remarque: Des nœuds d'images clés sont automatiquement ajoutés à chaque fois que vous passez à une autre image et effectuez une modification. Vous pouvez également créer un nœud d'image clé en faisant glisser le curseur et en cliquant sur le bouton **Ajouter une image clé** .

- Définissez les propriétés du titre en fonction de votre projet.
À chaque fois que vous définissez une valeur, une image clé est ajoutée.
L'exemple ci-dessous montre le titre après l'ajustement des valeurs **Position**, **Taille** et **Rotation**.

Pour changer la référence de centre de l'objet (pour une rotation décalée ou un effet de zoom), dans la fenêtre d'aperçu, faites glisser le repère de centre rouge vers la nouvelle position.



Remarque: Vous pouvez également modifier l'opacité, ajouter une ombre et une bordure, et mettre l'image en miroir en réglant les valeurs des sections **Opacité**, **Ombre**, **Bordure** et **Miroir**. Si vous cliquez sur le bouton **Atténuation en entrée/Atténuation en sortie** / , le mouvement commence progressivement ou s'arrête progressivement. Déplacez le curseur pour gérer la temporisation de l'atténuation.

- 4 Lancez la lecture de la vidéo pour tester l'animation. Lorsque vous avez fini, cliquez sur **OK**.



Si vous personnalisez un chemin de suivi existant, les informations de correspondance de mouvement existantes dans la vidéo sont converties en chemin de mouvement générique.

Pour enregistrer un mouvement personnalisé dans la bibliothèque de chemins

- 1 Après avoir créé un mouvement personnalisé dans la boîte de dialogue **Personnaliser mouvement**, cliquez sur **Enregistrer sous**.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Enregistrer dans la bibliothèque de chemins**, entrez un nom dans le champ **Nom de chemin**.
- 3 Sélectionnez l'une des **options** suivantes :
 - **Chemin d'accès avec tous les attributs** : enregistre le chemin et les attributs affectés aux images clés.
 - **Chemin d'accès uniquement** : enregistre uniquement le chemin. Aucun attribut n'est enregistré.
- 4 Dans la liste déroulante **Enregistrer sous**, choisissez un dossier.

Pour supprimer un mouvement personnalisé d'un clip sur le plan de montage

- 1 Sur le **plan de montage**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un clip auquel un mouvement personnalisé a été appliqué, puis choisissez **Mouvement** > **Supprimer le mouvement** dans le menu contextuel.

Chemins de tracé



VideoStudio vous permet de suivre des points ou des zones spécifiques pour créer un chemin de mouvement. Ce chemin de tracé représente l'emplacement de la zone ou du point sélectionné dans la séquence des images de la vidéo.

Une fois les chemins de tracé obtenus, vous pouvez ajouter des objets correspondants autour de la zone du tracker ou flouter des éléments de la vidéo à l'aide du tracker.

Cette section traite des sujets suivants :

- Ajustement de chemins de tracé
- Utilisation d'objets dans des chemins de tracé
- Utilisation de la bibliothèque de chemins

Ajustement de chemins de tracé

Vous pouvez affiner ou modifier le chemin de tracé en réinitialisant manuellement des points du tracé. Pour plus d'informations sur la création de chemins de tracé, reportez-vous à la section «Suivi des mouvements des objets d'une vidéo», page 185.

Pour ajuster des chemins de tracé

- 1 Sélectionnez un fichier vidéo sur la Piste vidéo et cliquez sur le bouton **Suivre mouvement**  dans la **barre d'outils**.
- 2 Dans la liste de trackers, sélectionnez le tracker à ajuster.
- 3 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit où vous voulez ajuster le chemin.
- 4 Faites glisser le tracker pour le placer sur la position de la nouvelle image clé.
- 5 Cliquez sur le bouton **Suivre mouvement**  pour effectuer à nouveau le tracé. Le tracker effectue le suivi en tenant compte de la position de la nouvelle image clé.



L'ajustement des points de suivi permet d'affiner ou de lisser le mouvement des objets correspondants.

Pour définir la durée du chemin de tracé

- 1 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit où vous voulez commencer le suivi du mouvement. Cliquez sur le bouton **Tracé d'entrée** .
- 2 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit où vous voulez terminer le suivi du mouvement. Cliquez sur le bouton **Tracé de sortie** .
La durée du chemin de tracé est définie.

Pour étendre la durée du chemin de tracé

- 1 Faites glisser le **curseur** jusqu'à l'endroit non tracé où vous souhaitez terminer le suivi du mouvement.
- 2 Cliquez sur le bouton **Suivre mouvement** .
Le mouvement de l'objet suivi et le chemin prolongé sont générés.



Si vous faites glisser le **curseur** et cliquez sur le bouton **Tracé d'entrée** , le chemin en cours est supprimé et un nouveau point de départ est inséré.

Pour réinitialiser des chemins de tracé

- Vous pouvez réinitialiser le chemin de tracé en cours et sélectionner une nouvelle zone à suivre en effectuant l'une des actions suivantes :
 - Faites glisser le point du tracker vers un autre endroit.
 - Faites glisser le **curseur** vers un autre endroit et cliquez sur le bouton **Tracé d'entrée** .
 - Cliquez sur le bouton **Réinitialiser** .

Pour afficher ou masquer des trackers

- Cliquez sur  ou  pour afficher ou masquer des trackers.

Pour ajouter des trackers

- 1 Cliquez sur le bouton **Ajouter un tracker**  pour ajouter le deuxième tracker. Un nouveau tracker apparaît sur l'écran et un nouveau tracker est ajouté à la liste.
- 2 Faites glisser le tracker jusqu'à l'endroit de la vidéo que vous souhaitez suivre.
Dans l'exemple, le deuxième tracker est placé sur une échelle à poissons immobile sur le lac.
- 3 Cliquez sur le bouton **Suivre mouvement** .

Si vous sélectionnez **Afficher le chemin de tracé**, les chemins de tracé des deux trackers s'affichent, et le tracker sélectionné est mis en surbrillance.

Dans l'exemple, le tracker 1 suit le garçon, tandis que le tracker 2 suit l'échelle à poissons immobile. Comme l'appareil photo se déplace vers la droite, le chemin du tracker 1 représente un mouvement vers la droite et le chemin du tracker 2, un mouvement vers la gauche.



4 Cliquez sur **OK**.



Pour supprimer un tracker, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton **Supprimer le tracker** .


Pour renommer des trackers

- 1 Sélectionnez un tracker et cliquez sur le bouton **Renommer le tracker** .
- 2 Entrez le nouveau nom du tracker dans la boîte de dialogue **Renommer le tracker**.
- 3 Cliquez sur **OK**.


Utilisation d'objets dans des chemins de tracé

Pour ajouter des objets correspondants


- 1 Dans la fenêtre Suivre mouvement, cochez la case **Ajouter un objet correspondant**.
Un objet correspondant apparaît dans la fenêtre d'aperçu.



- 2 Ajustez la position de l'objet correspondant en effectuant l'une des actions suivantes :
 - Choisissez une option dans la liste déroulante **Position**.
 - Faites glisser le marqueur de l'objet correspondant pour le placer où vous souhaitez dans la fenêtre d'aperçu.
- 3 Dans la fenêtre d'aperçu, faites glisser les coins de l'objet correspondant pour ajuster sa taille.




- 4 Effectuez le suivi du mouvement comme indiqué ci-dessus pour générer le chemin de tracé.
- 5 Cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue Suivre mouvement se ferme, et un emplacement vide est ajouté à la piste Incrustation.
- 6 Recherchez le clip multimédia souhaité dans la **bibliothèque** et faites-le glisser sur l'emplacement réservé sur le **plan de montage**. Lorsque vous passez la souris sur l'emplacement vide, appuyez sur **[Ctrl]** pour placer le nouveau clip dans l'emplacement et remplacer l'autre clip.




Pour flouter des parties des objets suivis

- 1 Dans la boîte de dialogue **Suivre mouvement**, cliquez sur le bouton **Appliquer la mosaïque**  pour activer la mosaïque, puis cliquez sur la flèche qui se trouve à côté du bouton pour choisir une mosaïque de type **Rectangle** ou **Cercle**.
Remarque: Si vous avez utilisé un tracker multipoint, les options de forme ne sont pas disponibles car la forme est dynamique et déterminée par le mouvement de l'objet.
Une zone floutée par défaut s'affiche dans la fenêtre d'aperçu sous forme de quadrillage.
- 2 Ajustez la taille du quadrillage pour couvrir les parties que vous souhaitez flouter en faisant glisser les nœuds situés aux coins du quadrillage et ajustez la valeur affichée dans la zone **Régler la taille de la mosaïque**.
Remarque: Les options relatives à l'objet correspondant sont grisées lorsque vous activez cette fonction.



- 3 Effectuez le suivi du mouvement comme indiqué ci-dessus pour générer le chemin de tracé.

La zone de l'objet suivi est recouverte d'un effet mosaïque lorsque vous visionnez la vidéo dans la fenêtre d'aperçu du programme principal.




- 4 Cliquez sur **OK**.



Associée au suivi de mouvement, cette fonction est très utile pour flouter des éléments que vous souhaitez masquer dans la vidéo. Par exemple, vous pouvez flouter des visages pour préserver l'anonymat des personnes et masquer des plaques d'immatriculation de véhicules pour des raisons de sécurité ou obscurcir les logos de marques.

Utilisation de la bibliothèque de chemins

Vous pouvez ajouter un mouvement à un clip dans la piste vidéo principale ou dans la piste d'incrustation en faisant glisser un chemin prédéfini de la bibliothèque de chemins vers le clip dans le **plan de montage**.



Pour appliquer un chemin à partir de la Bibliothèque

- Dans la **Bibliothèque**, cliquez sur le bouton de la catégorie **Chemins de mouvement**, choisissez **Basique** ou **Personnalisé** dans la liste **Galerie** et faites glisser une vignette de chemin sur un clip du plan de montage.
Si vous souhaitez ajuster le chemin, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le plan de montage et choisissez **Mouvement** (ou **Mouvement**) > **Personnaliser mouvement**.

Pour retirer un chemin d'un clip

- Sur le plan de montage, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le clip et choisissez **Mouvement** (ou **Mouvement**) > **Supprimer le mouvement**.

Pour enregistrer des chemins de tracé dans la boîte de dialogue Suivre mouvement

- 1 Sélectionnez le nom du chemin de tracé et cliquez sur le bouton **Enregistrer dans la bibliothèque de chemins** .

La boîte de dialogue **Enregistrer dans la bibliothèque de chemins** s'affiche.

- 2 Sélectionnez l'emplacement du dossier du chemin.
- 3 Cliquez sur **OK**.



Sélectionnez **Exporter tous les chemins visibles** pour enregistrer tous les chemins de tracé affichés. Tous les chemins de tracé enregistrés sont convertis en chemins de mouvement génériques sans leurs propriétés de vitesse et de temps.

Pour importer des chemins vers la bibliothèque de chemins

- 1 Cliquez sur le bouton **Importer chemin** .
- 2 Recherchez le fichier du chemin et cliquez sur **Ouvrir**.

Pour exporter des chemins depuis la bibliothèque de chemins

- 1 Cliquez sur le bouton **Exporter chemin** . La boîte de dialogue **Exporter chemin** s'affiche.
- 2 Cliquez sur le bouton **Parcourir**  pour sélectionner le fichier de chemin.
- 3 Entrez un nom pour le dossier du chemin.
- 4 Cliquez sur **OK**.



Si vous exportez un projet avec Smart Package, les informations de suivi du projet sont également exportées, et le dossier du chemin associé est automatiquement généré sur l'ordinateur où le Smart Package est ouvert.

Pour réinitialiser la bibliothèque de chemins

- Cliquez sur **Paramètres > Gestionnaire de bibliothèques > Réinitialiser la bibliothèque.**

Créateur d'images

Le créateur d'images est une fonction de VideoStudio qui vous permet d'enregistrer une peinture, un dessin ou des mouvements d'écriture comme une animation ou une image fixe pouvant être appliquée à votre projet en tant qu'effet d'incrustation.



Certains exemples de projets du Créateur d'images : Animez un titre manuscrit, peignez un arrière-plan personnalisé (fixe ou animé) ou animez une annotation et synchronisez-la avec une voix off.

Cette section traite des sujets suivants :

- Utilisation du Créateur d'images
- Espace de travail du Créateur d'images
- Basculement entre les modes du créateur d'images
- Choix d'un arrière-plan
- Comment créer des animations et des images dans le Créateur d'images
- Définition des préférences du Créateur d'images
- Création et importation de pinceaux personnalisés
- Exportation d'animations et d'images du Créateur d'images


Utilisation du Créateur d'images

Le **Créateur d'images** contient tous les outils nécessaires pour vous permettre d'enregistrer et de sauvegarder des animations et des dessins.

Le Créateur d'images affiche sa propre fenêtre. Vous devez quitter le Créateur d'images pour revenir dans VideoStudio.

Conseils utiles

- Lorsque vous enregistrez une animation, ne vous préoccupez pas de la durée ou des interruptions lorsque vous modifiez les paramètres ou changez d'outil. Seuls les coups de pinceau sont enregistrés. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez définir manuellement la durée souhaitée, la prévisualiser pour vous assurer qu'elle est juste.
- Vous pouvez facilement inverser un enregistrement après avoir quitté le **Créateur d'images** (sur le plan de montage, double-cliquez sur l'enregistrement et dans le panneau **Options**, cochez la case **Inverser la vidéo**). Si vous savez déjà que vous allez inverser l'animation, pensez à la façon dont vous souhaitez appliquer vos coups de pinceau afin de révéler le contenu sous-jacent.
- Vous pouvez utiliser un clip fixe à partir de votre animation comme arrière-plan (avant ou après le clip d'animation, par exemple). Pour plus d'informations sur la création d'un clip fixe à partir de la dernière image de votre animation, consultez la section «Pour créer une image fixe à partir d'une animation», page 215.



Une image fixe de l'animation a été insérée pour servir d'arrière-plan au titre. Dans cet exemple, le clip d'animation est inversé, de sorte que l'image révèle progressivement la vidéo principale.

Pour lancer le créateur d'images

- Dans l'espace de travail **Édition**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur **Outils** > **Créateur d'images**.
 - Dans la barre d'outils du plan de montage, cliquez sur le bouton **Créateur d'images** .

Pour fermer le Créateur d'images

- Pour fermer le Créateur d'images sans exporter d'animations ou d'images, cliquez sur **Fermer**.
Pour obtenir des informations concernant l'exportation avant de le fermer, consultez la section «Exportation d'animations et d'images du Créateur d'images», page 217.

Espace de travail du Créateur d'images

Le tableau ci-dessous fournit la liste des commandes et des fonctions disponibles dans la fenêtre **Créateur d'images**.





Composants principaux de l'espace de travail

1	Barre de propriétés	Permet de définir les propriétés de l'outil sélectionné, ainsi que de contrôler l'opacité d'une image sous-jacente et d'effacer le contenu de la toile.
2	Barre d'outils	Permet de sélectionner un outil, d'afficher ou de choisir les paramètres de la toile.
3	Toile / Fenêtre d'aperçu	Affiche la zone de dessin (votre toile), avec ou sans arrière-plan de référence sous-jacent. Vous pouvez également afficher l'aperçu de l'animation dans cette zone.
4	Galerie	Contient les vignettes des animations et des images fixes que vous avez créées.

Outils et commandes du Créateur d'images

	Outil Pinceau : Permet d'appliquer des traits sur la toile (le support). Choisissez le pinceau à utiliser dans le Sélecteur de pinceau de la barre de propriétés.
	Outil Pipette : permet de sélectionner une couleur sur la toile.
	Outil Gomme : permet d'effacer des traits sur la toile.
	Boutons Zoom avant et Zoom arrière : permet de changer le niveau de zoom de la toile/fenêtre d'aperçu.

	Taille réelle : configure votre toile/fenêtre d'aperçu sur 100 % (taille réelle), en fonction des dimensions du projet.
	Ajuster à la fenêtre : définit le niveau du zoom de la toile de façon à afficher toute la toile dans la fenêtre d'aperçu.
	Image d'arrière-plan : permet d'accéder aux options de l'arrière-plan, y compris à une image de référence ou à une couleur unie. Pour plus d'informations, consultez la section «Choix d'un arrière-plan», page 212.
	Boutons Mode animé et Mode fixe : permet de choisir entre la capture d'une animation ou d'une image fixe. Pour plus d'informations, consultez la section «Basculement entre les modes du créateur d'images», page 211.
	Bouton Préférences : ouvre la boîte de dialogue Préférences .
	Sélecteur de pinceau : lorsque l'outil Pinceau est sélectionné, vous pouvez cliquer sur le bouton Sélecteur de pinceau afin de choisir une catégorie de pinceaux, puis sélectionnez une pointe de pinceau spécifique.
	Réinitialiser la palette Variations du pinceau : permet de réinitialiser tous les paramètres de la barre de propriétés et de rétablir leur valeur par défaut en un clic.
	Texture : permet de sélectionner d'appliquer une texture à la pointe de vos pinceaux.
	Sélecteur de couleur : cliquez pour définir la couleur du pinceau. Vous pouvez faire votre choix parmi trois modes disponibles : Échantillons , Glissement TSL et Curseurs (permettent d'entrer des valeurs spécifiques de couleur, telles que les valeurs RVB).
	Coups de pinceau à main levée : permet de peindre ou dessiner selon un style à main levée en faisant glisser la souris sur la toile.
	Traits droits : permet de peindre ou de dessiner des traits droits en cliquant pour définir un point de départ et un point de fin pour un trait.
	Boutons Annuler et Rétablir : permet d'annuler et de rétablir des traits appliqués sur la toile.
Taille	Taille : permet de régler la taille du pinceau.
Opacité	Opacité : permet de régler le niveau de transparence des traits.
Rotation	Rotation : applique une rotation (en degrés) à une pointe de pinceau non circulaire. *Ce paramètre est disponible uniquement pour certains pinceaux.

Pas	Pas : détermine l'intervalle entre les pointes de pinceau lorsque vous faites glisser la souris sur la toile. Des valeurs inférieures permettent d'obtenir un aspect plus lisse et continu ; des valeurs supérieures augmentent l'espace entre les pointes du pinceau. *Ce paramètre est disponible uniquement pour certains pinceaux.
Charg. tête	Charg. tête : indique la quantité de « peinture » sur le pinceau. Dans une zone vide de la toile, les valeurs inférieures produisent des traits courts et des valeurs supérieures créent des traits plus longs. *Ce paramètre est disponible uniquement pour certains pinceaux.
Opacité de l'arrière-plan	Opacité de l'arrière-plan : permet de définir la transparence de l'arrière-plan dans l'écran d'aperçu. L'arrière-plan n'est pas inclus dans l'animation ou l'image finale. Il est uniquement utilisé à titre de référence.
	Effacer : permet d'effacer tous les traits de la toile/fenêtre d'aperçu.
	Lancer l'enregistrement, Arrêter l'enregistrement, Instantané : permet de lancer et d'arrêter l'enregistrement des traits sous la forme d'une animation (en mode Animation). Après l'arrêt, l'animation est ajoutée à la galerie et la toile est effacée. En mode Fixe , le bouton Instantané s'affiche pour vous permettre de capturer une image PNG de la toile. Les vignettes pour les animations et les images fixes sont ajoutées à la galerie.
	Supprimer de la galerie : supprime l'animation ou l'image actuellement sélectionnée de la galerie.
	Durée : permet de changer la durée de l'animation sélectionnée dans la galerie.
	Bouton Lire et Arrêter : chaque vignette d'animation de la galerie possède un bouton Lire/Arrêter qui vous permet d'afficher un aperçu de l'animation sélectionnée.
	Bouton OK : ferme le Créateur d'images et insère les fichiers de la galerie sous forme d'animations (au format .uvp) ou d'images (au format .png) dans la bibliothèque VideoStudio.
	Fermer : ferme la fenêtre du Créateur d'images sans exporter de fichiers vers la bibliothèque VideoStudio.

Basculement entre les modes du créateur d'images

Vous pouvez choisir entre deux modes du créateur d'images : le **mode Animé** et le **mode Fixe**.

Pour choisir un des modes du Créateur d'images

- Cliquez sur un des boutons suivants   (seul le bouton du mode actif s'affiche dans la barre d'outils).
 - **Mode Animation**  : permet d'enregistrer l'application des coups de pinceau sous la forme d'une animation. Seule l'action et le résultat sur la toile sont enregistrées (aucune interruption n'est enregistrée lorsque vous changez de pinceau ou d'autres paramètres).
 - **Mode Fixe**  : permet de créer une image fixe à partir des coups de pinceau appliqués sur la toile.

Remarque: Par défaut, le **Créateur d'images** utilise le **mode Animation**.

Choix d'un arrière-plan

Lorsque vous ouvrez le Créateur d'images, la toile/zone d'aperçu affiche par défaut un arrière-plan semi-transparent basé sur ce qui est actuellement affiché dans la zone d'aperçu de VideoStudio. Cet arrière-plan sert uniquement de référence. Il n'apparaît pas dans l'animation ou l'image finale que vous peignez (à moins que vous ne modifiez vos préférences). Vous pouvez changer l'arrière-plan pour qu'il affiche une couleur par défaut ou une autre image.

Pour des informations concernant le changement les paramètres par défaut de l'arrière-plan, consultez la section «Définition des préférences du Créateur d'images», page 216.

Opacité de l'arrière-plan

Vous pouvez ajuster la valeur du champ Opacité de l'arrière-plan en fonction de votre flux de travail avant ou pendant votre session de peinture. Par exemple :

- Opacité de l'arrière-plan = 0 : arrière-plan blanc uni, idéal pour peindre à partir de rien.
- Opacité de l'arrière-plan = 30 : permet de visualiser suffisamment l'arrière-plan pour peindre ou déterminer l'aspect de vos coups de pinceau par rapport à l'image d'arrière-plan.
- Opacité de l'arrière-plan = 100 : permet d'échantillonner les couleurs à partir de l'image d'arrière-plan pour que les couleurs de la peinture correspondent à celles de l'image d'arrière-plan.

Pour changer l'arrière-plan

- 1 Sur la barre d'outils de la fenêtre du **Créateur d'images**, cliquez sur le bouton **Image d'arrière-plan** .
- 2 Dans la fenêtre **Options de l'image d'arrière-plan**, choisissez l'une des options suivantes :


- **Se référer à la couleur d'arrière-plan par défaut** : affiche une couleur d'arrière-plan unie, en fonction de la couleur définie dans les **Préférences** (blanc est la couleur par défaut).
- **Plan de montage actuel** : affiche ce qui est actuellement présenté dans la zone d'aperçu de VideoStudio (en fonction de la position du curseur/de la tête de lecture sur le plan de montage).
- **Image personnalisée** : permet de choisir une image JPEG, PNG ou BMP à utiliser comme arrière-plan.

Comment créer des animations et des images dans le Créateur d'images

Vous pouvez enregistrer des animations ou sauvegarder des images fixes dans la fenêtre **Créateur d'images**. Vous pouvez lire vos animations et les convertir en images fixes. Pour obtenir différents types de traits de pinceau, vous pouvez régler vos paramètres de pinceau. Vous pouvez également utiliser une image de référence lorsque vous dessinez.

Pour créer une image animée

- 1 Dans la fenêtre du **Créateur d'images**, assurez-vous que le **mode Animation**  est actif et que votre toile/la zone d'aperçu est configurée comme vous le souhaitez.
 - Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton **Ajuster à la fenêtre**  pour afficher toute la toile ou définissez le niveau de zoom souhaité.
 - Dans la barre de propriétés, définissez une valeur pour l'**opacité de l'arrière-plan** si vous utilisez une image de référence. Pour plus d'informations, consultez la section «Choix d'un arrière-plan», page 212.
- 2 Dans la barre d'outils, cliquez sur l'outil **Pinceau**, puis sur la barre de propriétés, cliquez sur le bouton **Sélecteur de pinceau**  (notez que l'icône change en fonction de la catégorie de pinceaux sélectionnée).
- 3 Choisissez une catégorie de pinceaux (côté gauche de la fenêtre du sélecteur), puis cliquez sur un pinceau spécifique (côté droit de la fenêtre).



- 4 Dans la barre de propriétés, définissez la texture, la couleur, le style de trait, la taille du pinceau, l'opacité et tout autre paramètre du pinceau souhaité. Les propriétés du pinceau disponibles varient en fonction de la catégorie de pinceaux sélectionnée.
Remarque: Vous pouvez appliquer des traits de test sur la toile pendant que vous réglez les paramètres du pinceau. Pour effacer la toile, cliquez sur le bouton **Effacer**  dans la barre de propriétés.
- 5 Dans la barre de propriétés, cliquez sur le bouton **Lancer l'enregistrement**.
- 6 Appliquez des coups de pinceau sur la toile. Vous pouvez changer les outils, les pinceaux ou les paramètres du pinceau pendant que vous travaillez. Seule l'action sur la toile est capturée dans l'animation.
- 7 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Arrêter l'enregistrement**.
Remarque: L'animation est automatiquement enregistrée dans la galerie.
- 8 Pour revoir l'animation, cliquez sur le bouton **Lire** dans la vignette correspondante de la galerie.
Remarque: La lecture est lente lors de la première lecture de l'animation (la barre de progression inférieure vous permet de surveiller le processus de rendu). Cliquez de nouveau sur le bouton **Lire**, après le rendu initial, afin de prévisualiser l'animation en fonction de la durée par défaut.
- 9 Si nécessaire, ajustez la durée de l'animation en cliquant sur le bouton **Durée**  (au-dessus de la galerie) et configurez une nouvelle valeur de durée.
Remarque: Lorsque vous changez la durée, le rendu de l'animation est régénéré la fois suivante où vous cliquez sur **Lire**.



Vous ne pouvez pas modifier une animation après avoir arrêté l'enregistrement.

Pour créer une peinture d'image fixe

- 1 Dans la fenêtre du **Créateur d'images**, assurez-vous que le **mode Fixe**  est actif et que votre toile/la zone d'aperçu est configurée comme vous le souhaitez.
 - Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton **Ajuster à la fenêtre**  pour afficher toute la toile ou définissez le niveau de zoom souhaité.
 - Dans la barre de propriétés, définissez une valeur pour l'**opacité de l'arrière-plan**. Pour plus d'informations, consultez la section «Choix d'un arrière-plan», page 212.
 - Dans la barre d'outils, cliquez sur l'outil **Pinceau**, puis sur la barre de propriétés, cliquez sur le bouton **Sélecteur de pinceau**  (notez que l'icône change en fonction de la catégorie de pinceaux sélectionnée).
- 2 Choisissez une catégorie de pinceaux (côté gauche de la fenêtre du sélecteur), puis cliquez sur un pinceau spécifique (côté droit de la fenêtre).
- 3 Dans la barre de propriétés, définissez la texture, la couleur, le style de trait, la taille du pinceau, l'opacité et tout autre paramètre du pinceau souhaité. Les propriétés du pinceau disponibles varient en fonction de la catégorie de pinceaux sélectionnée.
- 4 Appliquez des coups de pinceau sur la toile. Vous pouvez changer les outils, les pinceaux ou les paramètres du pinceau pendant que vous travaillez.
- 5 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Instantané**.

Remarque: L'image (au format PNG) est automatiquement enregistrée dans la galerie.



Vous ne pouvez pas modifier une peinture après son ajout à la galerie.

Pour créer une image fixe à partir d'une animation

- Dans la galerie, faites un clic droit sur votre diapo d'animation, puis sélectionnez **Transformer les éléments animés en fixes**.

Une image fixe (au format PNG) est ajoutée à la galerie, à partir de la dernière image de l'animation. L'animation originale n'est pas modifiée.



Vous pouvez utiliser l'image fixe comme introduction ou clip de fin pour votre animation dans VideoStudio.

Pour changer la durée d'un clip

- 1 Dans la galerie du **Créateur d'images**, sélectionnez la vignette de l'animation que vous souhaitez modifier.
- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Au-dessus de la galerie, cliquez sur le bouton **Durée** .
 - Cliquez avec le bouton droit sur la vignette et sélectionnez **Changer la durée**.

3 Saisissez une nouvelle valeur dans le champ **Durée**.

4 Cliquez sur **OK**.

La durée s'affiche dans le coin supérieur gauche de la vignette de l'animation.

Définition des préférences du Créateur d'images

Vous pouvez modifier les préférences du **Créateur d'images**. Les **Paramètres de préférence** comprennent les paramètres par défaut de la durée de l'animation, de la couleur d'arrière-plan, de l'image d'arrière-plan, de taille du projet et plus encore.

Pour modifier les paramètres de préférence par défaut

- 1 Dans la barre d'outils de la fenêtre du **Créateur d'images**, cliquez sur le bouton **Paramètres de préférence** .
- 2 Modifiez les valeurs des paramètres suivants :
 - **Durée de macro par défaut** : permet de définir la durée par défaut des animations que vous enregistrez (en secondes).
 - **Couleur d'arrière-plan par défaut** : cliquez sur le sélecteur de couleur pour choisir une nouvelle couleur d'arrière-plan par défaut.
 - **Définir l'image de référence comme image d'arrière-plan** : affiche le plan de montage ou une image personnalisée en arrière-plan. Si cette case n'est pas cochée, seule la couleur de l'arrière-plan d'affichage.
 - **Activer le mode d'application** : lorsque cette case est cochée, les coups de pinceau sont enregistrés avec un arrière-plan transparent. Si elle est désactivée, la toile (y compris l'image de référence facultative) est enregistrée, ainsi que les coups de pinceau.
 - **Activer l'ajustage écran automatique** : affiche la toile complète lorsque vous ouvrez la fenêtre du **Créateur d'images**.
 - **Taille du projet** : permet de changer les dimensions de la peinture (en pixels).

Création et importation de pinceaux personnalisés

Vous pouvez créer et enregistrer des pinceaux personnalisés dans le **Créateur d'images**.

Vous pouvez également importer les types de pinceau suivants :

- **.vspbrush** fichiers partagés avec vous par d'autres utilisateurs
- **.pspbrush** fichiers de Corel PaintShop Pro. Cela inclut des pinceaux de tiers qui ont été importés dans Corel PaintShop Pro et convertis en fichiers .pspbrush.

Pour créer un pinceau personnalisé dans le Créateur d'images

- 1 Sur une toile vierge, appliquez des coups de pinceau pour créer la forme de la pointe du pinceau souhaitée.
Remarque: Il est préférable que la forme dépasse le plus possible du bord de la toile. Une petite pointe de pinceau peut sembler pixellisée lors de l'augmentation de la valeur du paramètre **Taille**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Sélecteur de pinceau** , et dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton **Créer une pointe de pinceau** .
- 3 Dans la fenêtre d'**Créer une pointe de pinceau**, saisissez un nom de pinceau dans le champ **Nom**.
Les fichiers de pinceau sont stockés à l'emplacement identifié par le champ **Chemin**.
- 4 Cliquez sur **OK**.
Le pinceau est ajouté à la catégorie **Pinceaux personnalisés** dans le **Sélecteur de pinceau**.

Pour importer des pinceaux

- 1 Cliquez sur le bouton **Sélecteur de pinceau** , et dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur le bouton **Importer le pinceau personnalisé** .
- 2 Dans la fenêtre **Importer le pinceau personnalisé**, accédez aux fichiers de pinceau que vous souhaitez importer. Vous pouvez importer les types de fichier suivants : .vspbrush, .pspbrush.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers de pinceau et cliquez sur **Ouvrir**.
Les pinceaux sont ajoutés à la catégorie **Pinceaux personnalisés** dans le **Sélecteur de pinceau**.

Exportation d'animations et d'images du Créateur d'images

Vous pouvez exporter de façon sélective des animations et des images que vous créez dans le Créateur d'images. Les animations sont exportées au format *.uwp et les images sous forme de fichiers *.png.

Pour exporter des animations et des images vers la bibliothèque VideoStudio

- Dans la fenêtre **Créateur d'images**, à partir de la galerie, sélectionnez les vignettes de éléments que vous souhaitez exporter et cliquez sur **OK**.
VideoStudio importe les animations et les images sélectionnées dans la bibliothèque dans le dossier actuellement sélectionné.

FastFlick



Corel vous permet de créer rapidement et facilement votre propre film. Vous pouvez rapidement assembler un projet volumineux avec Corel® FastFlick. Il vous suffit de sélectionner un modèle, d'ajouter vos clips multimédias et d'enregistrer votre film.

Cette section traite des sujets suivants :

- Création d'un projet FastFlick
- Sélection d'un modèle (FastFlick)
- Ajout de clips multimédias (FastFlick)
- Édition de titres (FastFlick)
- Ajout de musique (FastFlick)
- Application des effets Panoramique et zoom (FastFlick)
- Définition de la durée du film (FastFlick)
- Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur (FastFlick)
- Téléchargement sur le Web (FastFlick)
- Édition de votre film dans VideoStudio (FastClick)

Création d'un projet FastFlick


Lorsque vous lancez FastFlick, vous pouvez immédiatement démarrer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant pour continuer de l'éditer.

Pour créer un projet FastFlick

- Dans la fenêtre VideoStudio, cliquez sur **Outils > FastFlick**.
La fenêtre FastFlick s'affiche.

Pour ouvrir un projet FastFlick existant

- Dans FastFlick, cliquez sur la flèche **Menu > Ouvrir un projet**.



Sélection d'un modèle (FastFlick)

FastFlick est fourni avec un certain nombre de modèles qui incluent différents thèmes.

Pour sélectionner un modèle

- 1 Cliquez sur l'onglet **Sélectionnez votre modèle**.
- 2 Sélectionnez un thème dans la liste déroulante.
Vous pouvez afficher tous les thèmes ou sélectionner un thème spécifique de la liste.
- 3 Cliquez sur un modèle dans la liste de diapos.
- 4 Pour afficher un aperçu du modèle, cliquez sur le bouton **Lire** .



Un cadre orange indique le modèle sélectionné. La diapo du modèle est également affichée dans l'onglet **Votre modèle** lorsque vous ouvrez les autres onglets.

Si vous possédez VideoStudio X9 ou une version ultérieure, vous pouvez créer vos propres modèles FastFlick.

Ajout de clips multimédias (FastFlick)

Vous pouvez utiliser des photos, des clips vidéo ou une combinaison de clips multimédias pour créer votre film.

Pour ajouter des clips multimédias

- 1 Cliquez sur l'onglet **Ajoutez vos médias**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Ajouter un média** .
- 3 Sélectionnez les fichiers multimédias à ajouter et cliquez sur **Ouvrir**.



Vous pouvez également ajouter un média en faisant glisser des fichiers photo et vidéo depuis un dossier de l'Explorateur Windows vers la fenêtre FastFlick.


Édition de titres (FastFlick)

Les modèles FastFlick incluent des clips de titre intégrés. Vous pouvez remplacer le texte de l'espace réservé par votre propre texte, modifier le style de police et la couleur, voire ajouter des effets, comme des ombres et de la transparence.

Pour éditer un titre

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, faites glisser le **curseur** jusqu'à la partie du clip marquée d'une barre violette.

Cela active le bouton **Éditer le titre** .



- 2 Cliquez sur le bouton **Éditer le titre** ou double-cliquez sur le titre dans la fenêtre d'aperçu.
- 3 Pour modifier le style de police, sélectionnez une police dans la liste déroulante **Police**.
- 4 Pour changer la couleur de police, cliquez sur le bouton **Couleur** , puis sur un échantillon de couleur.
Vous pouvez également lancer le **sélecteur de couleurs Corel** ou le **sélecteur de couleurs Windows** en cliquant sur l'option dans la liste.
- 5 Pour ajouter une ombre, cochez la case **Ombre**.
- 6 Pour changer la couleur d'ombre, cliquez sur le bouton **Couleur**  sous la case à cocher, puis sur un échantillon de couleur ou lancer un sélecteur de couleurs.
- 7 Pour ajuster la transparence, cliquez sur la flèche du menu déroulant **Transparence** et faites glisser le curseur.
Vous pouvez également cliquer dans la zone **Transparence** et taper une nouvelle valeur.
- 8 Pour déplacer le titre, faites glisser la zone de texte vers sa nouvelle position à l'écran.
- 9 Pour finir d'éditer un titre, cliquez en dehors de la zone de texte.



Corel VideoStudio offre des fonctions étendues d'édition des titres. Pour éditer des titres dans Corel VideoStudio après avoir fini votre projet dans FastFlick, cliquez sur l'onglet **Enregistrer et partager**, et cliquez sur **Modifier dans VideoStudio**.

Ajout de musique (FastFlick)

La plupart des modèles comprennent de la musique intégrée, que vous pouvez garder ou remplacer. Vous pouvez ajouter votre propre musique, supprimer de la musique et changer

l'ordre des fichiers audio. Vous pouvez aussi appliquer la normalisation audio pour ajuster automatiquement le volume de chaque clip de musique au même niveau.

Pour ajouter une musique de fond

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Modifier la musique** .
- 2 Sous **Options Musique**, cliquez sur **Ajouter de la musique**.
La boîte de dialogue **Ajouter de la musique** s'ouvre.
- 3 Sélectionnez vos fichiers audio et cliquez sur **Ouvrir**.

Pour réorganiser des clips audio

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Modifier la musique**.
- 2 Cliquez sur un fichier audio dans la liste **Options Musique**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Déplacer vers le haut**  ou **Déplacer vers le bas**  pour modifier l'ordre des fichiers audio.

Pour supprimer un fichier audio

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Modifier la musique** .
- 2 Cliquez sur un titre de fichier audio et sur le bouton **Supprimer** .

Pour appliquer la normalisation audio

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Modifier la musique** .
- 2 Cochez la case **Normalisation audio** pour ajuster le volume de chaque clip de musique au même niveau.

Application des effets Panoramique et zoom (FastFlick)

Rendez votre film ou votre diaporama plus intéressant en ajoutant des effets panoramiques et de zoom à vos photos. FastFlick se charge du travail pour vous en appliquant l'effet à toutes les photos de votre projet.

Pour appliquer des effets Panoramique et zoom à des photos

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Options** .
- 2 Sous **Options Pan & Zoom photo**, cochez la case **Panoramique & Zoom intelligents**.

Définition de la durée du film (FastFlick)

Vous pouvez déterminer la relation entre la durée de votre projet et la musique.

Pour définir la durée du film

- 1 Dans l'onglet **Ajoutez vos médias**, cliquez sur le bouton **Options** .
- 2 Sous **Durée du film**, choisissez l'une des options suivantes :
 - **Adapter la musique à la durée du film** : permet d'ajuster automatiquement le clip de musique à lire à la fin du film.
 - **Adapter le film à la durée de la musique** : permet d'ajuster automatiquement le clip vidéo à lire à la fin de la piste audio.

Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur (FastFlick)

FastFlick vous permet d'enregistrer votre projet de film à des formats de fichier vidéo lisibles sur des ordinateurs.

Pour créer un fichier vidéo à lire sur un ordinateur

- 1 Dans l'onglet **Enregistrer et partager**, cliquez sur le bouton **Ordinateur** .
- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants pour afficher et sélectionner le profil de votre vidéo :
 - **AVI**
 - **MPEG-2**
 - **AVC/H.264**
 - **MPEG-4**
 - **WMV**
- 3 Dans la liste déroulante **Profil**, sélectionnez une option.
- 4 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 5 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
- 6 Cliquez sur **Enregistrer le film**.

Téléchargement sur le Web (FastFlick)

Partagez vos films en ligne en téléchargeant vos vidéos sur YouTube et Flickr ou Vimeo. Vous pouvez accéder à vos comptes depuis FastFlick. Si vous ne possédez pas encore de compte, vous serez invité à en créer un.

Lors de votre première connexion depuis FastFlick, vous devez autoriser la connexion entre votre compte en ligne et FastFlick. Cette autorisation permet d'échanger des informations limitées sur la réussite du téléchargement de votre vidéo.

Comme pour tout téléchargement de vidéo, le site en ligne a généralement besoin de temps pour publier une vidéo après l'avoir téléchargée.



Veillez à respecter les conditions générales d'utilisation en termes de propriété des droits d'auteur des vidéos et des musiques, telles qu'établies par YouTube, Flickr et Vimeo.

Pour télécharger vos vidéos sur YouTube, Flickr ou Vimeo

- 1 Dans l'onglet **Enregistrer et partager**, cliquez sur le bouton **Télécharger sur le Web** .
- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants :
 - **YouTube**
 - **Flickr**
 - **Vimeo**
- Si vous devez vous connecter, le bouton **Connexion** apparaît. Cliquez sur le bouton pour vous connecter. Lors de votre première connexion, vous devrez autoriser la connexion entre VideoStudio et votre compte en ligne.
- 3 Entrez les renseignements nécessaires, comme le titre de votre vidéo, une description, les paramètres de confidentialité et les balises supplémentaires.
- 4 Dans la liste déroulante **Qualité**, sélectionnez votre qualité de vidéo préférée.
- 5 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 6 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer une copie du fichier.
- 7 Cliquez sur **Téléchargez votre film**.

Édition de votre film dans VideoStudio (FastClick)

FastFlick est conçu pour vous aider à créer un film en trois étapes simples. Cependant, vous avez toujours la possibilité de continuer d'éditer votre projet dans VideoStudio.

Pour éditer un film dans VideoStudio

- Dans l'onglet **Enregistrer et partager**, cliquez sur le bouton **Modifier dans VideoStudio**.

Les fichiers projet sont automatiquement placés sur le plan de montage.



Après avoir importé votre projet FastFlick dans VideoStudio, vous pouvez continuer d'éditer votre film, comme n'importe quel autre projet VideoStudio.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Plan de montage», page 65.

Sélection des moments forts



La fonction **Sélection des moments forts** crée des films qui se présentent sous la forme de compilation d'images. Optimisée par l'Intelligence Artificielle (IA), elle a été mise au point pour analyser un ensemble de fichiers multimédias et rassembler automatiquement un échantillon des personnes et des événements que vous avez capturés sur vos photos et vos vidéos. Avec des options permettant d'insérer la date, des titres et une piste audio, la **Sélection des moments forts** est la solution idéale pour

- disposer d'un aperçu, lorsque vous souhaitez disposer de l'aperçu de nombreuses images et clips vidéo,
- gagner du temps, car vous n'avez pas le temps de réaliser un film de bout en bout,
- être aidé, lorsque vous ne savez pas comment commencer un film.

La **Sélection des moments forts** introduit l'automatisation, mais également la personnalisation, pour vous permettre de prendre le contrôle et de décider à quel moment mettre en avant certaines photos et clips spécifiques, apporter des modifications simples ou passer en revue toutes les options d'édition après l'exportation vers VideoStudio.



Qu'il s'agisse d'une série de photos et de clips vidéo d'une soirée, de centaines de photos de vos dernières vacances ou de clips de l'année écoulée choisis de façon aléatoire sur votre téléphone, la Sélection des moments forts offre un outil amusant pour se remémorer ces moments que vous avez capturés.

Cette section traite les sujets suivants :

- Présentation de la Sélection des moments forts
- Fenêtre Sélection des moments forts
- Paramètres de la Sélection des moments forts
- Comment créer un film Sélection des moments forts
- Édition d'un film Sélection des moments forts
- Utilisation de la détection des visages dans la Sélection des moments forts

Présentation de la Sélection des moments forts

Cette section fournit des informations de base concernant la fonction **Sélection des moments forts** :

- l'algorithme analyse le contenu source, en évitant le contenu dupliqué, en privilégiant les segments vidéo et les photos sur lesquels figurent des personnes, puis les dates de prise pour créer une représentation équilibrée de ce contenu source.
- La durée de la compilation dépend du nombre de fichiers source et des paramètres que vous choisissez. Par exemple, en mode **Auto**, une compilation de 40 fichiers source durera environ 2 minutes, tandis qu'une compilation de 700 photos aura une durée d'environ 10 minutes.
- Contenu source : vous pouvez choisir un dossier contenant des photos et des vidéos non modifiés et laisser la fonction **Sélection des moments forts** gérer cette tâche ou choisir manuellement les contenus que vous souhaitez inclure.
- Édition : vous pouvez modifier le film aussi peu ou autant que vous le souhaitez. La **Sélection des moments forts** fournit des capacités d'édition très basiques, mais VideoStudio offre un ensemble complet d'outils d'édition et de montage.
- Mise en page : la fonction **Sélection des moments forts** assemble de façon créative les clips vidéo et les photos en respectant le rapport d'aspect sélectionné (16:9, par défaut). Parfois, les arrière-plans et la duplication sont utilisés pour s'assurer que chaque image est bien remplie. Des modifications de personnalisation peuvent toujours être apportées après l'exportation vers VideoStudio.

Pour ouvrir la Sélection des moments forts

- En haut du panneau Bibliothèque de VideoStudio, cliquez sur le bouton **Sélection des moments forts** .

Remarque : Le bouton **Sélection des moments forts** est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez un dossier personnalisé dans la bibliothèque de contenu (dossier que vous avez créé en cliquant sur le bouton **Ajouter un nouveau dossier**



Si un message vous invite à importer, cliquez sur **Non** à moins que vous ne vouliez importer tous les fichiers du dossier actif de la bibliothèque. Vous pouvez importer les contenus que vous voulez après avoir ouvert **Sélection des moments forts**.

Remarque :

Pour fermer la Sélection des moments forts

- Dans la fenêtre **Sélection des moments forts**, cliquez sur l'un des boutons suivants :
 - **OK** : exporte le film présent sur le plan de montage vers la bibliothèque de VideoStudio et ferme la fenêtre **Sélection des moments forts**.
 - **Annuler** : ferme la fenêtre **Sélection des moments forts** sans enregistrer ni exporter le film présent sur le plan de montage (à moins que vous ne choisissiez de l'enregistrer lorsque vous y êtes invité).

Fenêtre Sélection des moments forts

Le tableau ci-dessous fournit la liste des commandes et des fonctions disponibles dans la fenêtre **Sélection des moments forts**.



Composants principaux

1	Fenêtre d'aperçu	Affiche l'aperçu de l'élément de la bibliothèque sélectionné le contenu lu sur le plan de montage.
2	Zone de navigation	Fournit des boutons pour la lecture, le contrôle du volume et le rapport d'aspect.
3	Plan de montage	Affiche le contenu qui a été assemblé pour le film.
4	Bibliothèque	Contient les vignettes des clips vidéo et des photos que vous avez importés dans la fenêtre Sélection des moments forts .

Outils et commandes de Sélection des moments forts

	Bouton Dossier : Ouvre la liste des dossiers de projet. Pour épingler la liste ouverte, cliquez sur le bouton Épingler  dans le coin supérieur droit de la liste.
	Bouton Nouveau dossier : vous permet d'ajouter un nouveau dossier à la liste des dossiers.
	Bouton Importer un fichier multimédia : vous permet de choisir entre Importer des fichiers multimédias et Importer des dossiers multimédias . Vous pouvez accéder aux éléments correspondants.
Tous, Années, Mois, Jours, Visages	Options de tri vous permettant d'organiser les éléments importés.
	Curseur Zoom en avant ou arrière sur les vignettes : déplacez le curseur vers la gauche ou la droite pour réduire ou augmenter la taille de la vignette dans la bibliothèque.
	Afficher les vidéos/Masquer les vidéos : filtrez les contenus multimédias en masquant ou en affichant les fichiers vidéo.
	Afficher les photos/Masquer les photos : filtrez les contenus multimédias en masquant ou en affichant les fichiers image.
	Afficher uniquement les fichiers sélectionnés : filtrez les contenus multimédias en affichant uniquement les fichiers qui ont été marqués comme étant sélectionnés dans la bibliothèque (ce qui est indiqué par une coche dans le coin supérieur droit d'une vignette).
	Masquer les fichiers utilisés : filtrez les contenus multimédias en affichant uniquement les fichiers qui n'ont pas été ajoutés au film sur le plan de montage.
	Bouton Paramètres : vous permet de choisir le mode Vidéo et les réglages de la vidéo. Pour plus d'informations, consultez la section «Paramètres de la Sélection des moments forts», page 231.

	Utilisez le bouton Créer pour élaborer votre vidéo de Sélection des moments forts . Une fois terminé, la vidéo apparaît sur le plan de montage Sélection des moments forts .
	Des commandes de lecture standard sont disponibles, notamment Accueil , Précédent , Lire , Suivant , Fin et Répéter (boucle).
	Le curseur Volume vous permet de régler le volume de lecture du système. Ce réglage n'affecte pas le volume de la vidéo exportée.
	Taux d'aspect : permet de choisir entre 16:9 (par défaut) et 9:16 (orientation portrait).
OK	Bouton OK : ferme la fenêtre Sélection des moments forts , en exportant le contenu du plan de montage sous forme de fichier .vsp et en l'ajoutant à la bibliothèque de VideoStudio.
Fermer	Bouton Fermer : ferme la fenêtre Sélection des moments forts sans exporter les fichiers vers la bibliothèque VideoStudio (à moins que vous ne choisissiez de le faire lorsque vous y êtes invité).

Paramètres de la Sélection des moments forts

Avant de créer votre vidéo, vous choisissez **Mode Vidéo** et **Réglages de la vidéo** qui déterminent la façon dont votre vidéo doit être assemblée et les fonctionnalités que vous souhaitez y inclure. Par exemple, vous pouvez choisir comment la durée des clips vidéo doit être déterminée et si des transitions, des titres ou de la musique doivent être inclus.

Modes vidéo

Vous pouvez effectuer votre choix parmi les **modes vidéo** suivants :

- **Auto** : la durée de chaque segment vidéo est déterminée en analysant le clip vidéo. Les considérations prises en compte incluent la synchronisation de la durée des photos et des vidéos par rapport aux autres réglages (par exemple, si l'option **Adapter au rythme de la musique** est activée). Les segments vidéo dureront, en général, 4 à 8 secondes et les photos environ 2 secondes.
- **Durée fixe** : la durée de chaque clip vidéo et photo est déterminée par la valeur que vous entrez dans le champ de durée (exprimée en secondes). Cochez la case **Sélectionner un seul fichier par jour** pour les projets tels que les compilations de type une seconde par jour.
- **Manuel** : la durée de chaque clip vidéo est la même que celle du clip vidéo d'origine et les photos sont insérées suivant une durée par défaut de 2 secondes. En mode **Manuel**, vous avez accès à des outils d'édition supplémentaires (à côté de la zone Navigation). Pour plus d'informations, consultez la section «Pour effectuer une multicoupe d'un film dans la fenêtre Sélection des moments forts», page 234.

Pour choisir le mode et les paramètres de la Sélection des moments forts

- 1 Sous le panneau Bibliothèque, cliquez sur le bouton **Réglages**  et choisissez une des options **Mode Vidéo** suivantes :
 - **Auto**
 - **Fixe** : entrez la valeur de durée dans le champ (exprimée en secondes).
 - **Manuel**
- 2 Choisissez l'un des **réglages de la vidéo** suivants :
 - **Transitions** : insère des transitions Fondu enchaîné entre les clips.
 - **Étiquette de date** : applique des titres d'année, mois ou jour.
 - **Musique de fond** : permet de sélectionner un fichier audio à utiliser comme piste d'arrière-plan. Si vous utilisez le mode **Auto**, vous pouvez également cocher la case **Adapter au rythme de la musique** si vous voulez coordonner les transitions multimédias et le rythme de la musique de fond.

Comment créer un film Sélection des moments forts

Maintenant que vous avez compris comment fonctionne la **Sélection des moments forts** et que vous connaissez les options et réglages disponibles, vous êtes prêts à créer votre premier film **Sélection des moments forts**.

Pour créer un film Sélection des moments forts


- 1 Ouvrez la **Sélection des moments forts** (dans le panneau **Bibliothèque** de VideoStudio, cliquez sur le bouton **Sélection des moments forts** .)
Remarque : Le bouton **Sélection des moments forts** est uniquement disponible lorsque vous sélectionnez un dossier personnalisé dans la bibliothèque de contenu (dossier que vous avez créé en cliquant sur le bouton **Ajouter un nouveau dossier**  **Ajou**).
- 2 Cliquez sur le bouton **Dossier**  et choisissez un dossier que vous avez précédemment créé ou cliquez sur le bouton **Nouveau dossier** , puis entre le nom d'un dossier. Le nouveau dossier apparaît dans la liste des dossiers et est sélectionné par défaut.
- 3 Si vous devez importer des contenus multimédias, cliquez sur le bouton **Importer un fichier multimédia** , choisissez **Importer des fichiers multimédias** ou **Importer des dossiers multimédias**, accédez au contenu voulu et sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir**.
Les fichiers multimédias pris en charge sont ajoutés à la bibliothèque **Sélection des moments forts**.

- 4 Si vous souhaitez sélectionner des vidéos et des photos spécifiques pour votre film, utilisez les fonctions de filtrage et de tri pour trouver le contenu multimédia voulu, puis cliquez dans le coin supérieur droit de chaque vignette afin d'ajouter une coche.
- 5 Cliquez sur le bouton **Réglages**  et choisissez un **mode Vidéo** et les **réglages de la vidéo**. Pour plus d'informations, consultez la section «Paramètres de la Sélection des moments forts», page 231.
Remarque : **Auto** tire pleinement parti des fonctions d'automatisation.
- 6 Cliquez sur **Créer**.
Le processus de compilation dure plusieurs secondes ou minutes, selon la taille et le nombre de fichiers multimédias à analyser.
La vidéo apparaît sur le plan de montage une fois le traitement terminé.
- 7 Utilisez les commandes de lecture dans la zone Navigation pour revoir votre vidéo.
- 8 Si vous souhaitez effectuer des modifications, vous pouvez le faire sur le plan de montage. Pour plus d'informations, consultez la section «Édition d'un film Sélection des moments forts», page 233.
- 9 Lorsque vous êtes prêt à exporter votre vidéo, cliquez sur **OK** au bas de la fenêtre.
La vidéo est exportée sous forme de fichier .vsp et ajoutée à la bibliothèque de VideoStudio.

Édition d'un film Sélection des moments forts

Vous pouvez effectuer des tâches d'édition de base sur le plan de montage **Sélection des moments forts**. Par exemple, vous pouvez ajuster la durée d'une photo ou couper un clip vidéo, modifier l'ordre des éléments et supprimer ou insérer des éléments.

Si votre **mode Vidéo** est configuré sur **Manuel**, vous pouvez également sélectionner des segments vidéo et des photos spécifiques sur le plan de montage et seules ces sélections sont exportées vers le film final. Les touches de raccourci facilitent l'exécution de ce type de montage multicoupe lors de la lecture.



Lorsque vous sélectionnez des segments et des photos en vue d'une exportation (multicoupe et choisir la photo), seules les sélections entourées par le contour jaune en pointillé sont incluses dans le film exporté.

Des opérations d'édition plus avancées peuvent être accomplies après l'exportation du film vers VideoStudio. L'avantage de l'exécution d'opérations d'édition de base dans la **Sélection des moments forts** est que cela fournit une vision simplifiée des composants du film, tout en facilitant leur déplacement, suppression et coupe.

Pour modifier un film dans la fenêtre Sélection des moments forts

- Après avoir créé votre film, sur le plan de montage **Sélection des moments forts**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Supprimer** : cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément du plan de montage et choisissez **Supprimer**.
 - Insérer** : faites glisser un élément de la bibliothèque à la position souhaitée sur le plan de montage.
 - Déplacer** : sélectionnez un élément du plan de montage et faites-le glisser vers la gauche ou la droite pour le déposer à une nouvelle position.
 - Découpe** : Sélectionnez un élément sur le plan de montage, positionnez le pointeur près du bord et, lorsqu'une flèche simple apparaît, faites glisser la souris pour changer la durée de l'élément. Une ligne verte apparaît à mesure que vous faites glisser la souris. La ligne devient rouge si la limite de coupe est atteinte.



Si vous avez activé l'option **Adapter au rythme de la musique** (**Mode Vidéo** configuré sur **Auto**), l'édition de la compilation affecte la synchronisation.

Pour effectuer une multicoupe d'un film dans la fenêtre Sélection des moments forts

- Assurez-vous que **Mode Vidéo** est configuré sur **Manuel** (cliquez sur le bouton **Réglages**  et choisissez l'option **Manuel**).
- Sur le plan de montage, positionnez le curseur sur l'image de départ du premier segment et cliquez sur le bouton **Marque de début** .
- Positionnez le curseur là où vous souhaitez que le segment se termine et cliquez sur le bouton **Marque de fin** .

Le segment sélectionné est entouré d'une ligne jaune en pointillé.

- Répétez les étapes 2 et 3 de façon à sélectionner tous les segments que vous voulez conserver.

Seuls les segments sélectionnés sont exportés.



Vous pouvez également marquer les segments de début et de fin en appuyant sur **[F3]** et **[F4]** tout en lisant la vidéo.

Pour spécifier les photos de projet à exporter

- Assurez-vous que **Mode Vidéo** est configuré sur **Manuel** (cliquez sur le bouton **Réglages**  et choisissez l'option **Manuel**).
- Sur le plan de montage, cliquez sur la photo à inclure dans le projet exporté.

- 3 Cliquez sur le bouton **Choisir la photo** .

La photo sélectionnée est entourée d'une ligne jaune en pointillé.

- 4 Répétez les étapes 2 et 3 de façon à sélectionner toutes les photos que vous voulez conserver.




Vous pouvez également choisir des photos, en appuyant sur **P** pendant la lecture de la vidéo.

Utilisation de la détection des visages dans la Sélection des moments forts

Vous pouvez trier vos fichiers multimédias en utilisant la détection des visages pour faciliter l'identification des personnes sur vos photos et clips vidéo.

Si plusieurs visages sont détectés dans un fichier multimédia, le fichier peut être marqué en utilisant le nom de chaque personne de sorte que la vignette du fichier apparaisse dans plusieurs groupes de visages.



Vous pouvez utiliser l'option Visages pour trier votre contenu multimédia. Passez la souris sur une vignette pour afficher les groupes de visages auxquels elle appartient.

Pour lancer la détection des visages sur vos fichiers multimédias

- 1 Dans la fenêtre **Sélection des moments forts**, ouvrez le dossier contenant les fichiers multimédias que vous souhaitez analyser.
- 2 en haut de la bibliothèque, cliquez sur **Visages**.
Il faut un peu de temps la première fois que vous trie un dossier de fichiers multimédias par **Visages**. Patientez jusqu'à ce que la barre de progression indique que le processus est terminé avant de continuer.
- 3 Cliquez sur l'un des groupes de visages qui apparaît le long du bord supérieur de la bibliothèque.
- 4 Sous un groupe, cliquez sur **Ajouter un nom** et entrez le nom de la personne identifiée dans le groupe en question.

- 5 Dans la section inférieure de la bibliothèque, passez en revue toutes les vignettes de ce groupe, en cliquant sur les vignettes que vous souhaitez visualiser ou lire dans la fenêtre d'aperçu. Si vous devez supprimer un fichier du groupe, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vignette et choisissez **Supprimer de ce groupe**.
- 6 Répétez les étapes 3 et -5 pour chaque personne que vous souhaitez identifier.

Pour gérer les visages affectés à un groupe

- 1 Dans la fenêtre **Sélection des moments forts**, ouvrez le dossier contenant les contenus multimédias que vous avez précédemment triés à l'aide de la détection des visages.
- 2 En haut de la bibliothèque, cliquez sur **Visages**.
- 3 Le long du bord supérieur de la bibliothèque, cliquez sur un des groupes de visages.
- 4 Dans la partie inférieure de la bibliothèque, sélectionnez une ou plusieurs vignettes, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une des vignettes sélectionnées et choisissez une des options suivantes :
 - **Ajouter à un autre groupe** : permet d'ajouter des vignettes à d'autres groupes en sélectionnant un ou plusieurs groupes dans la fenêtre **Ajouter au groupe**.
 - **Passer à un autre groupe** : permet de déplacer des vignettes dans un groupe différent en sélectionnant un groupe dans la fenêtre **Passer à un autre groupe**.
 - **Supprimer de ce groupe** : permet de supprimer des vignettes du groupe, en déplaçant automatiquement la sélection vers le groupe **Autres**.
 - **Supprimer** : supprime le fichier de la bibliothèque.
 - **Supprimer tout** : supprime tous les fichiers de ce dossier de la bibliothèque.



Si vous ne savez pas si une vignette appartient à plusieurs groupes, passez la souris sur la vignette jusqu'à ce qu'une info-bulle s'affiche. Les noms des groupes pour lesquels elle a été marquée s'affichent ici.

Vous pouvez également ajouter des vignettes dans un groupe de visages en sélectionnant les vignettes dans la partie inférieure de la bibliothèque, puis en les faisant glisser sur une vignette de groupe de visages en haut de la bibliothèque.

Pour gérer les groupes de visages

- 1 Dans la fenêtre **Sélection des moments forts**, ouvrez le dossier contenant les contenus multimédias que vous avez précédemment triés à l'aide de la détection des visages.
- 2 En haut de la bibliothèque, cliquez sur **Visages**.
- 3 Le long du bord supérieur de la bibliothèque, cliquez sur un groupe de visages et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - **Changer le nom du groupe** : cliquez sur le nom situé sous la vignette du groupe et entrez un nouveau nom.

- **Supprimer un groupe** : cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vignette de groupe et choisissez **Supprimer de ce groupe**.
- **Fusionner les groupes** : cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vignette de groupe, choisissez **Fusionner avec des groupes** et sélectionner un groupe pour la fusion.
- **Créer un groupe** : dans la partie inférieure de la bibliothèque, sélectionnez les vignettes que vous souhaitez ajouter au nouveau groupe et faites-les glisser vers le signe plus (**Faites glisser et déposez les fichiers ici**) dans le coin supérieur droit de la bibliothèque. Vous pouvez ensuite sélectionner le nouveau groupe, cliquer sur **Ajouter un nom** et entrer le nom souhaité.



Conception de modèles

Vous pouvez créer des modèles FastFlick dans VideoStudio 2020. Contrairement aux modèles Projet instantané, qui sont généralement des projets statiques précédemment enregistrés, les modèles FastFlick sont conçus pour que leur taille augmente ou se réduise en fonction du nombre de photos et de vidéos que l'utilisateur ajoute dans le modèle. Cela signifie qu'un système de règles est nécessaire pour contrôler ce qui doit changer, ce qui est conservé et ce qui doit être répété. Les modèles FastFlick sont très faciles à utiliser, mais leur création exige certaines connaissances et une planification.

Cette section contient les rubriques suivantes :

- Terminologie relatives aux modèles FastFlick
- Règles de création de modèles FastFlick
- Création de modèles FastFlick

Terminologie relatives aux modèles FastFlick

La terminologie suivante est utilisée dans le cadre de la création et de la description des modèles FastFlick.

- **Segment** : chaque image ou clip vidéo ajouté à la piste principale constitue un segment (ce qui inclut les images ou les vidéos provenant de la bibliothèque graphique, tels que les arrière-plans ou les objets). Vous pouvez améliorer vos segments en ajoutant des éléments, tels que des incrustations, des titres et des transitions. Vous pouvez également appliquer des effets aux éléments contenus dans vos segments. Il est important de considérer un segment comme un bloc indépendant. Pour cela, il convient de s'assurer que les éléments contenus dans un segment ne s'étendent pas au-delà de la durée de l'image ou de la vidéo du segment à l'intérieur de la piste principale (la piste de musique est la seule exception).
- **Élément** : un élément peut être une transition, un titre, un objet ou tout autre partie d'un média. Il s'agit d'un moyen permettant de décrire les différentes parties utilisées pour constituer un segment de modèle.
- **Attributs** : propriétés que vous attribuez aux éléments d'un modèle et qui en déterminent le comportement.


Règles de création de modèles FastFlick

Pour que les modèles FastFlick fonctionnent correctement, vous devez suivre certaines règles. Dans la mesure où vous créez les modèles dans le même espace de travail que celui que vous utilisez tous les projets, il est facile de violer ces règles sans même s'en rendre compte. Il est donc préférable de consulter ces règles avant d'enregistrer votre modèle et de toujours tester le modèle enregistré dans FastFlick avant de le partager.

Règles

- 1 **Segments** : s'assurer que les éléments d'un segment ne se croisent pas entre les segments.
- 2 **Espaces réservés** : chaque modèle doit contenir au moins un espace réservé.
- 3 **Audio** : utiliser uniquement la piste de musique 1 pour l'audio du modèle. Les fichiers audio sont les seuls éléments qui peuvent s'étendre sur plus d'un segment (par exemple, une même chanson peut s'étendre sur toute la longueur d'un projet de modèle).
- 4 **Titres** : utiliser uniquement la piste de titre 1 pour les titres.
- 5 **Transitions** : utiliser les transitions uniquement à la fin des segments qui ne sont ni le premier ni le dernier segment du modèle. Même si, techniquement, les transitions assurent la liaison entre les segments, une transition est considérée appartenir au média qui la précède.
- 6 **Groupe** : si un média fourni par l'utilisateur doit apparaître à plusieurs emplacements, il convient d'attribuer un numéro de **groupe** correspondant aux espaces réservés. Par exemple, la même partie d'un média fourni par l'utilisateur peut être utilisée dans une incrustation d'introduction et dans la partie principale d'un diaporama si vous attribuez le même numéro de **groupe** aux espaces réservés correspondants.

Les règles ci-dessus sont des règles de base qui vous permettront de démarrer. Sachez qu'il existe des exceptions. Pour vous inspirer et vous permettre de mieux comprendre ce que les différents paramètres d'attribut permettent de faire, ouvrez les modèles FastFlick existants dans VideoStudio et passez en revue les paramètres d'attribut pour les éléments.



Le projet comporte cinq segments. Les zones bleues indiquent le premier et le dernier segment et les zones orange signalent les trois segments centraux. Les attributs choisis pour ce projet garantissent que les zones bleues apparaissent une seule fois (segment de début et segment de fin) et les segments orange se répéteront en séquence de façon à couvrir l'intégralité du contenu fourni par l'utilisateur. Le média fourni par l'utilisateur dans les petites incrustations d'introduction apparaîtront également dans le diaporama principal.

Création de modèles FastFlick

Vous pouvez aborder la création de modèle FastFlick de différentes façons : vous pouvez modifier un modèle FastFlick existant, convertir un projet existant en un modèle, utiliser des composants de projet instantané ou concevoir entièrement un modèle. Pour votre premier projet, il est recommandé de concevoir intégralement un modèle car c'est une bonne méthode pour apprendre les règles applicables aux modèles. Passer en revue les modèles FastFlick existants est un bon moyen pour trouver de l'inspiration.

En général, les modèles FastFlick comportent un début, un milieu et une fin. Bien que techniquement, il ne peut y avoir qu'un seul segment dans votre modèle, plusieurs segments sont nécessaires pour définir l'aspect d'un modèle.

Ci-dessous figurent des éléments à prendre en considération lors de la création d'un modèle :

- Quels sont les éléments d'ancrage (éléments qui ne changent pas) ? Par exemple, disposez-vous d'un segment de début et d'un segment de fin ? Si tel est le cas, quels éléments au sein de ces segments ne changent pas ? Ces segments comprendront-ils des espaces réservés statiques (du contenu fourni par l'utilisateur qui ne se répète pas) ?

- Combien de segments voulez-vous créer ? N'oubliez pas que les segments contenant des espaces réservés se répètent en séquence jusqu'à ce que l'intégralité du contenu fourni par l'utilisateur soit couvert (à moins qu'il ne soit marqué **Statique**)
- Quels segments sont facultatifs (segments pouvant être ignorés une fois le contenu fourni par l'utilisateur entièrement traité) ?

Pour créer un modèle

- 1 Dans l'espace de travail **Éditer**, créez votre modèle en suivant les règles applicables aux modèles FastFlick. Assurez-vous que les éléments de chaque segment ne se chevauchent pas (à l'exception des clips audio dans la piste de musique 1).
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément et sélectionnez **Concepteur de modèles FastFlick**.
- 3 Dans la boîte de dialogue **Concepteur de modèles FastFlick**, sélectionnez les attributs que vous souhaitez appliquer à l'élément.
- 4 Répétez les étapes 3 et 4 pour chaque élément.
- 5 Cliquez sur **Fichier > Enregistrer** et entrez un nom de fichier.
- 6 Cliquez sur **Fichier > Exporter comme modèle > Modèle FastFlick**. Vérifiez le chemin du modèle, ainsi que le nom de son dossier.
Si vous souhaitez que le nom du dossier soit différent de votre nom de fichier, entrez un nouveau nom dans la zone **Nom de dossier du modèle**.
- 7 Dans la liste **Catégorie**, choisissez un groupe pour votre modèle.
- 8 Cliquez sur **OK**.



Si vous incluez des espaces réservés de clip vidéo dans votre modèle, la longueur du clip vidéo fourni par l'utilisateur sera limitée en fonction de la longueur du clip de l'espace réservé correspondant si un filtre d'effet est appliqué au clip de l'espace réservé.



Animation image par image


La fonction Image par image VideoStudio vous permet de créer des films animés en assemblant des images fixes provenant d'une source vidéo en direct, comme une caméra vidéo analogique, une webcam ou un appareil photo Reflex. Il en résulte une collection d'images séquentielles et un fichier de projet que vous pouvez utiliser pour créer votre film image par image.

Cette section traite des sujets suivants :

- Comment créer un projet d'animation image par image
- Paramètres image par image
- Ouverture et importation de fichiers pour une animation image par image
- Utilisation du mode agrandi DSLR

Comment créer un projet d'animation image par image

La procédure ci-dessous vous explique un flux de travail de base pour un projet d'animation image par image. Avant de commencer, il est préférable d'avoir à disposition tous vos éléments et d'avoir configuré l'éclairage voulu dans la zone de prise de vue. Si vous utilisez un appareil Reflex pris en charge par VideoStudio, réglez-le en mode Manuel. L'utilisation d'un trépied est recommandée.



Familiarisez-vous avec les paramètres de la fenêtre **Image par image** avant de commencer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Paramètres image par image», page 247.

Pour créer un projet d'animation image par image

- 1 Si vous utilisez un appareil externe pour capturer votre projet d'animation image par image, assurez-vous de l'avoir connecté à votre ordinateur et de l'avoir mis sous tension de sorte qu'il soit prêt à capturer des photos. Réglez l'appareil en mode Manuel.
- 2 Dans VideoStudio, ouvrez la fenêtre **Image par image** en procédant de l'une des façons suivantes :
 - Dans l'espace de travail **Éditer**, cliquez sur le bouton **Enregistrement/Capture**  de la barre d'outils du plan de montage et cliquez sur le bouton **Image par image** .
 - Dans l'espace de travail **Capturer**, cliquez sur **Image par image**.
- 3 Cliquez sur le bouton **Créer** et, dans la liste déroulante située dans le coin supérieur droit de la fenêtre, choisissez la caméra à utiliser comme périphérique de capture (affiche les caméras prises en charge connectées à l'ordinateur et sous tension).
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sur votre appareil, choisissez manuellement les meilleurs paramètres pour votre scène d'animation image par image et réglez la mise au point (l'objectif peut être réglé sur MF pour effectuer la mise au point manuellement).
 - Si vous utilisez un appareil compatible (de nombreux appareils Reflex Canon et Nikon sont pris en charge), cliquez sur l'onglet **Paramètres DSLR** et choisissez les paramètres pour votre appareil. Vous pouvez ensuite effectuer manuellement la mise au point de

vosre appareil ou régler l'objectif sur le mode AF et, dans VideoStudio, activer **Montrer la mise au point** pour afficher les commandes à l'écran. Cliquez sur **Mise au point automatique** ou **Mise au point manuelle**. Pour le mode **Mise au point automatique**, faites glisser le rectangle vers la zone de mise au point. L'appareil effectue automatiquement la mise au point.

- 5 Entrez le **nom de votre projet**, choisissez un **Dossier de capture** et un emplacement **Enregistrer dans la bibliothèque**.
- 6 Une fois déterminé le type d'animation à réaliser, cliquez sur l'onglet **Paramètres image par image** et choisissez les paramètres à utiliser.
- 7 Lorsque le sujet est configuré, cliquez sur le bouton **Capturer une image**. Si vous utilisez la fonction **Capture automatique**, les intervalles de capture définis démarrent.
- 8 Faites déplacer votre sujet comme vous le souhaitez et continuez à capturer une image pour chaque mouvement. Chaque capture s'affiche dans la zone des miniatures, au bas de la fenêtre.
- 9 Lorsque vous êtes prêt à passer en revue les images, cliquez sur le bouton **Lecture** pour revoir le film. Dans la zone des miniatures, sélectionnez l'une des miniatures et cliquez avec le bouton droit de la souris pour copier ou supprimer une miniature.
- 10 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Enregistrer** au bas de la fenêtre pour revenir dans la fenêtre principale de l'application.

Paramètres image par image

Les paramètres suivants sont disponibles dans la fenêtre **Image par image** :

- **Durée d'image** : vous permet de choisir le temps d'exposition de chaque image. Un débit d'image plus élevé donne un temps d'exposition plus court pour chacune des images.
- **Résolution de capture** : vous permet de régler la qualité de la capture d'écran. Les options varient en fonction des paramètres de votre périphérique de capture.
- **Capture automatique** : vous pouvez cliquer sur **Activer la capture automatique** pour configurer le programme de façon à capturer automatiquement selon des intervalles prédéfinis. Cliquez sur le bouton **Définir la durée**  pour régler les paramètres **Fréquence de capture** et **Durée totale de capture**.
- **Papier pelure** : permet de régler l'opacité de la nouvelle image capturée et de l'image précédemment capturée en déplaçant le curseur de gauche à droite.
- **Grille**    : vous permet d'afficher un recouvrement pour évaluer plus facilement le mouvement. L'intervalle (espacement) pour les types de grille est déterminé par le paramètre **Durée de traversée**. La valeur (en secondes) détermine le nombre de captures suggérées à effectuer, tel qu'indiqué par l'espace entre les intervalles. Sélectionnez l'un des trois types d'outils de placement dans la zone **Grille** :

- **Ligne** : faites glisser la souris à l'écran pour tracer une ligne avec des nœuds qui identifient les intervalles. Recherchez le nœud rose pour connaître l'alignement suggéré pour votre prochaine capture.
- **Grille** : cliquez sur la zone d'aperçu pour afficher un recouvrement de grille à l'écran.
- **Cercles** : cliquez sur la zone d'aperçu pour mettre en place le point central. Un motif en forme de cercle s'affiche à l'écran.

Ouverture et importation de fichiers pour une animation image par image

Vous pouvez ouvrir un projet d'animation image par image que vous avez précédemment enregistré. Vous pouvez également importer des images que vous avez capturé à l'avance. Par exemple, une série de prise de photos réalisée avec votre appareil photo reflex numérique constitue une bonne source pour des projets d'animation image par image.

Pour ouvrir un projet d'animation image par image existant

- 1 Cliquez sur **Ouvrir** et recherchez le projet d'animation image par image sur lequel vous souhaitez travailler.

Remarque : Les projets d'animation image par image créés dans VideoStudio sont au format .uix.

- 2 Cliquez sur **Ouvrir** pour activer le projet.

Pour importer des images dans un projet d'animation image par image

- 1 Cliquez sur **Importer** et recherchez les photos à inclure dans vos projets d'animation image par image.

Remarque : si les photos n'apparaissent pas dans le dossier, cliquez sur **Parcourir**.

- 2 Cliquez sur **Ouvrir**.

Vos photos sont automatiquement intégrées au projet d'animation image par image.

Utilisation du mode agrandi DSLR

VideoStudio simule le viseur de l'appareil photo reflex numérique, et vous permet d'accéder rapidement aux fonctionnalités et paramètres de l'appareil photo.



Partie	Description
1. Mode	Affiche des informations sur le mode sélectionné sur l'appareil photo.
2. Qualité d'image	Permet de définir la taille et la qualité de l'image.
3. Mode de télémétrie	Permet de définir le mode de télémétrie par sélection dans les options prédéfinies de l'appareil photo.
4. Balance des blancs	Permet de définir la balance des blancs par sélection dans les options prédéfinies de l'appareil photo.
5. Indicateur de mise au point	Affiche des informations sur le paramètre de mise au point sélectionné.
6. Afficher la mise au point	Affiche les guides de la mise au point directe à l'écran (ou mode Live View).
7. Ouverture	Affiche les paramètres d'ouverture de l'appareil photo. Cette fonction est désactivée lorsque l'appareil photo reflex numérique est en mode P ou Tv.
8. Vitesse d'obturation	Affiche les paramètres de la vitesse d'obturation de l'appareil photo. Cette fonction est désactivée lorsque l'appareil photo reflex numérique est en mode P ou Av.
9. ISO	Permet d'ajuster le paramètre ISO par sélection dans les options prédéfinies de l'appareil photo.
10. Guides de mise au point directe à l'écran	Permet de définir la zone de mise au point en cliquant sur les flèches ou en faisant glisser le cadre de la zone de mise au point.
11. Ev	Permet de choisir le paramètre de compensation de l'exposition.
12. Papier pelure	Permet de régler l'opacité de la nouvelle image capturée et de l'image précédemment capturée en déplaçant le curseur.
13. Capture automatique	Permet d'activer la capture automatique.

Partie	Description
14. Résolution de capture	Permet de définir la résolution de l'image. Vous pouvez choisir les options prédéfinies ou utiliser les paramètres de votre appareil photo reflex numérique.
15. Durée d'image	Permet de choisir le temps d'exposition pour chaque image.

Pour activer le mode agrandi DSLR

- 1 Dans la fenêtre **Image par image**, cliquez sur le bouton **Mode agrandi DSLR** .



Montage multi-caméra

L'**éditeur multi-caméra** permet de créer des compilations de qualité professionnelle à partir de séquences filmées d'événements prises par plusieurs caméras, à partir de différents angles.

L'espace multi-vue facile à utiliser vous permet de synchroniser les clips et d'effectuer des modifications à la volée, pendant la lecture simultanée des clips vidéo, avec jusqu'à six* caméras. D'un seul clic, vous pouvez passer d'un clip vidéo à l'autre, comme le font les studio de télévision qui bascule d'une caméra à l'autre pour capturer un angle ou un élément différent d'une scène.

Les séquences peuvent être tournées à partir d'un vaste éventail d'appareils d'enregistrement vidéo, tels que des caméras d'action, drones caméras, appareils photo reflex ou smartphones. Vous pouvez également ajouter des pistes audio capturées de façon indépendante à l'aide d'un microphone.


**Le nombre de caméras dépend de la version du logiciel dont vous disposez.*

Cette section contient les rubriques suivantes :

- L'espace de travail de l'éditeur multi-caméra
- Étapes de base du montage multi-caméra
- Importation de clips audio et vidéo dans l'éditeur multi-caméra
- Synchronisation de clips vidéo et audio dans les projets multi-caméras
- Choix d'une source audio pour votre projet multi-caméra
- Montage de plusieurs clips pour créer une compilation multi-caméra
- Ajout d'un effet d'incrustation d'image (PIP) dans l'éditeur multi-caméra
- Gestion des fichiers source multi-caméras
- Enregistrement et exportation de votre projet multi-caméra
- Utilisation de Smart Proxy avec l'éditeur multi-caméra

L'espace de travail de l'éditeur multi-caméra

L'illustration ci-dessous identifie les fonctions principales de l'éditeur multi-caméra.



Barre d'outils, lecture et autres contrôle

Les contrôles disponibles dans l'espace de travail sont décrits ci-dessous.

La barre d'outils principale comprend les contrôles suivants :

Numéro de caméra : permet de configurer le panneau multi-vue pour afficher quatre ou six caméras, en fonction de la version de votre logiciel.

Type de synchronisation de source : permet d'effectuer la synchronisation des clips. Pour plus d'informations, consultez la section «Synchronisation de clips vidéo et audio dans les projets multi-caméras», page 255.

Audio principal : permet de sélectionner une source audio favorite. Pour plus d'informations, consultez la section «Choix d'une source audio pour votre projet multi-caméra», page 256.

Diviser le clip : permet de diviser un clip en plusieurs segments. Pour plus d'informations, consultez la section «Pour diviser un clip dans l'éditeur multi-caméra», page 259.

Définir/Supprimer le marqueur : permet d'ajouter des marqueurs sur les pistes de caméra aux fins de montage, tels que des marqueurs de synchronisation audio.

 **Transition** et **Durée** : ces contrôles permettent d'appliquer une transition entre les clips de la piste Multi-caméra et de définir la durée de cette transition. Pour plus d'informations, consultez la section «Pour ajouter une transition entre des segments multi-caméra», page 259.

Le panneau d'aperçu principal comprend les contrôles suivants :

 **Pivoter à gauche** et **Pivoter à droite** : ces contrôles permettent de faire pivoter les clips des pistes de caméra avant de les ajouter à votre piste Multi-caméra ou à votre piste PIP. Remarque : seules les pistes déverrouillées peuvent être pivotées.

 La barre de lecture avec les boutons **Accueil**, **Image précédente**, **Lire**, **Image suivante** et **Fin**.

 **Boucle** : permet de lire en continu la piste sélectionnée en recommençant au début lorsqu'elle arrive à la fin.

 **Régler le volume** : permet de régler le volume audio de lecture.

 **Code temporel** (contrôle) : permet d'afficher et de définir le temps/l'image qui s'affiche dans le panneau d'aperçu principal et l'emplacement du curseur sur le plan de montage. Cliquez sur les flèches ou sur une valeur numérique pour définir un temps/une image.

Le plan de montage comprend les contrôles suivants :

 **Gestionnaire de sources** : permet d'ajouter et de supprimer des clips. Pour plus d'informations, consultez la section «Gestion des fichiers source multi-caméras», page 260.

 **Afficher/Masquer la vue de la forme d'onde audio** : permet d'afficher les ondes audio pour les pistes Caméra et Audio.

 **Verrouiller/Déverrouiller** : apparaît sur chaque piste individuelle. Le verrouillage des pistes est recommandé après leur synchronisation.

 **Inclure/Exclure de la synchronisation** : permet de déterminer les pistes à inclure dans le processus de synchronisation.

 **Activer/Désactiver la coupure audio de la piste** : permet de couper le son (activer la coupure) ou non (désactiver la coupure) pour la piste audio sélectionnée.

 **Ajuster le zoom au plan de montage** : situé dans le coin inférieur gauche du plan de montage, ce contrôle permet de décompresser ou compresser votre projet de façon à pouvoir le visualiser dans son intégralité sur le plan de montage.

 **Niveau de zoom** (curseur) : faites glisser le curseur ou cliquez sur **Zoom avant** (signe plus) ou **Zoom arrière** (signe moins) pour changer le niveau de zoom de votre projet. Ce contrôle est particulièrement utile lors de l'édition de segments individuels dans la piste **Multi-caméra**.

Les contrôles généraux suivants apparaissent dans le coin supérieur gauche de la fenêtre d'application :

 **Paramètres** : permet d'accéder au Gestionnaire Smart Proxy et à la fonction Enregistrer sous. Pour plus d'informations, consultez les sections «Utilisation de Smart Proxy avec l'éditeur multi-caméra», page 262 et «Pour enregistrer votre projet multi-caméra», page 261.

  **Annuler et Rétablir** : ces contrôles permettent d'annuler ou de rétablir la plupart des actions dans l'éditeur multi-caméra.

Étapes de base du montage multi-caméra

La procédure ci-dessous fournit un aperçu de base du processus de montage multi-caméra.

- 1 Importez les clips vidéo et audio que vous voulez utiliser dans la bibliothèque de VideoStudio. En général, il s'agit de plusieurs clips qui capturent le même événement, au même moment.
- 2 Choisissez les clips dans la bibliothèque et importez-les dans l' **éditeur multi-caméra**.
- 3 **Synchronisez** les clips sur le plan de montage. Vous pouvez effectuer cette opération automatiquement si tous les clips sont associés à une piste audio, mais vous disposez d'une grande variété de méthodes pour effectuer la synchronisation.
- 4 Choisissez la piste audio à conserver (si vous utilisez la piste audio d'origine). Vous pouvez également choisir une piste audio distincte.
- 5 Commencez à créer votre compilation multi-caméra. Vous pouvez lire tous les clips simultanément et, dans le panneau multi-vue, cliquez sur la « Caméra » à afficher. Vous pouvez basculer entre les clips autant de fois que vous le souhaitez. La séquence sélectionnée est affichée dans le panneau d'aperçu principal. Vous pouvez ensuite passer en revue votre projet au niveau de la piste **Multi-caméra** et le peaufiner.
- 6 **Enregistrez votre projet et quittez l'éditeur multi-caméra** pour revenir dans VideoStudio et générer votre projet.

Avis important! Il est préférable de finaliser vos modifications multi-caméra avant de quitter l'**éditeur multi-caméra**. Les modifications que vous apportez à votre projet dans un autre éditeur risquent de ne pas être prises en charge si vous rouvrez le projet dans l' **éditeur multi-caméra**. Cela signifie que certaines modifications sont annulées.

Importation de clips audio et vidéo dans l'éditeur multi-caméra

La première étape pour créer un projet multi-caméra consiste à importer vos clips dans l'**éditeur multi-caméra**. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une sélection de clips associés au même événement qui ont été importés dans la bibliothèque de VideoStudio.

Vous pouvez traiter simultanément jusqu'à six clips vidéo et inclure jusqu'à deux clips audio indépendants.

Pour importer des clips vidéo dans l'éditeur multi-caméra

- 1 Dans la bibliothèque de VideoStudio, sélectionnez tous les clips à utiliser.
- 2 Procédez de l'une des manières suivantes :
 - Dans la barre d'outils du plan de montage, cliquez sur le bouton **Éditeur multi-caméra** .
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un clip sélectionné et sélectionnez **Éditeur multi-caméra**.

Synchronisation de clips vidéo et audio dans les projets multi-caméras

Vous pouvez synchroniser vos clips vidéo et audio de façon à tous les aligner sur le même moment dans le temps. La méthode la plus simple pour effectuer cette opération consiste à laisser l'**éditeur multi-caméra** analyser l'audio de chaque clip et les synchroniser automatiquement. Si vos enregistrements sont planifiés, vous pouvez utiliser un signal audio spécial, tel qu'un clap des mains (comme le clap utilisé sur les scènes de tournage professionnelles). Certains événements comportent des indices audio naturels qui facilitent le processus de synchronisation, tels que les performances musicales ou les événements sportifs associés à un signal de départ.

Vous pouvez également synchroniser les clips en utilisant des marqueurs, l'heure de tournage ou vous pouvez les ajuster manuellement en les faisant glisser sur le plan de montage jusqu'au timecode voulu. Par exemple, vous pouvez utiliser un élément visuel courant, comme un flash pour synchroniser manuellement les vidéos. Ces méthodes sont utiles si votre séquence vidéo ne comprend pas de piste audio ou si les ondes audio des clips sont difficiles à synchroniser ou si vous préférez simplement aligner manuellement les clips.

Dans certains cas, il est possible que vous deviez utiliser une combinaison des options de synchronisation, en fonction de la séquence source.

Pour synchroniser des clips audio et vidéo dans l'éditeur multi-caméra

- 1 Après avoir importé vos clips dans l'**éditeur multi-caméra**, choisissez l'une des options suivantes dans la liste déroulante **Type de synchronisation de source** de la barre d'outils :
 - **Audio** : cliquez sur le bouton **Synchroniser**  à côté de la liste déroulante pour synchroniser les clips sur le plan de montage. Remarque : pour utiliser cette option, vos clips vidéo doivent inclure une piste audio.
 - **Repère** : sélectionnez un clip sur le plan de montage, lisez-le ou accédez à la position voulue à l'aide du curseur en utilisant un indice visuel, puis cliquez sur le bouton **Définir/Supprimer le marqueur**  de la barre d'outils pour ajouter un repère. Après

avoir ajouté un repère à chaque clip, cliquez sur le bouton **Synchroniser**  de la barre d'outils pour aligner les clips par rapport aux repères.

- **Date/Heure de la prise** : cliquez sur le bouton **Synchroniser**  pour synchroniser les clips en fonction de la date et de l'heure de prise, indiquée par les métadonnées enregistrées par la caméra. Remarque : les horloges des caméras doivent être synchronisées pour obtenir des résultats justes.
- **Manuel** : sur le plan de montage, faites glisser chaque clip à la position voulue en utilisant un indice visuel.

Remarque : si vous souhaitez exclure certains clips du processus de synchronisation, cliquez sur le bouton **Exclure de la synchronisation**  associé à la piste correspondante. Cliquez de nouveau sur le bouton (**Activer la synchronisation** ) pour inclure la piste.

Conseil : après avoir synchronisé vos clips, vous pouvez utiliser les boutons **Verrouiller**  des pistes individuelles pour garantir le maintien de la synchronisation pendant le processus de montage.

Choix d'une source audio pour votre projet multi-caméra

Après avoir importé et synchronisé vos clips dans l'**éditeur multi-caméra**, vous pouvez prendre des décisions concernant l'audio de votre projet. Par exemple, si vous avez quatre clips vidéo, et qu'ils comportent tous de l'audio, il est recommandé d'écouter chaque clip séparément, et de choisir celui qui présente la meilleure qualité sonore. Vous pouvez également choisir d'utiliser un clip audio distinct.

D'autres options vous permettent d'utiliser l'audio de tous les clips, d'aucun des clips ou changer d'audio (Auto) lorsque vous passez d'une caméra à l'autre, ce dernier choix pouvant être adopté pour tirer parti de l'audio capturé avec les événements sportifs ou d'autres séquences d'action.

Par défaut, la piste audio de la **Caméra 1** est sélectionnée.

Pour choisir une source audio pour votre projet multi-caméra

- 1 Vos clips étant affichés sur le plan de montage de l'**éditeur multi-caméra**, sur la barre d'outils, cliquez sur la case **Audio principal** et choisissez une **Caméra** ou un clip **Audio**. Cliquez sur **Lire**  pour écouter la qualité de l'audio pour chaque clip.
- 2 Choisissez la **Caméra** ou le clip **Audio** que vous voulez utiliser pour votre projet. Le son de toutes les autres pistes audio est coupé.
Les autres options comprennent :
 - **Auto** : bascule l'audio pour assurer la correspondance avec le clip que vous lisez.

- **Aucun(e)** : le projet multi-caméra ne comporte aucune piste audio. Vous pouvez ajouter des pistes audio dans VideoStudio, après avoir quitté l'éditeur multi-caméra.
- **Toutes les caméras** : lit simultanément les pistes audio de tous les clips.

Conseil : si vous envisagez d'éditer l'audio après avoir quitté l'**éditeur multi-caméra**, notez que le paramètre que vous choisissez pour **Audio principal** détermine les pistes qui seront disponibles en tant que pistes audio dans VideoStudio.

Montage de plusieurs clips pour créer une compilation multi-caméra

Après avoir importé et synchronisé vos clips dans l'**éditeur multi-caméra** et choisi vos paramètres audio, vous pouvez commencer à éditer vos clips pour créer une compilation multi-caméra. Le panneau multi-vue de l'**éditeur multi-caméra** simplifie cette opération. À l'instar d'un DJ qui alterne et mélange les pistes pour créer une nouvelle compilation musicale, l'**éditeur multi-caméra** vous permet de basculer visuellement entre les pistes audio et de les mélanger tout en leur ajoutant des transitions.

Si vous observez que la lecture est lente ou manque de fluidité, vous pouvez vérifier les paramètres **Smart Proxy**. Pour plus d'informations, consultez la section «Utilisation de Smart Proxy avec l'éditeur multi-caméra», page 262.

Après avoir créé votre compilation de base à l'aide du panneau multi-vue et du panneau d'aperçu principal, vous pouvez affiner votre projet au niveau de la piste **Multi-caméra** et tirer parti des fonctions d'édition, telles que les transitions et un outil de division de clip. Notez que certains types de modifications, tels que la rotation d'un clip, doivent être effectués dans les pistes **Caméra** individuelles avant de pouvoir ajouter les clips à votre compilation dans la piste **Multi-caméra**.

Pour créer une compilation multi-caméra

- 1 Après avoir ajouté vos clips sur le plan de montage de l'**éditeur multi-caméra**, cliquez sur le bouton **Lire**  sous le panneau d'aperçu principal.
Les séquences filmées par toutes les caméras peuvent être visualisées simultanément dans le panneau multi-vue.
- 2 Pour commencer à créer votre projet, alors que les vidéos sont en cours de lecture dans le panneau multi-vue, cliquez sur l'aperçu de la caméra à afficher.
La séquence de la caméra sélectionnée est affichée dans le panneau d'aperçu principal.



Le panneau multi-vue s'affiche à gauche du panneau d'aperçu principal. Les séquences filmées par toutes les caméras peuvent être visualisées simultanément dans le panneau multi-vue.


- 3 Pour changer de caméra, cliquez sur un autre aperçu de caméra dans le panneau multi-vue. Vous pouvez passer d'une caméra à l'autre autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez consulter votre projet au niveau de la piste **Multi-caméra**.



La piste Multi-caméra du plan de montage affiche les segments de caméra dans votre compilation.

Si vous souhaitez ajuster le niveau de zoom pour la piste **Multi-caméra**, faites glisser le curseur de niveau de zoom **+ —●— -** dans le coin inférieur gauche du plan de montage.

- 4 Après avoir effectué un premier passage en utilisant le panneau multi-vue, vous pouvez affiner la synchronisation d'une commutation dans la **piste multi-caméra** en lisant votre projet ou en utilisant le curseur pour accéder à la position que vous souhaitez modifier, en cliquant sur un segment de caméra et en faisant glisser son bord jusqu'à ce que l'image où vous souhaitez que s'effectue la commutation s'affiche dans le panneau d'aperçu principal.



Pour commuter un segment de la piste **Multi-caméra** avec une autre **Caméra**, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez une autre **Caméra** dans le menu contextuel ou cliquez sur l'aperçu de la caméra dans le panneau multi-caméra.

Pour ajouter une transition entre des segments multi-caméra

- 1 Au niveau de la piste **Multi-caméra**, cliquez sur un segment.
- 2 Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton **Transition** . Le bouton a un contour jaune lorsqu'il est activé et une icône de transition (« AB ») apparaît sur le plan de montage.
Si le bouton est affiché en grisé, faites légèrement glisser le bord d'un segment pour réactiver le bouton.
Une transition de **Fondu enchaîné** est appliquée par défaut.
- 3 Dans la barre d'outils, saisissez une durée dans la zone **Durée** correspondant à la transition.

Conseil : vous pouvez ajouter des segments noirs ou blancs dans votre projet. Vous avez la possibilité de changer un segment qui se trouve déjà dans la piste **Multi-caméra** en un segment noir ou blanc en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le segment et en sélectionnant **Noir** ou **Blanc**. Il est possible d'appliquer une transition entre un segment vidéo et un segment **Noir**. Pour ajouter un segment noir ou blanc pendant la lecture de votre projet, au lieu de cliquer dans un aperçu de caméra du panneau multi-vue, cliquez sur l'échantillon **Noir (B)** ou **Blanc (0)** à droite des aperçus de caméra.



Pour diviser un clip dans l'éditeur multi-caméra

- 1 Dans le plan de montage, sélectionnez un clip dans la piste **Multi-caméra** ou **PIP** et cliquez sur **Lire** ou faites glisser le curseur à la position où vous souhaitez effectuer la coupure.
- 2 Cliquez sur le bouton **Diviser le clip**.

Remarque : la division d'un clip est utile lorsque vous souhaitez remplacer une partie d'un segment par une autre caméra, en ajoutant principalement une autre commutation.

Ajout d'un effet d'incrustation d'image (PIP) dans l'éditeur multi-caméra

Vous pouvez ajouter un effet d'incrustation d'image (PIP) dans votre projet multi-caméra. L'effet PIP vous permet de lire une vidéo dans une zone de l'écran alors que la vidéo principale est lue en arrière-plan.



L'image ci-dessus illustre le concept d'effet PIP (Picture-in-Picture).

Pour ajouter un effet d'incrustation d'image (PIP) dans votre projet multi-caméra

- 1 Après avoir créé votre compilation multi-caméra dans la piste **Multi-caméra**, cliquez sur le bouton **Lire**  ou utilisez le curseur pour accéder à la position de la piste **Multi-caméra** où l'effet PIP doit être ajouté.
- 2 Sur le plan de montage, cliquez sur le cercle qui se trouve dans la piste **PIP** pour activer la piste.
Lorsqu'il est activé, le cercle est rouge  **PIP**.
- 3 Dans le panneau multi-vue, cliquez sur l'aperçu pour la **Caméra** à utiliser.
Le segment est ajouté à la piste **PIP**.
- 4 Pour définir le point de fin du segment, dans la piste **PIP**, cliquez sur l'extrémité du segment et faites-la glisser à la position voulue sur le plan de montage.
- 5 Pour choisir un coin pour l'effet PIP, cliquez sur le bouton **Changer la position PIP**  dans la piste **PIP** et choisissez la position voulue.
La position PIP est affichée dans le panneau d'aperçu principal.

Gestion des fichiers source multi-caméras

Vous pouvez utiliser le **gestionnaire de sources** pour ajouter et supprimer des clips vidéo et audio à partir des pistes de votre projet multi-caméra. Vous pouvez également afficher les

informations sur les clips, telles que la durée du clip, la rotation du clip, et verrouiller ou déverrouiller les pistes.

Pour ajouter, supprimer ou gérer les clips avec le gestionnaire de sources

- 1 Dans le coin supérieur gauche du plan de montage, cliquez sur le bouton **Gestionnaire de sources** .
- 2 Dans la boîte de dialogue **Gestionnaire de sources**, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le bouton **Verrouiller/Déverrouiller** associé à une piste pour la déverrouiller aux fins d'édition ou pour la verrouiller afin de prévenir toute modification.
 - Pour ajouter un clip à une piste, sélectionnez une piste, cliquez sur le bouton **Ajouter des clips** , accédez au clip que vous voulez ajouter et cliquez sur **Ouvrir**. Le clip s'affiche dans la liste numérotée pour la piste.
 - Pour supprimer des clips d'une piste, sélectionnez une piste, dans la liste des clips pour cette piste, cochez la case à côté des clips que vous voulez supprimer et cliquez sur le bouton **Supprimer** .

Enregistrement et exportation de votre projet multi-caméra

Lorsque votre projet multi-caméra est terminé, vous pouvez l'enregistrer afin de pouvoir le modifier, l'exporter et le partager à partir de VideoStudio.

Avis important! Il est préférable de finaliser vos modifications multi-caméra avant de quitter l'**éditeur multi-caméra**. Les modifications que vous apportez à votre projet dans VideoStudio risquent de ne pas être prises en charge si vous rouvrez le projet dans l' **éditeur multi-caméra**. Cela signifie que certaines modifications sont annulées.

Pour enregistrer votre projet multi-caméra

- Cliquez sur le bouton **OK** au bas de la fenêtre pour enregistrer votre projet sous son nom actuel (tel qu'indiqué dans le coin supérieur droit de la fenêtre). L'**éditeur multi-caméra** est fermé.

Si vous souhaitez renommer votre projet, avant de quitter l'éditeur, cliquez sur le bouton **Paramètres** , choisissez **Enregistrer sous** et saisissez un nom dans la zone **Nom du projet**.

Votre projet multi-caméra apparaît dans la bibliothèque VideoStudio.

Pour enregistrer votre projet multi-caméra (.vsp) dans VideoStudio, dans l'espace de travail d'**édition**, faites glisser votre projet multi-caméra de la bibliothèque vers le plan de montage. Par défaut, le projet apparaît sous la forme d'un clip composite. Pour étendre le clip afin de pouvoir l'utiliser avec d'autres pistes individuelles, maintenez

enfoncée la touche Maj tout en faisant glisser le projet depuis la bibliothèque vers le plan de montage.

Utilisation de Smart Proxy avec l'éditeur multi-caméra

L'objectif principal de la fonction **Smart Proxy** est de procurer une expérience d'édition et d'aperçu plus fluide lorsque vous travaillez avec des fichiers vidéo haute définition volumineux.

Smart Proxy crée des copies de travail de plus basse résolution des fichiers source plus volumineux. Ces fichiers de plus petite taille sont appelés fichiers « proxy ». L'utilisation de fichiers proxy accélère l'édition des projets haute résolution (par exemple, les projets associés à des fichiers source HDV et AVCHD).

Smart Proxy peut être configuré et réglé dans les espaces de travail VideoStudio ou dans l'éditeur multi-caméra. Pour plus d'informations, consultez la section «Utilisation de Smart Proxy pour une expérience de montage plus rapide et plus fluide», page 44.



Enregistrement et partage

Votre projet de film étant terminé, le moment est venu de l'enregistrer et de le partager. Lorsque vous enregistrez votre projet, tous les fichiers sont combinés pour créer un seul fichier vidéo durant un processus de « rendu ».

Vous pouvez enregistrer votre film sous forme de fichier vidéo susceptible d'être lu sur un ordinateur ou un appareil mobile, graver votre projet sur un disque en le complétant de menus ou encore télécharger votre film directement sur un compte YouTube, Flickr ou Vimeo.

Cette section traite des sujets suivants :

- Sélection d'une option de partage
- Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur
- Enregistrement de fichiers vidéo pour des périphériques mobiles
- Enregistrement d'une piste comme vidéo issue d'un canal alpha
- Enregistrement de fichiers vidéo HTML5
- Téléchargement sur le Web
- Création de fichiers vidéo 3D
- Création de fichiers vidéo à partir d'une partie de projet (découpée)
- Création de fichiers son
- Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager

Sélection d'une option de partage

VideoStudio propose les catégories de partage suivantes :

- **Ordinateur** : vous permet d'enregistrer votre film à un format de fichier lisible sur des ordinateurs. Vous pouvez également utiliser cette option pour enregistrer la piste audio de votre vidéo dans un fichier audio. Pour plus d'informations, consultez les sections «Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur», page 264 et «Création de fichiers son», page 272.
- **Périphérique** : vous permet d'enregistrer votre film à un format de fichier lisible sur des périphériques mobiles, des consoles de jeux ou des appareils photos. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Enregistrement de fichiers vidéo pour des périphériques mobiles», page 265.

- **HTML5** : si vous choisissez **Fichier > Nouveau projet HTML5** au début de votre projet ou si vous avez ouvert un projet HTML5, cette option de sortie est disponible dans l'espace de travail **Partager**. Ce format est compatible avec un vaste choix de navigateurs, dont Safari. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Enregistrement de fichiers vidéo HTML5», page 267.
- **Web** : permet de télécharger votre film directement sur YouTube, Flickr ou Vimeo. Votre film est enregistré à un format optimal pour le site que vous avez choisi. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Téléchargement sur le Web», page 269.
- **Disque** : vous permet d'enregistrer et de graver votre film sur un disque ou une carte SD. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Gravure de disques», page 275.
- **Film 3D** : vous permet de partager votre film à un format de lecture en 3D. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Création de fichiers vidéo 3D», page 270.
- **Projet VideoStudio** : si vous sélectionnez **Fichier > Nouveau projet HTML5** au début de votre projet, vous pouvez enregistrer une copie au format VideoStudio natif (*.vsp). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Pour enregistrer un projet HTML5 en tant que projet Corel VideoStudio Pro (VSP)», page 269.

Enregistrement de fichiers vidéo pour les lire sur un ordinateur

VideoStudio vous permet d'enregistrer votre projet de film à des formats de fichier vidéo lisibles sur des ordinateurs.



Avant de faire un rendu de l'ensemble de votre projet dans un fichier film, assurez-vous d'abord de l'enregistrer en tant que fichier projet VideoStudio (*.vsp) en cliquant sur **Fichier > Enregistrer** ou **Enregistrer sous**. Cela vous permettra de revenir à votre projet et de l'éditer à tout moment.

Pour créer un fichier vidéo à lire sur un ordinateur

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Ordinateur** .
- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants pour afficher et sélectionner le profil de votre vidéo :
 - **AVI**
 - **MPEG-2**
 - **AVC/H.264**
 - **MPEG-4**
 - **WMV**
 - **MOV**
 - **Audio**
 - **Personnaliser**

Si vous souhaitez utiliser les paramètres de projet pour le fichier vidéo, cochez la case **Comme les paramètres de projet** située au-dessus des boutons.

3 Dans la liste déroulante **Profil** ou **Format**, sélectionnez une option.

Si vous souhaitez créer un fichier personnalisé, cliquez sur le bouton **Créer un profil personnalisé** . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager», page 273.

4 Dans le champ **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.

5 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.

6 Définissez l'une des options suivantes :

- **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les poignées de découpe dans le panneau d'aperçu.
- **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.


7 Cliquez sur **Démarrer**.



Appuyez sur la touche **[Echap]** pour annuler le processus de rendu.

Une barre de progression s'affiche lorsque vous générez le rendu d'une vidéo. Vous pouvez utiliser les boutons de la barre de progression pour faire les actions suivantes :

- Cliquez sur le bouton **Pause/Lire**  de la barre de progression pour mettre en pause et reprendre le processus de rendu.
- Cliquez sur le bouton **Lecture**  pour activer l'aperçu pendant le rendu ou arrêter l'aperçu pour réduire la durée du rendu.



La barre de progression du rendu

Enregistrement de fichiers vidéo pour des périphériques mobiles

Vous pouvez enregistrer votre projet de film à des formats de fichier lisibles sur divers périphériques mobiles, comme des smartphones, des tablettes et des consoles de jeux. VideoStudio inclut différents profils qui optimisent votre vidéo pour des périphériques spécifiques.

Pour créer un fichier vidéo pour un périphérique portable ou un caméscope

1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Périphérique** .

- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants pour afficher et sélectionner le profil de votre vidéo :
 - **DV** : permet de convertir le projet en fichier vidéo compatible DV, qui peut être réenregistré sur un caméscope DV. Connectez votre caméscope à l'ordinateur, allumez votre caméscope et mettez-le en mode **Lire/Éditer**. Pour les instructions correspondantes, voir le manuel de votre caméscope.
 - **HDV** : permet de convertir le projet en fichier vidéo compatible HDV, qui peut être réenregistré sur un caméscope HDV. Connectez votre caméscope à l'ordinateur, allumez votre caméscope et mettez-le en mode **Lire/Éditer**. Pour les instructions correspondantes, voir le manuel de votre caméscope.
 - **Périphérique mobile** : permet de créer un fichier MPEG-4 AVC haute définition, qui est compatible avec la plupart des tablettes et des smartphones, dont l'iPad, l'iPhone et les périphériques Android.
 - **Console** : crée des fichiers vidéo MPEG-4 AVC compatibles avec les périphériques PSP.
- 3 Dans la liste déroulante **Profil**, sélectionnez une option.
- 4 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 5 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
- 6 Définissez l'une des options suivantes :
 - **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les poignées de découpe dans le panneau d'aperçu.
 - **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.
- 7 Cliquez sur **Démarrer**.



Appuyez sur la touche **[Echap]** pour annuler le processus de rendu.



Vous pouvez également réenregistrer le fichier sur un caméscope DV dans l'espace de travail **Éditer**. Pour ce faire, faites un clic droit dans la **bibliothèque** et sélectionnez **Enregistrement DV**.

Enregistrement d'une piste comme vidéo issue d'un canal alpha

La vidéo à canal alpha prend en charge la transparence, ce qui vous permet d'enregistrer des logos animés, des graphiques de tiers inférieur et d'autres objets et animations sous forme de fichiers vidéo que vous pouvez partager et réutiliser comme incrustations dans d'autres projets vidéo. Par exemple, si vous créez une série de vidéos, vous pouvez superposer au début de chaque vidéo un titre animé qui vous identifie vous ou votre société comme créateur de cette série.

Pour enregistrer une piste comme vidéo à canal alpha

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Ordinateur** .
- 2 Cliquez sur **MOV**.
- 3 Dans la liste déroulante **Profil**, choisissez un des profils **Vidéo à canal alpha**.
- 4 Dans le champ **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 5 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
- 6 Définissez l'une des options suivantes :
 - **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les poignées de découpe dans le panneau d'aperçu.
 - **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.
 - **Activer l'accélération de l'encodeur matériel** : peut accélérer le traitement en optimisant le matériel disponible. Choisissez une option dans la liste déroulante **Type** (voir les autres réglages dans **Préférences** > **Performance** > **Accélération matérielle**).
- 7 Dans la liste déroulante **Piste d'exportation**, choisissez la piste à exporter.
- 8 Cliquez sur **Démarrer**.

La vidéo exportée préserve les zones transparentes.

Enregistrement de fichiers vidéo HTML5

Si vous sélectionnez **Fichier** > **Nouveau projet HTML5** au début de votre projet, l'option de sortie **Fichiers HTML5** s'affiche dans l'espace de travail **Partager**.

Les projets HTML5 peuvent inclure des liens hypertextes et des chapitres. Ce format de vidéo est compatible avec les navigateurs prenant en charge la technologie HTML5, y compris la plupart des navigateurs les plus récents et Safari, qui est utilisée sur les périphériques iPhone, iPad et iPod touch.

Vous pouvez enregistrer vos projets de vidéo HTML5 directement sur des services de stockage cloud, comme Dropbox et Google Drive. Pour plus d'informations sur le partage à partir de ces services cloud, reportez-vous à l'aide Dropbox ou Google Drive.

Pour plus d'informations sur le lancement d'un projet HTML5, consultez « Création de nouveaux projets » à la page 11.

Enregistrement d'un projet HTML5 en tant que projet VideoStudio éditable

Si vous pensez que vous aurez besoin d'éditer le projet ultérieurement et de le convertir en d'autres formats que HTML5, vous pouvez enregistrer une copie du projet au format Corel VideoStudio Pro natif (*.vsp).

Pour créer un dossier vidéo HTML5

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Fichier HTML5** .
- 2 Modifiez les paramètres suivants :
 - **WebM** : dans la zone **Format vidéo**, cochez la case correspondant au format WebM si vous souhaitez utiliser ce format. (Recommandé)
 - **Dimensions** : sélectionnez la résolution de l'écran et le format de l'image dans la liste déroulante.
 - **Aplatir l'audio et la vidéo d'arrière-plan** : dans la zone **Dimensions**, cochez cette case si vous n'êtes pas certain que votre navigateur prend en charge plusieurs pistes vidéo ou audio. (Recommandé)
- 3 Dans la zone **Nom du dossier projet**, saisissez un nom.
- 4 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le dossier.

Si vous voulez l'enregistrer sur un service de stockage cloud, recherchez le dossier local de votre service préféré.
- 5 Définissez l'une des options suivantes :
 - **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les poignées de découpe dans le panneau d'aperçu.
 - **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu, mais n'est pas disponible pour la sortie WebM.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.


Vous pouvez afficher la vidéo depuis votre dossier de sortie en ouvrant le fichier **Index.html** dans votre navigateur.



Appuyez sur la touche **[Echap]** pour annuler le processus de rendu.

Une barre de progression s'affiche lorsque vous générez le rendu d'une vidéo. Vous pouvez utiliser les boutons de la barre de progression pour faire les actions suivantes :

- Cliquez sur le bouton **Pause/Lire**  de la barre de progression pour mettre en pause et reprendre le processus de rendu.
- Cliquez sur le bouton **Lecture**  pour activer l'aperçu pendant le rendu ou arrêter l'aperçu pour réduire la durée du rendu.



La barre de progression du rendu

Pour enregistrer un projet HTML5 en tant que projet Corel VideoStudio Pro (VSP)

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Projet VideoStudio** .
- 2 Dans la zone **Sujet**, saisissez les informations sur votre sujet.
- 3 Dans la zone **Description**, saisissez une description de projet.
- 4 Dans la liste déroulante **Format de fichier**, choisissez une version VSP.
- 5 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 6 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le projet.
- 7 Cliquez sur **Démarrer**.

Téléchargement sur le Web

Partagez vos projets vidéo en ligne en téléchargeant vos vidéos sur YouTube (aux formats 2D et 3D), Flickr et Vimeo. Vous pouvez accéder à vos comptes depuis VideoStudio. Si vous ne possédez pas encore de compte, vous serez invité à en créer un.

Lors de votre première connexion depuis VideoStudio, vous devez autoriser la connexion entre votre compte en ligne et VideoStudio. Cette autorisation permet d'échanger des informations limitées sur la réussite du téléchargement de votre vidéo.

Comme pour tout téléchargement de vidéo, le site en ligne a généralement besoin de temps pour publier une vidéo après l'avoir téléchargée.



Veillez à respecter les conditions générales d'utilisation en termes de propriété des droits d'auteur des vidéos et des musiques, telles qu'établies par YouTube, Flickr et Vimeo.

Pour télécharger vos vidéos sur YouTube, Flickr ou Vimeo

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Web** .

2 Cliquez sur l'un des boutons suivants :

- **YouTube**
- **Flickr**
- **Vimeo**

Si vous devez vous connecter, le bouton **Connexion** apparaît. Cliquez sur le bouton pour vous connecter. Lors de votre première connexion, vous devrez autoriser la connexion entre VideoStudio et votre compte en ligne.

3 Entrez les renseignements nécessaires, comme le titre de votre vidéo, une description, les paramètres de confidentialité et les balises supplémentaires.

Si vous souhaitez télécharger une vidéo 3D sur YouTube, cochez la case **Enregistrer en tant que vidéo 3D** sous la zone **Confidentialité**.

4 Activez l'une des options suivantes :

- **Télécharger un projet** : vous pouvez accepter les paramètres par défaut ou choisir un profil dans la liste déroulante. Saisissez un nom dans la zone **Nom de fichier** et choisissez l'**emplacement du fichier**.
- **Télécharger un fichier** : choisissez un fichier vidéo enregistré dans la boîte de dialogue **Ouvrir un fichier vidéo** et cliquez sur **Ouvrir**.

5 Définissez l'une des options suivantes :

- **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les **poignées de découpe** dans le panneau Lecteur.
- **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.

6 Cliquez sur **Démarrer**.

Un message s'affiche lorsque le téléchargement est terminé.



Pour vous connecter à un autre compte utilisateur, cliquez d'abord sur le bouton **Déconnexion** qui s'affiche sous les boutons **YouTube**, **Flickr** et **Vimeo**. Vous pouvez ensuite vous connecter à un autre compte utilisateur.

YouTube ne prend actuellement en charge que les fichiers 3D au format MP4. Si vous téléchargez une vidéo 3D précédemment enregistrée, veillez à vérifier que l'ancien fichier est compatible. La 3D côte à côte est recommandée.

Création de fichiers vidéo 3D

VideoStudio vous permet de créer des fichiers vidéo 3D ou de convertir une vidéo 2D normale en fichiers vidéo 3D. Il est important de vous reporter aux instructions de votre périphérique de lecture 3D pour savoir de quel type de fichiers et d'équipement vous aurez besoin pour lire votre vidéo 3D. Par exemple, vous aurez peut-être uniquement besoin de

lunettes rouge et bleu standard (anaglyphe) ou de lunettes polarisées spéciales pour voir un écran TV polarisé.

Pour créer des fichiers vidéo 3D


- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Film 3D** .
- 2 Cliquez sur l'un des boutons suivants :
 - **MPEG-2**
 - **AVC/H.264**
 - **WMV**
 - **MVC**
- 3 Dans la liste déroulante **Profil** ou **Format**, sélectionnez une option.
Si vous souhaitez créer un fichier personnalisé, cliquez sur le bouton **Créer un profil personnalisé** . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager», page 273.
- 4 Faites votre choix parmi les options de conversion 3D suivantes :
 - **Anaglyphe** : ce mode ne nécessite que les lunettes 3D rouge et bleu standard afin de visionner une vidéo 3D sans moniteur d'affichage spécial.
 - **Côte à côte** : ce mode nécessite des lunettes 3D polarisées et un moniteur polarisé compatible pour visionner la vidéo 3D.
- 5 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 6 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
- 7 Définissez l'une des options suivantes :
 - **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les **poignées de découpe** dans le panneau Lecteur.
 - **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.
- 8 Cliquez sur **Démarrer**.



Appuyez sur la touche **[Echap]** pour annuler le processus de rendu.

Une barre de progression s'affiche lorsque vous générez le rendu d'une vidéo. Vous pouvez utiliser les boutons de la barre de progression pour faire les actions suivantes :

- Cliquez sur le bouton **Pause/Lire**  de la barre de progression pour mettre en pause et reprendre le processus de rendu.
- Cliquez sur le bouton **Lecture**  pour activer l'aperçu pendant le rendu ou arrêter l'aperçu pour réduire la durée du rendu.



La barre de progression du rendu

Création de fichiers vidéo à partir d'une partie de projet (découpée)

Pour toutes les catégories de partage, vous pouvez créer une vidéo à partir d'une partie de votre projet et non du projet complet en utilisant les **poignées de découpe** situées sous la fenêtre **Aperçu** et en cochant la case **Créer un domaine d'aperçu seulement**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du panneau Lecteur, reportez-vous à la section «Utilisation du panneau Lecteur», page 24.

Pour créer un fichier vidéo à partir d'une plage découpée

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur une catégorie de partage, cliquez sur une option de sortie et sélectionnez vos paramètres.
- 2 Vérifiez que la case **Créer un domaine d'aperçu seulement** est cochée.
- 3 Dans le panneau Lecteur, cliquez sur **Projet**.
- 4 Sélectionnez une plage en faisant glisser les **poignées de découpe** orange vers les points de début et de fin de votre choix.



Seule la zone entre les poignées de découpe orange est rendue.

- 5 Dans le coin inférieur droit de l'espace de travail Partager, cliquez sur **Démarrer**.

Création de fichiers son

VideoStudio vous permet de créer un fichier son à partir d'un fichier vidéo existant. Ceci est plus particulièrement utile lorsque l'on souhaite utiliser la même piste audio avec un autre jeu d'images, ou bien convertir l'audio d'une représentation en live en fichiers son.

VideoStudio vous permet de créer facilement un fichier audio de votre projet au format MP4, OGG, WAV ou WMA.

Pour créer un fichier audio

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Ordinateur** , puis sur **Audio**.
- 2 Dans la liste déroulante **Format**, sélectionnez un format de fichier audio.

Si vous souhaitez ajuster les paramètres relatifs au format, cliquez sur le bouton **Options**  et réglez les paramètres voulus au niveau des pages **Profil** ou **Attributs**.

- 3 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 4 Dans la zone **Emplacement du fichier**, spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.
- 5 Définissez l'une des options suivantes :
 - **Créer un domaine d'aperçu seulement** : permet de générer uniquement le rendu de la section de vidéo sélectionnée entre les **poignées de découpe** dans le panneau Lecteur.
 - **Activer SmartRender** : permet d'analyser une vidéo pour rechercher des sections déjà rendues, et de ne générer que le rendu des nouvelles sections ou des sections révisées. Cela réduit considérablement la durée du rendu.
- 6 Cliquez sur **Démarrer**.

Utilisation de profils personnalisés dans l'espace de travail Partager

Avant de générer des projets à partir de l'espace de travail **Partager**, vous pouvez créer et enregistrer des profils personnalisés pour la plupart des formats de fichier vidéo dans les catégories de partage **Ordinateur** et **Film 3D**. Seuls les formats de sortie **Audio** et **Personnalisé** ne prennent pas en charge les profils personnalisés.

Pour plus d'informations sur les profils personnalisés, consultez la rubrique «Création de profils personnalisés», page 43.

Pour créer un profil personnalisé dans l'espace de travail Partager

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Ordinateur**  ou **Film 3D** .
- 2 Cliquez sur un bouton de format de sortie.
- 3 Dans la liste déroulante **Profil**, cliquez sur un profil existant à utiliser comme base pour votre profil personnalisé.
- 4 Cliquez sur le bouton **Créer un profil personnalisé** .
- 5 Dans la boîte de dialogue **Nouvelles options de profil**, cliquez sur l'onglet **Corel VideoStudio** et saisissez un nom dans la zone **Nom du profil**.
- 6 Cliquez sur l'onglet **Général** et sélectionnez les paramètres de votre choix.
Remarque: Des onglets et paramètres supplémentaires sont disponibles selon le type de format sélectionné.
- 7 Cliquez sur **OK**.
Le profil personnalisé s'affiche dans la liste déroulante **Profil**.

Pour modifier un profil personnalisé dans l'espace de travail Partager

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, sélectionnez le format de sortie pour lequel vous avez créé le profil, puis choisissez le profil dans la liste déroulante **Profil**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Modifier un profil personnalisé** .
- 3 Dans la boîte de dialogue **Modifier les options de profil**, modifiez les paramètres souhaités et cliquez sur **OK**.

Pour supprimer un profil personnalisé de l'espace de travail Partager

- 1 Dans l'espace de travail **Partager**, sélectionnez le format de sortie pour lequel vous avez créé le profil, puis choisissez le profil dans la liste déroulante **Profil**.
- 2 Cliquez sur le bouton **Supprimer un profil personnalisé** .



Gravure de disques

VideoStudio vous permet de graver vos projets sur un disque DVD, AVCHD ou Blu-ray. Vous pouvez également exporter votre projet sur une carte SD.

Cette section traite des sujets suivants :

- Enregistrement d'un projet sur un disque
- Assemblage de fichiers
- Ajout et édition de chapitres
- Édition d'un modèle de menu
- Création de menus avancés
- Prévisualisation de votre film et de votre menu avant la gravure
- Gravure de votre projet sur un disque
- Copie d'un fichier image du disque
- Création d'étiquettes de disque

Enregistrement d'un projet sur un disque

Pour graver votre projet sur un disque

1 Dans l'espace de travail **Partager**, cliquez sur le bouton **Disque**.

2 Sélectionnez l'un des formats de sortie suivants :

- **DVD**
- **AVCHD**
- **Blu-ray**
- **Carte SD**

Une nouvelle fenêtre s'affiche pour vous permettre de personnaliser la sortie du disque.



Partie	Description
1. Bouton couissant de Jog	Vous permet de passer à des scènes spécifiques.
2. Marque de début/fin	Permet de définir un domaine d'aperçu dans le projet ou de définir des marques de début et de fin pour la découpe d'un clip.
3. Paramètres et options	Vous permet d'accéder à la boîte de dialogue Préférences et au gestionnaire de modèles de disques .
4. Paramètres de projet	Vous permet de déterminer la manière dont votre projet de film est rendu lorsque vous le prévisualisez.
5. Modifier le format de l'image	Vous permet de choisir entre les formats d'image 4:3 et 16:9.
6. Panneau de navigation	Propose des boutons pour la lecture.
7. Bouton Fermer	Permet de fermer la boîte de dialogue Créer un disque et d'ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer sous .
8. Liste de clips multimédias	Permet d'afficher les clips multimédias ajoutés sous forme de diapos.



Votre projet VideoStudio Pro peut être transféré dans la boîte de dialogue **Créer un disque** en vue de la gravure, et ce, même si vous ne l'avez pas enregistré comme fichier *.vsp.



Les vidéos importées sont automatiquement ajustées au format d'image adéquat (selon les spécifications de la boîte de dialogue du gestionnaire de modèles de disques) et sont mises au format letterbox ou pillarbox afin d'obtenir le format d'image adéquat.

Pour enregistrer un projet de sortie de disque

- 1 Dans la fenêtre de sortie de disque, cliquez sur le bouton **Fermer**.
La fenêtre **Enregistrer sous** s'ouvre.
- 2 Dans la zone **Nom de fichier**, tapez un nom de fichier.
- 3 Dans la liste déroulante **Enregistrer**, sélectionnez un emplacement de fichier.
- 4 Dans la liste déroulante **Enregistrer sous**, sélectionnez un format de fichier.
Vous pouvez sélectionner un format de fichier compatible avec les versions antérieures de VideoStudio.
- 5 Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque: Une coche  sur le bouton de format de disque indique que le projet de disque a été enregistré. Cliquez sur le bouton de format de disque sélectionné précédemment pour poursuivre le processus de sortie de disque. Vous pouvez également éditer le projet de disque ultérieurement. Cliquez sur **Fichier > Ouvrir un projet** et sélectionnez le fichier de projet VideoStudio Pro (*.vsp) que vous avez enregistré.

Assemblage de fichiers

Vous pouvez importer les vidéos ou les fichiers de projet VideoStudio Pro (*.vsp) que vous souhaitez inclure dans votre film final.

Pour ajouter des vidéos


- 1 Cliquez sur **Ajouter des fichiers vidéo**. Repérez le dossier où les vidéos sont stockées. Sélectionnez un ou plusieurs clips vidéo.



- 2 Cliquez sur **Ouvrir**.
Remarque: Après avoir ajouté un clip vidéo à la liste de clips multimédias, il est possible que vous voyiez une diapo noire causée par une première image noire dans le clip vidéo. Pour la changer, cliquez sur le clip vidéo et déplacez le bouton coulissant de Jog jusqu'à la scène de votre choix. Faites un clic droit sur la diapo et sélectionnez **Changer de diapo**.

Pour ajouter des projets VideoStudio Pro

- 1 Cliquez sur **Ajouter des fichiers de projet VideoStudio**. Repérez le dossier où les projets sont stockés.
Sélectionnez un ou plusieurs projets vidéo que vous souhaitez ajouter.



2 Cliquez sur **Ouvrir**.



Vous pouvez également ajouter des vidéos à partir de disques DVD, AVCHD et BDMV.




Vous pouvez découper des clips vidéo et des projets VideoStudio Pro en utilisant le bouton coulissant de Jog, la marque de début/fin et les contrôles de navigation. Le découpage d'une vidéo vous donne la liberté d'éditer de façon précise la longueur de la vidéo.

Ajout et édition de chapitres

Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'option **Créer le menu** est sélectionnée. En ajoutant des chapitres, vous pouvez créer des sous-menus liés au clip vidéo qui leur est associé. Lorsque vous ajoutez des points de chapitre à votre projet VideoStudio, ils sont convertis automatiquement en chapitres de menu de disque. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Ajout de repères et de chapitres», page 48.



Il vous est possible de créer jusqu'à 99 chapitres pour un clip vidéo.



Représenté sous forme de diapo vidéo dans un sous-menu, chacun des chapitres est comme un signet pour un vidéoclip. Lorsque les spectateurs cliquent sur un chapitre, la lecture de la vidéo démarre à partir du chapitre sélectionné.

Si l'option **Créer le menu** n'est pas sélectionnée, après avoir cliqué sur **Suivant**, vous serez immédiatement dirigé vers l'étape d'aperçu sans créer de menu.



Lorsque vous créez un disque avec un seul projet VideoStudio Pro ou un seul clip vidéo, ne sélectionnez pas **Utilisez le premier clip comme vidéo d'introduction** si vous souhaitez créer des menus.

Pour créer ou éditer des chapitres liés à un clip vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo dans la **liste de clips multimédias**.
- 2 Cliquez sur **Ajouter/éditer un chapitre**.
- 3 Faites glisser le **bouton coulissant de Jog** pour vous déplacer jusqu'à une scène que vous souhaitez définir comme un point de chapitre, puis cliquez sur **Ajouter un chapitre**. Vous pouvez également cliquer sur **Ajouter auto des chapitres** pour laisser VideoStudio Pro sélectionner automatiquement les chapitres.
Remarque: Si vous voulez utiliser la fonction **Ajouter auto des chapitres**, votre vidéo doit durer au moins une minute ou comporter des informations sur le changement de scènes.
- 4 Répétez l'étape 3 pour ajouter d'autres points de chapitre.
- 5 Cliquez sur **OK**.



Vous pouvez également utiliser **Supprimer le chapitre** ou **Supprimer tous les chapitres** pour supprimer tous les chapitres indésirables.



Si vous cliquez sur la fonction **Ajouter auto des chapitres** et que votre vidéo est un fichier AVI formaté DV, le programme détecte automatiquement les changements de scènes et ajoute les chapitres en conséquence. Pour les fichiers MPEG-2, le programme utilise les renseignements de changement de scène afin de gérer les chapitres automatiquement.

Création de menus de disque

Les menus de disque permettent aux utilisateurs de naviguer facilement dans le contenu d'un disque et de sélectionner sans difficulté les parties spécifiques de la vidéo à visionner. Dans VideoStudio, vous pouvez créer des menus de disque en appliquant des modèles de menu et en les éditant, afin qu'ils répondent aux besoins de vos projets.

Pour appliquer un modèle de menu

- 1 Sélectionnez **Créer le menu** dans la page **1 Ajouter un média**, puis cliquez sur **Suivant**. Vous êtes alors dirigé vers la page **2 Menu et aperçu**.
- 2 Dans l'onglet **Galerie**, cliquez sur la diapo du modèle de menu pour l'appliquer.

Pour appliquer les paramètres de disposition aux autres pages de menu

- Cliquez sur **Paramètres de disposition** dans l'onglet **Éditer** et sélectionnez **Appliquer à toutes les pages de ce menu**.

Pour ajouter une musique de fond aux menus

- 1 Cliquez sur le bouton **Définir la musique de fond**  dans l'onglet **Éditer** et utilisez un menu d'options pour sélectionner un fichier audio à utiliser comme musique de fond.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Ouvrir un fichier audio**, sélectionnez le fichier audio à utiliser.
Remarque: Cliquez sur le bouton **Définir les propriétés audio**  pour ajuster la durée de votre audio et appliquez des effets de fondu avant et fondu arrière.

Pour ajouter une image ou une vidéo d'arrière-plan aux menus

- 1 Cliquez sur le bouton **Définir l'arrière-plan**  dans l'onglet **Éditer** et utilisez un menu d'options pour sélectionner une image ou un fichier vidéo à utiliser comme image ou vidéo d'arrière-plan.
- 2 Dans la boîte de dialogue **Ouvrir un fichier image** ou **Ouvrir un fichier vidéo**, sélectionnez le fichier image ou la vidéo à utiliser.

Pour ajouter des menus d'animation

- 1 Sélectionnez **Menu d'animation** dans l'onglet **Éditer**.
- 2 Ajustez la durée de la diapo vidéo en définissant le nombre de secondes dans **Durée**.
Remarque: l'utilisation des menus d'animation augmente la taille du fichier. Vérifiez l'indicateur de l'utilisation de l'espace disque et la valeur **Espace de menu requis** pour vous assurer que la taille de fichier n'excède pas les limites de la sortie que vous avez sélectionnée.

Édition d'un modèle de menu

Pour éditer un modèle de menu, sélectionnez des options dans l'onglet **Modifier** ou cliquez sur les objets du menu dans la **fenêtre d'aperçu**. Vous pouvez également ajouter de nouveaux textes, de nouvelles décorations et des menus note. Les modèles personnalisés peuvent être enregistrés comme nouveaux modèles de menu.

Si vous créez des disques Blu-ray, vous pouvez configurer des menus avancés qui peuvent être utilisés sans interrompre la lecture. Autrement dit, les utilisateurs peuvent naviguer dans le contenu de votre disque tout en regardant le film.

Pour éditer le style de texte dans les menus

- 1 Faites un clic droit sur un objet texte dans la fenêtre d'aperçu et sélectionnez **Attributs de police**.
- 2 Modifiez les attributs de texte dans la boîte de dialogue **Police**.



Un clic sur **Paramètres de police** dans l'onglet **Éditer** ouvre également la boîte de dialogue **Police**.

Pour redimensionner, faire pivoter et déformer les objets de menu

- Cliquez sur l'objet de menu dans la fenêtre d'aperçu, et faites glisser les poignées ou les nœuds.



Pour rétablir l'état précédent des objets, faites un clic droit sur la fenêtre d'aperçu et sélectionnez **Définir sur un angle de 0 degré** ou **Supprimer la distorsion de l'objet**.

Pour aligner un seul objet de menu

- Cliquez sur l'objet de menu dans la fenêtre d'aperçu et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.



Pour utiliser le quadrillage comme référence lorsque vous faites glisser les objets de menu, faites un clic droit sur la fenêtre d'aperçu et sélectionnez **Afficher le quadrillage**. Pour aligner automatiquement votre objet avec la ligne du quadrillage la plus proche lorsque vous le faites glisser, sélectionnez **Fixer à la grille**.

Assurez-vous que les objets sont contenus dans la zone de sécurité TV (définie par une bordure en pointillés).

Pour aligner plusieurs objets de menu

- 1 Sélectionnez les objets dans la fenêtre d'aperçu en appuyant sur **[Ctrl]**.
- 2 Faites un clic droit, sélectionnez **Aligner** et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Gauche/Haut/Droit/Bas** : permet de déplacer tous les objets sélectionnés (sauf l'objet modèle) horizontalement pour aligner le côté gauche/haut/droit/bas avec le côté gauche/haut/droit/bas de l'objet modèle.
 - **Centrer verticalement** : permet de déplacer tous les objets sélectionnés verticalement vers le centre des objets les plus en haut/bas.
 - **Centrer horizontalement** : permet de déplacer tous les objets sélectionnés horizontalement vers le centre des objets les plus à gauche/droite.

- **Centrer les deux** : permet de déplacer tous les objets sélectionnés vers le centre des objets les plus en haut/bas ou à gauche/droite.
- **Espacer régulièrement à la verticale** : permet de déplacer tous les objets sélectionnés (sauf le haut/bas de la plupart des objets) verticalement vers un espace vertical homogène. L'élément de menu est uniquement disponible lorsque plus de trois objets sont sélectionnés.
- **Espacer régulièrement à l'horizontale**° : permet de déplacer tous les objets sélectionnés (sauf la gauche/droite de la plupart des objets) horizontalement vers un espace horizontal homogène. L'élément de menu est uniquement disponible lorsque plus de trois objets sont sélectionnés.
- **Largeur/Hauteur égale** : permet de redimensionner tous les objets sélectionnés (sauf l'objet modèle) à la même largeur/hauteur que l'objet modèle.
- **Largeur et hauteur égales** : permet de redimensionner tous les objets sélectionnés (sauf l'objet modèle) à la même largeur et à la même hauteur que l'objet modèle.

Pour réorganiser l'ordre Z des objets de menu

- Faites un clic droit sur l'objet de menu de la fenêtre d'aperçu, sélectionnez **Réorganiser**, puis l'une des options d'alignement suivantes :
 - **Amener devant** : permet d'avancer l'objet sélectionné d'une couche.
 - **Envoyer derrière** : permet de reculer l'objet sélectionné d'une couche.
 - **Amener à l'avant** : permet de déplacer l'objet sélectionné à l'avant.
 - **Envoyer à l'arrière** : permet d'envoyer l'objet sélectionné vers la couche située juste au-dessus de l'objet d'arrière-plan.

Pour copier et coller des attributs de forme d'objet de menu

- Faites un clic droit sur l'objet de menu dans la fenêtre d'aperçu, et sélectionnez **Copier les attributs de forme** ou **Coller les attributs de forme**.
Remarque: Vous pouvez copier et coller les attributs, tels que la largeur, la hauteur, le degré de rotation, la déformation, la transparence, les ombres et les hautes lumières. La limite du texte, toutefois, ne peut pas être copiée.

Pour ajouter des filtres de menu et des effets de transition

- 1 Cliquez sur un objet de menu dans la fenêtre d'aperçu.
- 2 Sélectionnez le filtre ou les effets à appliquer dans l'onglet **Éditer**.
 - **Chemin mobile** : permet d'appliquer un chemin d'animation prédéfini aux objets de menu, tels que les titres, les boutons de diapo et les boutons de navigation.

- **Début de menu/Fin de menu** : permet d'ouvrir des filtres de sélection et des effets de transition. Si un modèle de menu comprend un effet **Début de menu**, sa durée par défaut est de 20 secondes.



Certains menus de modèle comprennent des effets sonores pour les transitions **Début de menu** et **Fin de menu**. Ces effets sonores, cependant, ne peuvent être ni modifiés ni supprimés.

Création de menus avancés

Les modèles de menu avancés sont constitués de trois couches séparées pour les paramètres d'arrière-plan, les menus de titre et les menus de chapitre. Vous pouvez éditer les objets du menu dans la couche sélectionnée actuellement.

L'illustration ci-dessous montre la structure d'un menu de disque.



Dans cet exemple, le clip 1 compte trois chapitres. Par conséquent, lorsque vous cliquez sur la diapo vidéo clip 1, vous passez au sous-menu n° 1. Le clip 2, quant à lui, ne compte pas de chapitre : lorsque vous cliquez dessus, la lecture de la vidéo commence au début.

Pour ajouter le menu du titre

- Cliquez sur **Paramètres avancés** dans l'onglet **Éditer** et sélectionnez **Ajouter le menu du titre**.

Pour ajouter des menus de chapitre

- Cliquez sur **Paramètres avancés** dans l'onglet **Éditer** et sélectionnez **Créer un menu de chapitre**.

Pour afficher le numéro de diapo du menu

- Cliquez sur **Paramètres avancés** dans l'onglet **Éditer** et sélectionnez **Afficher le numéro**

de diapo.

Pour créer un modèle de menu :


- 1 Cliquez sur **Personnaliser** dans l'onglet **Éditer** de la page **2 Menu et aperçu**. La boîte de dialogue **Personnaliser le menu** s'affiche.
- 2 Faites votre choix parmi les options suivantes :
 - **Définir la musique de fond** : vous permet de sélectionner un fichier audio à utiliser comme musique de fond.
 - **Définir l'arrière-plan** : vous permet de sélectionner une image ou un fichier vidéo à utiliser comme image ou vidéo d'arrière-plan.
 - **Paramètres de police** : vous permet d'appliquer des attributs de texte.
 - **Panoramique et zoom** : vous permet d'appliquer des effets panoramiques et de zoom.
 - **Filtre d'animation** : vous permet d'appliquer des effets d'animation.
 - **Début de menu/Fin de menu** : vous permet d'appliquer des effets d'animation de menu.
- 3 Dans le menu déroulant, sélectionnez **Cadre**, **Bouton de navigation** ou **Disposition** pour afficher les diapos prédéfinies associées. Double-cliquez sur une diapo pour l'appliquer.

Remarque: Vous pouvez également redimensionner, déformer, faire pivoter et déplacer des objets de menu dans la fenêtre d'aperçu.
- 4 Cliquez sur **Ajouter au modèle** pour ajouter le modèle au dossier **Favoris**.

Remarque: Lorsque vous travaillez dans la boîte de dialogue **Personnaliser le menu**, utilisez la boîte de dialogue **Police** pour redimensionner le texte avec précision. Vous pouvez également lancer la boîte de dialogue **Police** en faisant un clic droit sur le texte et en sélectionnant **Attributs de police**.


Prévisualisation de votre film et de votre menu avant la gravure

Il maintenant temps de voir à quoi ressemble votre film avant de le graver sur un disque. Déplacez simplement le curseur de la souris, et cliquez sur **Lire** pour visionner votre film et tester le menu sur votre ordinateur. Dans ce cas, utilisez les contrôles de navigation comme vous le feriez sur une télécommande standard pour un lecteur de disque autonome.



Gravure de votre projet sur un disque

Il s'agit de l'étape finale dans le processus de création d'un disque. Vous pouvez graver votre film sur un disque, l'enregistrer dans un dossier sur votre disque dur ou créer un fichier image du disque, de manière à pouvoir graver le film ultérieurement.



Options de gravure

- **Graveur de disques** : permet de spécifier les paramètres de votre graveur.
- **Étiquette** : vous permet de saisir le nom du volume pour le disque Blu-ray/DVD. L'étiquette peut contenir 32 caractères au maximum.
- **Unité** : permet de sélectionner le graveur de disques que vous souhaitez utiliser pour graver le fichier vidéo.
- **Copies** : permet de définir le nombre de copies de disque à graver.
- **Type de disque** : permet d'afficher le format de disque de sortie pour le projet actuel.
- **Créer sur disque** : vous permet de graver votre projet vidéo directement sur un disque.
- **Format d'enregistrement** : sélectionnez le format DVD-Vidéo, afin d'utiliser la norme de l'industrie du DVD. Pour éditer rapidement de nouveau votre disque sans copier le fichier

sur votre disque dur, sélectionnez DVD Vidéo (fast re-editable), lequel est aussi conforme à la norme de l'industrie et possède une très haute compatibilité au moment d'utiliser des lecteurs DVD domestiques et des DVD-ROM informatiques.

- **Créer les dossiers DVD** : cette option est activée uniquement lorsque le fichier vidéo créé est au format DVD-Vidéo. Les fichiers créés sont en préparation pour la gravure du fichier vidéo sur un AVCHD et ou un disque Blu-ray. Cela permet à l'utilisateur de visualiser les dossiers de disques finalisés sur l'ordinateur à l'aide d'un logiciel de lecture de disques, comme Corel® WinDVD®.
- **Créer une image disque** : sélectionnez cette option si vous prévoyez de graver le disque vidéo plusieurs fois. En sélectionnant cette option, vous n'avez pas besoin de régénérer le fichier lorsque vous souhaitez graver le même disque vidéo. Cette option est uniquement disponible pour les projets DVD-Vidéo, et désactivée pour les projets AVCHD et Disques Blu-ray.
- **Normaliser l'audio** : lors de leur création, différents clips vidéo peuvent présenter des niveaux d'enregistrement audio différents. Lorsque ces clips vidéo sont réunis, il est possible que le volume varie considérablement. Pour rendre les niveaux de volume cohérents entre les clips, la fonction **Normaliser l'audio** évalue et ajuste la forme d'onde audio de l'ensemble du projet, afin d'assurer un niveau audio équilibré pour toute la vidéo.
- **Effacer** : permet de supprimer toutes les données figurant sur un disque réinscriptible.
- **Options de gravure** : permet d'ajuster les paramètres de sortie avancés pour la gravure de votre projet.
- **Supprimer les fichiers temporaires** : permet de supprimer tous les fichiers inutiles de votre dossier de travail.
- **Graver** : permet de lancer le processus d'enregistrement.
- **Espace requis** : sert de référence lorsque vous gravez vos projets. Ces indicateurs vous aident à déterminer si vous avez suffisamment d'espace pour graver avec succès votre projet sur le disque.
- **Espace requis/disponible sur le disque dur** : permet d'afficher l'espace nécessaire au projet et l'espace disponible sur le disque dur.
- **Espace requis/disponible sur le disque** : permet d'afficher l'espace nécessaire pour insérer le fichier vidéo sur le disque et l'espace utilisable.

Pour graver votre film sur un disque

- 1 Cliquez sur **Suivant** après avoir prévisualisé votre projet.
- 2 Cliquez sur **Afficher d'autres options de sortie**, et activez une ou plusieurs des options suivantes :
 - **Créer les dossiers DVD** : permet de créer des dossiers DVD dans un emplacement spécifié.

- **Créer une image disque** : permet de créer un fichier image ISO du DVD.
- **Normaliser l'audio** : permet d'égaliser les niveaux audio irréguliers pendant la lecture.

Remarque: L'option **Créer une image disque** est désactivée pour les projets de disques AVCHD et Blu-ray.

3 Cliquez sur **Autres paramètres pour la gravure.**

La boîte de dialogue **Options de gravure** s'affiche. Définissez les autres paramètres du graveur et de sortie, et cliquez sur **OK**.

4 Cliquez sur **Graver pour démarrer le processus de gravure.**

Cliquez sur **OK** lorsqu'on vous indique que la tâche est terminée.

5 Cliquez sur **Fermer pour enregistrer automatiquement votre travail et retourner à l'éditeur VideoStudio.**


Copie d'un fichier image du disque

Un fichier image du disque est un fichier unique, qui contient l'intégralité du contenu et la structure des fichiers d'un disque. Créer un fichier image du disque sur votre ordinateur vous permet d'archiver le contenu du disque source pour une sauvegarde ou une gravure ultérieure. Vous aurez besoin d'un espace suffisant sur votre ordinateur pour stocker le fichier image du disque.

Pour copier un fichier image du disque :

- 1 Insérez un disque vierge dans votre graveur de disques.
- 2 Cliquez sur **Outils > Graver à partir de l'image disque (ISO)**.

La boîte de dialogue de copie du disque s'affiche.



- 3 Dans **Fichier image du disque source**, naviguez jusqu'au fichier image du disque source (*.iso) et sélectionnez-le.
- 4 Sélectionnez votre graveur dans **Destination**.
- 5 Cliquez sur **Copier** pour démarrer la copie.



Cliquez sur  pour définir les préférences de gravure.

Création d'étiquettes de disque

Créez et imprimez des étiquettes de disque, des couvercles de boîtier et des encarts dans VideoStudio. Vous pouvez ajouter et modifier des images, du texte et des icônes pour compléter votre disposition.

Pour lancer la boîte de dialogue Création d'étiquettes de disque

- Cliquez sur l'icône **Imprimer une étiquette de disque**, en bas à gauche de la boîte de dialogue **Créer un disque**.



Onglet Général

L'onglet **Général** vous permet de sélectionner un modèle d'étiquette de disque ou de couvercle de boîtier pour commencer. Vous pouvez alors personnaliser la disposition globale de l'étiquette de disque, de couvercle de boîtier, d'encart ou de livret. Les dimensions réelles de votre support ou étiquette, relatives à la taille du papier sélectionné, sont affichées pour vous servir de guide.

Onglet Image

L'onglet **Image** vous permet d'ajuster les propriétés de vos images.

Onglet Texte

L'onglet **Texte** vous permet de mettre vos textes en forme et d'ajuster leurs propriétés.

Options de création des étiquettes de disque

Vous pouvez effectuer l'une des tâches suivantes lorsque vous concevez une étiquette de disque :

- **Fichiers**
 - **Charger l'étiquette du disque** : permet d'ouvrir un projet d'étiquette de disque enregistré précédemment.
 - **Enregistrer l'étiquette du disque** : permet d'enregistrer un projet d'étiquette de disque.
- **Ajouter une image** : permet de sélectionner une image à ajouter sur l'étiquette.
- **Ajouter du texte** : permet d'ajouter un objet texte à l'étiquette.
- **Ajouter une icône** : permet d'ajouter une icône à l'étiquette.

- **Liste de lecture** : vous permet d'ouvrir la boîte de dialogue **Ajouter/éditer les informations de liste de lecture**, afin de pouvoir ajouter des informations sur l'étiquette, telles que le titre de l'album, le nom de l'artiste ou encore la date.
- **Effacer le contenu** : permet de supprimer tous les objets et l'arrière-plan de la disposition du disque. Cette option est utile lorsque vous commencez votre conception.

Autres options

- **Afficher/masquer le disque** : permet d'afficher/masquer les contours du disque pour un meilleur alignement des images ou du texte.
- **Afficher/masquer la grille** : permet d'afficher/masquer le quadrillage pour disposer symétriquement les images et le texte.

Raccourcis



Cette section traite des sujets suivants :

- Raccourcis des commandes de menu
- Raccourcis de l'espace de travail
- Raccourcis du panneau de navigation
- Raccourcis du plan de montage
- Raccourcis de la multi-découpe vidéo
- Raccourcis des paramètres de disposition
- Raccourcis des captures d'écran
- Autres raccourcis

Raccourcis des commandes de menu

Ctrl + N	Créer un nouveau projet
Ctrl + M	Créer un nouveau projet HTML5
Ctrl + O	Ouvrir un projet
Ctrl + S	Enregistrer un projet
Alt + Entrée	Propriétés de projet
F6	Préférences
Ctrl + Z	Annuler
Ctrl + Y	Rétablir
Ctrl + C	Copier
Ctrl + V	Coller
Supp	Supprimer
F1	Aide

Raccourcis de l'espace de travail

Alt + F10	Aller à l'espace de travail Capturer
Alt + F11	Aller à l'espace de travail Éditer
Alt + F12	Aller à l'espace de travail Partager

Raccourcis du panneau de navigation

F3	Définir la marque de début
F4	Définir la marque de fin
L	Lire/Pause
Ctrl + P	Lire/Pause
Espace	Lire/Pause
Maj + bouton Lire	Lecture du clip sélectionné actuellement
K	Revenir au début du clip ou du projet
Accueil	Revenir au début du clip ou du projet
Ctrl + H	Revenir au début du clip
Fin	Avancer jusqu'au repère ou au segment de fin
Ctrl + E	Fin
D	Image précédente
F	Image suivante
Ctrl + R	Répéter
Ctrl + L	Volume système
S	Diviser la vidéo
Tab	Basculer entre les poignées de découpe et le curseur.
Entrée	Lorsque la poignée de découpe gauche est active, vous pouvez appuyer sur [Tab] ou sur [Entrée] pour basculer sur la poignée droite.
Gauche	Si vous avez appuyé sur [Tab] ou sur [Entrée] pour activer les poignées de découpe ou le curseur, utilisez la touche fléchée gauche pour vous déplacer vers l'image précédente.
Droite	Si vous avez appuyé sur [Tab] ou sur [Entrée] pour activer les poignées de découpe ou le curseur, utilisez la touche fléchée droite pour vous déplacer vers l'image suivante.
ECHAP	Si vous avez appuyé sur [Tab] ou sur [Entrée] pour activer et basculer entre les poignées de découpe et le curseur, vous pouvez appuyer sur [Echap] pour désactiver les poignées de découpe/le curseur.

Raccourcis du plan de montage

Ctrl + A	Sélectionner tous les clips sur le plan de montage. Titre unique : sélectionner tous les caractères en mode édition à l'écran.
Alt + touche flèche gauche/flèche droite	Déplace le clip sélectionné le long du plan de montage, une image à la fois.
Ctrl + X	Titre unique : couper les caractères en mode édition à l'écran.
Maj + Clic	Sélectionner plusieurs clips dans la même piste. (Pour sélectionner plusieurs clips dans la bibliothèque, [Maj] + [Cliquer] ou [Ctrl] + [Cliquer] sur les clips.)
Gauche	Sélectionner le clip précédent sur le plan de montage.
Droite	Sélectionner le clip suivant sur le plan de montage.
+ / -	Zoom avant/arrière.
Ctrl + Droite	Défilement avant
Ctrl + Gauche	Défilement arrière
Ctrl + Haut/ Page préc	Défilement haut.
Accueil	Aller au début du plan de montage.
Fin	Aller à la fin du plan de montage.
Ctrl + H	Le segment précédent.
Ctrl + E	Le segment suivant.

Raccourcis de la multi-découpe vidéo

Supp	Supprimer
F3	Définir la marque de début
F4	Définir la marque de fin
F5	Afficher le début du clip
F6	Afficher la fin du clip
Echap	Annuler

Raccourcis des paramètres de disposition

F7	Passer aux valeurs par défaut
Ctrl + 1	Passer à personnalisé n° 1

Ctrl + 2	Passer à personnalisé n° 2
Ctrl + 3	Passer à personnalisé n° 3
Alt + 1	Enregistré dans Personnalisé n° 1
Alt + 2	Enregistré dans Personnalisé n° 2
Alt + 3	Enregistré dans Personnalisé n° 3

Raccourcis des captures d'écran

F10	Arrêter la capture d'écran
F11	Interrompre/Reprendre la capture d'écran

Autres raccourcis

ECHAP	Arrêter la capture, l'enregistrement, le rendu, ou fermer une boîte de dialogue sans effectuer de modifications. Si vous avez basculé en Aperçu plein écran, appuyez sur [Echap] pour revenir à l'espace de travail de VideoStudio.
-------	--



Assistant DV sur DVD

Grâce à l'**Assistant DV sur DVD**, vous pouvez capturer une vidéo provenant d'un caméscope à bande DV et HDV compatible FireWire, ajouter un modèle de thème, puis graver sur un DVD. Ce mode d'édition vidéo vous offre un moyen direct et rapide de transférer vos vidéos sur un DVD.

Vous pouvez lancer l'**Assistant DV sur DVD** en cliquant sur **Outils > Assistant DV sur DVD**. Cette section traite des sujets suivants :

- Recherche de scènes
- Application de modèles et gravure sur DVD

Recherche de scènes

Balayez la bande DV et sélectionnez les scènes que vous voulez ajouter à votre film.

Pour rechercher des scènes

- 1 Connectez votre caméscope à votre ordinateur et démarrez-le. Mettez-le en mode **Lire** (ou **VTR/VCR**).
- 2 Sélectionnez un périphérique d'enregistrement sous **Périphérique**.
- 3 Cliquez sur la flèche **Format de capture** pour sélectionner un format de fichier pour les vidéos capturées.
- 4 Précisez si vous souhaitez graver toutes les vidéos de la bande (**Graver toute la bande**) ou balayer votre bande DV (**Détection de scène**).


Pour graver toute la bande

- 1 Sélectionnez **Graver toute la bande**, puis précisez la durée de la bande dans **Durée**.
- 2 Cliquez sur **Suivant** pour appliquer le modèle et graver sur DVD.

Pour utiliser la détection de scène


- 1 Après avoir sélectionné **Détection de scène**, choisissez si vous voulez balayer la bande du **début** ou de la **position actuelle**.

- **Début** : permet de rechercher les scènes à partir du début de la bande. Si elle n'est pas au début, la bande se rembobine automatiquement.
 - **Position actuelle** : permet de rechercher des scènes sur la bande à partir de la position actuelle.
- 2 Précisez la vitesse de balayage et cliquez sur **Commencer la recherche** pour commencer à rechercher les scènes sur le périphérique DV. Les scènes sont des segments vidéo qu'il est possible de distinguer grâce aux données de date et d'heure de la bande DV.



Assistant DV sur DVD

- 3 Dans la vue Storyboard, sélectionnez chaque scène que vous voulez inclure dans votre film, puis cliquez sur **Marquer la scène**.



- 4 Cliquez sur **Suivant**.
- Remarque:** Pour enregistrer et importer le fichier balayé sans avoir à réexécuter l'opération de recherche, cliquez sur le bouton **Options**  et sélectionnez **Enregistrer DV Quick Scan Digest**. Pour gérer une grande quantité de bandes, cliquez sur **Enregistrer DV Quick Scan Digest sous HTML**. Cette fonction vous permet d'imprimer le fichier HTML et de le joindre à vos bandes.

Application de modèles et gravure sur DVD

Choisissez un modèle de style, précisez les paramètres, puis gravez vos films sur un DVD.

Pour appliquer un modèle de style et graver sur DVD

- 1 Précisez un nom de volume et un format d'enregistrement pour votre film.

Remarque: Si plusieurs graveurs sont installés sur votre ordinateur ou si l'unité par défaut n'est pas un graveur, précisez le graveur que vous voulez utiliser dans la boîte de dialogue **Paramètres avancés**.

- 2 Sélectionnez un modèle de style parmi les modèles prédéfinis disponibles à appliquer à votre film, puis sélectionnez la qualité vidéo de sortie.
- 3 Pour personnaliser le texte du modèle de thème, cliquez sur **Éditer le titre**.
- 4 Sous l'onglet **Début** de la boîte de dialogue **Éditer le titre du modèle**, double-cliquez sur le texte que vous voulez modifier. Vous pouvez également modifier des attributs, tels que les paramètres de police, de couleur ou d'ombre.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Fin** pour modifier le texte. Cliquez sur **OK**.
- 6 Pour ajouter des informations de date dans vos clips vidéo, cliquez sur **Ajouter comme titre** dans **Informations de date vidéo**. Sélectionnez **Vidéo entière** si souhaitez lire la vidéo du début à la fin. Sinon, précisez la durée.
- 7 Cliquez sur le bouton **Graver**  pour graver votre fichier film sur un disque.

Remarque: Si le film est trop volumineux pour tenir sur un DVD, cliquez sur **Ajuster et graver**.

Mentions légales

Guide d'utilisation de Corel® VideoStudio® 2020

© 2020 Corel Corporation. Tous droits réservés.

Corel, le logo Corel empilé et côte à côte et le logo montgolfière de Corel, VideoStudio, CorelDRAW, Corel DESIGNER, FastFlick, Painter, PaintShop, PaintShop Pro, Ulead, WinDVD, WinZip et WordPerfect ont des marques de commerce ou des marques déposées de Corel Corporation et/ou de ses filiales. Tous les autres noms de produit et toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont utilisés à des fins d'identification uniquement, et demeurent la propriété exclusive de leur détenteur respectif.

Brevets : www.corel.com/patent

Les caractéristiques techniques, le prix, l'emballage, l'assistance technique et l'information (« spécification » se rapportent à la version anglaise au détail uniquement. Les spécifications pour toutes les autres versions (y compris les versions dans d'autres langues) peuvent varier.

LES INFORMATIONS FOURNIES PAR COREL LE SONT « TELLES QUELLES » SANS AUTRE GARANTIE NI CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CONFORMITÉ À UN USAGE PRÉCIS, DE TITRE ET DE NON-VIOLATION OU LES GARANTIES DÉCOULANT DE LOIS, STATUTS, USAGES COMMERCIAUX, CONDUITES HABITUELLES OU AUTRES. LA TOTALITÉ DU RISQUE LIÉ AUX RENSEIGNEMENTS FOURNIS OU À LEUR UTILISATION VOUS INCOMBE. COREL NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE OU ENTITÉ DE TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, PARTICULIER OU IMMATÉRIEL, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS, LA PERTE OU LA DÉGRADATION DE DONNÉES OU D'AUTRES PERTES COMMERCIALES OU ÉCONOMIQUES, MÊME SI COREL A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES OU S'ILS SONT PRÉVISIBLES. COREL NE PEUT PAS NON PLUS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES RÉCLAMATIONS FAITES PAR UN TIERS. LE PLAFOND DE GARANTIE GLOBALE DE COREL ENVERS VOUS NE PEUT EXCÉDER LE COÛT PAYÉ POUR L'ACHAT DU MATÉRIEL. CERTAINS ÉTATS/PAYS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES IMMATÉRIELS OU ACCESSOIRES, IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

Il est interdit de copier, de photocopier, de reproduire, de traduire et de réduire ce manuel sur tout support électronique ou sous tout format lisible par une machine, en tout ou partie, sans l'accord et la permission écrite préalables de Corel Corporation.

